亚信安全

7.0.3.2250

信桅高级威胁监测系统

管理员指南

发布日期：2023 年 9 月



亚信科技（成都）有限公司保留对本文档以及此处所述产品进行更改而不另行通知的权利。在安装并使用产品之前，请阅读自述文件、发布说明和/或最新版本的适用文档。

© 2023 亚信科技（成都）有限公司保留所有权利。文中涉及的产品或商标商号之权利属于其各自所有者。

本文档介绍产品的主要功能和/或适用于生产环境的安装说明。在安装或使用产品之前，请先阅读本文档。

有关如何使用产品中特定功能的详细信息可能位于亚信安全联机帮助和/或位于亚信安全网站的知识库。

亚信安全一直致力于改进其文档。如对该文档或亚信安全的任何其他文档有任何问题、意见或建议，请通过 support@asiainfo-sec.com 与我们联系。我们始终欢迎您的反馈。

目录

关于本手册

关于本手册 v
文档集 v
适用读者 v
文档约定 v
关于亚信安全 vi

第 1 章：简介

产品定位 1-2
功能和优势 1-2

第 2 章：登录系统

Web 管理控制台要求 2-2
登录 Web 管理控制台 2-2

第 3 章：实时监控

界面介绍 3-2
查看威胁监测 3-2
查看设备信息 3-3
查看设备连接状态 3-3

第 4 章：可视大屏

查看可视大屏 4-2

第 5 章：风险主机

查看风险主机列表 5-2
查看风险主机详情 5-4

第 6 章：安全告警

查看安全告警 6-2

第 7 章：报文分析

报文回放 7-2
查看报文回放告警 7-4

第 8 章：专项场景

查看网络攻击告警 8-2
查看挖矿告警 8-3

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看扫描告警 8-5
查看暴力破解告警 8-6
查看恶意文件告警 8-8
查看威胁情报告警 8-9
查看 DGA 域名/DNS 隧道告警 8-10

第 9 章：资产发现

资产类型 9-2
资产列表 9-2
资产弱密码 9-3
查看弱密码告警 9-3
设置弱密码规则 9-4
设置弱密码字典 9-5
资产明文密码 9-6

第 10 章：沙盒平台

沙盒配置 10-2
文件提交 10-2
设置自动提交策略 10-3
手动提交样本 10-4
沙盒安装 10-4
导入沙盒 10-5
导入镜像 10-6
查看沙盒平台状态 10-9
归档密码 10-10
投递记录 10-10

第 11 章：统计报告

预设报告 11-2
即时报告 11-3
报告模板 11-4

第 12 章：策略配置

攻击检测 12-2
流量过滤 12-3
告警过滤 12-3
动态抓包 12-6
SSL 解密 12-7
旁路阻断 12-9
网络劫持 12-11
ARP 欺骗 12-11
DNS 劫持 12-11

第 13 章：规则配置

查看系统规则 13-2
管理自定义规则 13-3
管理自定义 IOC 13-5

第 14 章：系统管理

网络设置 14-2
接口设置 14-2
路由设置 14-2
DNS 设置 14-3
内网配置 14-3
系统设置 14-4
系统设置 14-4
安全设置 14-4
HTTP 代理设置 14-5
外部代理设置 14-6
SNMP 代理设置 14-7
SNMP trap 设置 14-8
SMTP 设置 14-9
传输设置 14-11
信池统一安全管理平台 14-11
ImmunityOne 服务器 14-13
系统日志服务器 14-14
用户管理 14-16
新增账户 14-16
修改用户密码 14-18
编辑用户 14-18
删除用户 14-19
系统升级 14-19
版本升级 14-19
特征码更新 14-19
设备维护 14-22
基本操作 14-22
诊断日志 14-22
备份和导入 14-23
审计日志 14-23
使用授权 14-24
关于 14-25

第 15 章：技术支持

资源故障排除 15-2
使用支持门户 15-2
威胁百科全书 15-2
联系亚信安全 15-2
加快支持呼叫的处理速度 15-3

附录 A：快捷工具

转码助手 A-2

关于本手册

欢迎阅读《亚信安全™ 信桅高级威胁监测系统 V7.0.3.2250 管理员指南》。本指南提供了有关信桅高级威胁监测系统的配置选项的详细信息。

主题包括：

- 文档集 第 v 页
- 适用读者 第 v 页
- 文档约定 第 v 页
- 关于亚信安全 第 vi 页

文档集

信桅高级威胁监测系统的文档集包括以下内容：

表 1. 文档集

文档	描述
安装部署指南	本指南介绍了如何安装部署信桅高级威胁监测系统。
管理员指南	本指南提供了有关信桅高级威胁监测系统的配置选项的详细信息。
系统日志指南	本指南介绍了信桅高级威胁监测系统外发日志的语法信息。

适用读者

此文档是针对在企业环境中工作的 IT 经理和系统管理员而编写的。本文档假定，读者拥有深厚的网络架构方面的知识和基本网络知识。

文档约定

本文档使用以下约定：

表 2. 文档约定

约定	描述
大写	首字母缩写词、缩写、特定命令名称以及键盘上的键名。
粗体	菜单和菜单命令、命令按钮、选项卡和选项。
斜体	对其他文档的引用。
等宽体	示例命令行、程序代码、Web URL、文件名和程序输出。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

约定	描述
导航 > **路径**	到达特定窗口的导航路径。 例如，**文件** > **保存**是指在界面上依次单击**文件**和**保存**。
 **提示**	建议或意见。
 **注意**	配置注意事项。
 **重要信息**	有关所需或缺省配置设置和产品限制的信息。
 **警告!**	关键处理措施和配置选项。

关于亚信安全

亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联，成为在 5G 云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。基于“安全定义边界”的发展理念，亚信安全以身份安全为基础，以云网安全和端点安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建“云化、联动、智能”的产品技术战略，赋能企业在 5G 时代的数字化安全运营能力。

第 1 章

简介

本章介绍信桅高级威胁监测系统的定位、功能和优势。

主题包括：

- 产品定位 第 1-2 页
- 功能和优势 第 1-2 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

产品定位

亚信安全信桅高级威胁监测系统是一款 360 度的网络流量分析产品，可掌握全网络的流量来侦测并响应高级威胁与未知威胁。

- 能够侦测所有端口并且检测 100 多种通讯协议的应用，为用户提供最全面的网络威胁侦测。
- 采用三层式的侦测方法，第一层是静态分析，第二层是动态分析及行为侦测，第三层是事件关联，目的就是为了发掘隐匿的攻击活动。信桅高级威胁监测系统根据静态分析、动态分析、事件关联的汇总分析结果来实现威胁侦测的可视化。
- 独特的侦测引擎配合定制化沙箱动态模拟分析，能够快速发掘并分析恶意文档、恶意软件、恶意网页、C&C 通信数据以及传统防护无法侦测到的定向式攻击活动。
- 深入的威胁情报分析能力可协助安全管理员快速响应，并可与亚信安全产品实现安全联动，同时也可以与第三方情报中心透过公开标准分享威胁情报，建立一个实时的定制化安全体系来检测和防御 APT 攻击。

功能和优势

亚信安全信桅高级威胁监测系统强化全网威胁可视化，协助您快速定位高级威胁、勒索软件以及定向性攻击。

信桅高级威胁监测系统具有以下功能和优势：

- 全面威胁检测

  透过分析所有端口及 100 多种通讯协议的应用来解析出定向性攻击、高级威胁以及勒索软件的攻击行为。并基于对高级威胁的精准分析能力，其可以侦测并定位出处于外网攻击，内网扩散，违规外连等高级威胁的各个攻击阶段的攻击行为。

- 高级侦测技术

  使用了诸如文件、IP 及 Web 信誉、行动应用程序信誉、静态分析、启发式分析、恶意文档分析、定制化沙盒分析、关联分析等多重侦测技术，用以侦测勒索软件、零日漏洞攻击、高级威胁以及攻击者行为。

- 定制化沙盒分析

  使用了与您操作系统的配置、驱动、应用程序、语言版本等精确匹配的虚拟沙箱镜像，用于提升高级威胁的侦测率，减少由于使用普通沙箱镜像所导致的高级威胁以及勒索软件沙箱逃逸。

- 完整威胁情报

  确保分析出的本地威胁情报能够快速与亚信安全全球云安全智能防护网络（Smart Protection Network）进行关联分析与实时同步，并透过其他亚信安全产品进行有效的联动响应。

- 定位勒索软件攻击

  可检测脚本模拟，零日威胁和密码保护的定向性勒索软件攻击。除了充分利用行为分析和信誉分析，透过定制化沙盒模拟可检测出大量的文档篡改，加密和备份功能的异动。

- 网络攻击态势可视化

  透过可视化的网络关联分析图（Network Relevance AnalysisMap），信桅高级威胁监测系统可针对指定的受感染主机进行网络攻击行为的流程关联分析以及时间轴演示。使用者透过网络攻击脉络可视

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

化图可快速厘清 APT 攻击态势以及过程，协助用户基于分析结果制订响应策略以及优化网络安全等级。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 2 章

登录系统

本章介绍如何登录信桅高级威胁监测系统。

主题包括：

- Web 管理控制台要求 第 2-2 页
- 登录 Web 管理控制台 第 2-2 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

Web 管理控制台要求

信桅高级威胁监测系统管理控制台支持以下 Web 浏览器：

- Google™ Chrome™
- Mozilla™ Firefox™
- Microsoft™ Internet Explorer™ 11.0
- Microsoft™ Edge

显示器建议分辨率：1280x800 或更高

登录 Web 管理控制台

登录到信桅高级威胁监测系统的 Web 管理控制台步骤如下：

1. 在浏览器栏输入 **`https://<appliance_IP_address>/index.html`**，访问 Web 管理控制台。

   其中，**`<appliance_IP_address>`**表示信桅高级威胁监测系统设备的 IP 地址。



图 2-1. 登录界面

2. 输入用户名和密码。

   缺省用户名为 **admin**，缺省密码为 **NDR1234!@#$**。

> **提示**
>
> 为了提高安全性，在使用过程中，请定期更改密码。请参考修改用户密码 第 14-18 页进行密码的修改。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

注意

若信梳高级威胁监测系统在**安全设置**中开启了双因子认证，在用户名密码验证通过后系统会要求**问题验证**或**邮箱验证**。认证方式取决于该用户的设置，默认为**问题验证**。admin 用户可以通过**系统管理** > **用户管理**编辑修改自己及其他用户认证方式。

问题验证时，系统设置问题及默认答案如下图。



3. 单击**登录**或按 **Enter** 键。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 3 章

实时监控

本章对主界面**实时监控**进行介绍。

主题包括：


- 界面介绍 第 3-2 页
- 查看威胁监测 第 3-2 页
- 查看设备信息 第 3-3 页
- 查看设备连接状态 第 3-3 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

界面介绍

通过实时监控，方便运维人员对企业的安全态势进行整体把控。

实时监控页面包含如下信息：



- 威胁监测，详情请参考查看威胁监测 第 3-2 页。
- 设备信息，详情请参考查看设备信息 第 3-3 页。
- 设备连接状态，详情请参考查看设备连接状态 第 3-3 页。

查看威胁监测

在**实时监控**中，选择**威胁监测**页签，通过**威胁监测**中的显示图，您不需要筛选大量的日志数据，就可以获取可操作的情报，从而快速了解影响网络的威胁情况以及信梳高级威胁监测系统如何保护网络免受侵害。



其中：

- 风险主机统计、主机风险因素 TOP5、风险主机 TOP5：统计内网中 7 天内的风险主机信息，通过图中链接均能跳转到**风险主机**页面查看过滤信息。
- 告警统计：数据来源于**安全告警**中聚合告警数据。
- 日志趋势统计：数据来源于**安全告警**中原始告警数据。
- 最新严重性告警：单击攻击方法，将跳转到**安全告警**页面查看过滤的聚合告警信息。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看设备信息

在**实时监控**中，选择**设备信息**页签，可以查看信桅高级威胁监测系统设备的主要信息，包括开机时长、注册信息、引擎版本、特征库版本、内存概况、磁盘概况、实时流量、CPU 使用率，如下图所示。



其中：

- 注册信息：授权码过期前 15 天，**授权过期时间**会显示黄色；授权码过期时，**授权过期时间**会显示红色。
- 特征库版本：可以查看当前特征库的版本。关于特征库的详细信息，可以转至**系统管理** > **系统升级** > **特征码更新**页面进行查看，具体请参考特征码更新 第 14-19 页。
- 内存概况、磁盘概况、CPU 使用率：刷新频率为每 5 秒 1 次。
- 实时流量：可以查看信桅高级威胁监测系统中所有监控口的流量、包速率、平均包长信息。默认展示 5 分钟内的数据，单击 5分钟 图标，可以切换 5 分钟、1 小时和 24 小时内的数据。数据刷新频率为每分钟 1 次。

> **注意**
> 要查看**实时流量**信息，需要先在**系统管理** > **网络设置** > **接口设置**中设置监控口，设置方法请参考接口设置 第 14-2 页。

查看设备连接状态

在**实时监控**页面顶端可以查看和信桅高级威胁监测系统相连设备的信息，包括设备数量、IP、端口和连接状态，如下图所示。



亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

这些设备的配置方法参考如下：

- 日志外发服务器：请参考系统日志服务器 第 14-14 页。
- 信池统一安全管理平台：请参考信池统一安全管理平台 第 14-11 页。
- 外置沙箱：请参考沙盒配置 第 10-2 页中外部沙盒配置信息。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 4 章

可视大屏

本章介绍信桅高级威胁监测系统中可视大屏。

主题包括：

- 查看可视大屏 第 4-2 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看可视大屏

可视大屏展示了信桅高级威胁监测系统统计的相关威胁信息以及设备概况，并且进行实时更新。



单击页面左上角 演示模式 ，可将界面全屏展示。支持分辨率 1920*1080 和 1366*768，推荐使用前者。

单击页面右上角 最近24时 下拉框，可以过滤不同时间周期的统计信息，包括网络威胁统计、热点病毒事件、告警总数。

注意

风险主机 TOP5 只统计 7 天内的数据。

大屏各区域介绍如下：

- 界面中上方：统计了告警总数及各威胁等级所占比例。
- 中间地图：展示了最近 1 小时内来自国外的攻击。以国家为单位，不显示省市，每 20 秒刷新 1 次。

  展示的时间段可配置，如需配置请联系技术支持。
- 网络威胁统计：根据网络攻击告警，对杀伤链各阶段告警数量进行了统计。
- 热点病毒事件：根据恶意文件告警，对挖矿、勒索、蠕虫和木马四种病毒进行了统计。
- 风险主机 TOP5：统计了 7 天内，内网中风险值最高的 5 台主机。
- 设备概况：统计设备的 CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率和开机时长。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 5 章

风险主机

本章介绍如何查看信桅高级威胁监测系统中风险主机。

主题包括：

- 查看风险主机列表 第 5-2 页
- 查看风险主机详情 第 5-4 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看风险主机列表

风险主机通常是指网络入侵攻击者以某种方式获得控制权的主机，在获得控制权后，攻击者可能以该主机为跳板继续攻击企业内网的其他主机。

信梳高级威胁监测系统通过检测分析，快速定位攻击行为，并对攻击行为进行溯源，做到在攻击行为产生恶劣影响之前及时感知已失陷的主机，从而能够提前预警及快速响应，以降低恶意攻击行为对企业内网造成的影响和损失。

进入**风险主机**页面，查看风险主机列表。列表展示 7 天内的风险主机信息，默认展示**内网主机**，可根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的信息。



列表中各项说明如下。

项目	描述
更新时间	风险主机信息更新时间。
主机 IP	风险主机的 IP 地址。 单击 IP 地址，可打开**详情**页面。关于详情介绍，请参考查看风险主机详情 第 5-4 页。
主机状态	根据风险因素确定主机状态。 • 高危失陷：有明确可信失陷行为，如 C2 外联、内网横移、内网探测、挖矿、勒索。 • 疑似失陷：有上述失陷行为但无法确定，疑似横移、疑似内网探测。 • 存在风险：被渗透成功但无失陷行为。
攻击结果	统计攻击结果，当数量超过 10000 时，列表中统一显示 9999+，鼠标悬停在攻击结果上，显示各攻击结果详细的数量。
触发次数	触发告警的次数，包含攻击和被攻击次数。 触发次数根据威胁等级进行统计，当数量超过 1000 时，列表中统一显示 999+，鼠标悬停在触发次数上，显示各威胁等级详细的次数。
风险因素	风险因素标签。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

项目	描述
操作	• 单击**生成报告**，显示“报告生成中”，当报告生成完成后，会显示**下载报告**按钮。 单击**下载报告**，可下载该风险主机的分析报告。报告主要包含以下内容： 1. 主机风险概览 2. 攻击阶段 3. 危害描述及安全建议 4. 告警列表 5. 上下文信息 • 单击**详情**，查看与该风险主机相关的详细信息。关于详情介绍，请参考查看风险主机详情 第 5-4 页。

您还可以执行以下操作：

- 在页面右上角单击**生成报告**，按钮将提示“正在生成”。报告生成完成后，单击**下载报告**下载内网风险主机统计报告。报告主要包含以下内容：

  注意

  此处报告为内网风险主机统计报告，报告内容不受列表过滤条件影响。


  1. 内网主机风险因素统计 TOP10
  2. 风险主机严重性排行 TOP20

- 在页面左下角单击**导出**，即可将列表内容导出到 CSV 文件中。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看风险主机详情

进入**风险主机**页面，单击列表中主机 IP 或**操作**列中**详情**按钮，将进入**详情**页面查看与该风险主机相关的详细信息。



详情包含以下内容：

- **主机概览**
- **风险总览**

  在**攻击阶段**中，当某一阶段攻击次数不为 0，单击攻击次数，在**攻击阶段**下方显示相应信息。

  在**攻击关系图**中，将鼠标定位在关系图中，可以拖拽画布，还可以通过鼠标滚轮放大或缩小画布。
- **告警列表**



单击**详情**，显示该条告警详情。在详情中，可下载报告。

注意

PCAP 报文的解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- **联通信息**

注意

联通信息中图表统计最近 24 小时内的数据。



亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 6 章

安全告警

本章介绍信桅高级威胁监测系统中**安全告警**页面，在该页面中可以查看原始告警和聚合告警。


主题包括：

- 查看安全告警 第 6-2 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看安全告警

在**安全告警**页面中，可以灵活设置过滤条件查看原始告警，并根据原始告警进行动态聚合，生成聚合告警。



1. 设置搜索条件查询所需告警。

   a. 根据 今日 最近7日 最近14日 最近30日 自定义 选择需要查看告警的时间段，默认展示今日告警。

   b. 设置过滤条件。页面中已有默认过滤框，通过页面左侧字段旁的 + 和 - 可以增加和减少过滤框。

   其中，源 IP 和目的 IP 支持如下格式，并支持模糊查询。

   - 单个 IP 地址：如 192.168.1.1、2001:db8:123:1::1
   - IP 段：如 192.168.1.1-192.168.1.100、2001::5:1:1-2001::5:1:111
   - IP 地址加掩码：如 192.168.1.1/24、2001:db8:123:1::/64

   查询原始告警时，可设置降噪类型：

   - 未降噪：告警未进行降噪处理。
   - 保守降噪：告警过滤条件苛刻，准确程度相对较高。
   - 激进降噪：告警过滤条件相对宽松，可能会过滤有效告警，保留的告警数目少。

   c. 单击 查询，列表显示查询结果。

   d. 通过页面左上角 动态聚合 将查询的原始告警进行动态聚合后生成聚合告警，该按钮可切换列表显示原始告警还是聚合告警。

   页面左侧显示的字段根据告警类型不同而不同。

   e. 通过 定时刷新 关闭 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

注意

原始告警与**聚合告警**切换时，会关闭已开启的定时刷新功能。

信梳高级威胁监测系统支持保存搜索场景，设置好搜索条件后单击页面左上方**保存场景**，保存需要再次使用的查询文本和筛选器。单击**全部场景**显示已保存的搜索场景。如需再次查询，在**全部搜索场景**页面单击；如需删除已保存的搜索场景，单击。

2. 查看告警列表。

a. 安全告警列表展示默认列，可在页面左侧通过勾选字段方式设置需要查看的列。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

- 内网 IP：IP 地址前显示。
- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

b. 在列表中单击 IP 地址，显示主机详情页面。

关于主机详情页面，请参考查看风险主机详情 第 5-4 页。若当前主机非风险主机，则详情页只显示**风险总览**、**告警列表**和**联通信息** 3 个页签，不显示**主机概览**。

c. （可选）如果列表中显示的是聚合告警，在每行的首列单击 ，将显示其对应的原始告警。



d. 单击**详情**，查看安全告警详情。

详情页中包含：

- **基本信息**

在**基本信息**中可以下载 PCAP 包和进行溯源取证。

注意

PCAP 报文为 ZIP 格式的加密文件，解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

- **规则信息**

只有当告警命中规则时才会显示**规则信息**页签。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- **原始告警**

  只有聚合告警详情才会显示**原始告警**页签。

3. 如需导出查询结果，单击列表下方  图标将列表内容导出到 CSV 文件。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 7 章

报文分析

本章介绍信桅高级威胁监测系统中如何回放报文和查看回放告警。

主题包括：

- 报文回放 第 7-2 页
- 查看报文回放告警 第 7-4 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

报文回放

信桅高级威胁监测系统支持对捕获的流量进行回放以检测是否存在威胁。

1. 转到**报文分析** > **报文回放**。
2. 上传需要回放的报文。

> **提示**
> 关于如何抓取报文请参考动态抓包 第 12-6 页。

a. 单击**回放报文**，显示**报文回放**对话框。



b. 单击**上传并回放**，请上传 PCAP 包，文件大小限制 5G，格式为“.pcap”或“.pcapng”。

文件上传成功后会自动回放，在**报文回放**列表中显示上传的报文以及回放信息，如回放结果、告警数量。

3. 设置报文存放目录大小以及自动清理策略。

a. 单击**设置**，显示**报文回放设置**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



b. 设置相应参数。

参数	说明
存放目录上限	报文存放目录大小的上限值，默认为 50G。当超过上限值时，将自动清理最早上传的报文。
自动清理间隔天数	默认为 7 天，当开启自动清理后，系统将自动清理 7 天前上传的报文。
是否开启	是否开启自动清理功能。

c. 单击**确认**保存设置。

4. 通过 00:10 设置是否定时刷新报文回放列表。

默认开启。报文在回放过程中会不断刷新列表中**告警数量**值，因此不建议关闭自动刷新功能。

5. 您还可以在**操作**列中执行以下操作。

- 单击**查看告警**，将跳转到**报文分析** > **报文回放告警**页面，并自动过滤出该报文对应的回放告警。
- 单击**下载报文**，可下载该报文。
- 单击**再回放**，将重新回放该报文并生成一条回放记录。

  当报文**回放结果**显示**失败**，需要重新回放时，可使用此功能重新回放，无需通过再次上传报文来回放。
- 单击**删除**，删除该条记录。

  如需批量删除记录，请选中需要删除的记录并单击列表上方**删除**按钮。

注意

删除记录会删除本地上传的报文，但不影响已经生成的回放告警。在**报文分析** > **报文回放告警**中依然能看到已经生成的回放告警。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看报文回放告警

转到**报文分析** > **报文回放告警**，该页面可以查看信桅高级威胁监测系统中通过报文回放检测出的威胁。



关于如何抓取报文请参考动态抓包 第 12-6 页，关于如何进行报文回放请参考报文回放 第 7-2 页。

默认展示全部的报文回放告警信息。单击上图中红框位置显示下拉列表，选择需要查看的报文，列表中展示该报文检测出的威胁。关于告警列表中相关操作请参考查看安全告警 第 6-2 页。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 8 章

专项场景

本章介绍如何查看信桅高级威胁监测系统专项场景中的告警。


主题包括：

- 查看网络攻击告警 第 8-2 页
- 查看挖矿告警 第 8-3 页
- 查看扫描告警 第 8-5 页
- 查看暴力破解告警 第 8-6 页
- 查看恶意文件告警 第 8-8 页
- 查看威胁情报告警 第 8-9 页
- 查看 DGA 域名/DNS 隧道告警 第 8-10 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看网络攻击告警

转到**专项场景** > **网络攻击告警**，页面默认展示当天的网络攻击告警。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**网络攻击告警**支持告警降噪，在搜索区域进行设置。

- 未降噪：告警未进行降噪处理。
- 保守降噪：告警过滤条件苛刻，准确程度相对较高。
- 激进降噪：告警过滤条件相对宽松，可能会过滤有效告警，保留的告警数目少。

网络攻击告警列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

  注意

  每次重新打开**网络攻击告警**页面， 定时刷新 均会默认关闭。


- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

- 内网 IP：IP 地址前显示 。
- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

操作列中，单击**详情**，显示**详情**页面。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



详情页面中，不同的页签展示不同的信息。

- **事件详情**

  可以查看该告警事件详情，根据**应用协议**不同，显示不同的内容。

  - HTTP 协议

    连接信息、攻击结果、请求头&请求体、响应头&响应体、连接内容

  - 其他协议

    连接信息、攻击结果、五元组信息、载荷长度、上行载荷内容、下行载荷内容、连接内容

  在该页签单击**原始 PCAP 报文下载**，可下载最新的一条原始告警对应的 PCAP 报文，PCAP 报文为 ZIP 格式的加密文件。

  注意

  PCAP 报文的解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

- **规则详情**

  可以查看该告警匹配的规则详情，包括基本信息、杀伤链阶段、规则描述、处理建议。

  在规则名称旁，单击 开启 可以开启或关闭该条规则。


- **原始告警**

  可以查看该条聚合告警对应的原始告警信息，原始告警以列表形式展示。

查看挖矿告警

转到**专项告警** > **挖矿告警**，页面默认展示当天的挖矿告警。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**挖矿告警**列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

  注意

  每次重新打开**挖矿告警**页面， 定时刷新 均会默认关闭。

- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，挖矿主机 IP 旁括号中的数字表示挖矿次数。

操作列中，单击**详情**，显示**详情**页面。



详情页面中，不同的页签展示不同的信息。

- **事件详情**

  可以查看该告警事件详情，包括挖矿阶段、事件详情、连接信息。

  在该页签单击**原始 PCAP 报文下载**，可下载最新的一条原始告警对应的 PCAP 报文，PCAP 报文为 ZIP 格式的加密文件。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

注意

PCAP 报文的解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

- **规则详情**

  只有当告警命中规则时才会显示**规则详情**页签。规则详情包括基本信息、杀伤链阶段、规则描述、处理建议。


  在规则名称旁，单击 开启 可以开启或关闭该条规则。

- **原始告警**

  可以查看该条聚合告警对应的原始告警信息，原始告警以列表形式展示。

查看扫描告警

转到**专项告警** > **扫描告警**，页面默认展示当天的扫描告警。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**扫描告警**列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

注意

每次重新打开**扫描告警**页面， 定时刷新 均会默认关闭。

- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

- 内网 IP：IP 地址前显示 。

- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

操作列中，单击**详情**，显示**详情**页面。



详情页面中，不同的页签展示不同的信息。

- **事件详情**

  可以查看该告警事件详情，包括结果详情、攻击详情。

- **规则详情**

  可以查看该告警匹配的规则详情，包括基本信息、杀伤链阶段、规则描述、处理建议。


  在规则名称旁，单击 开启 可以开启或关闭该条规则。

- **原始告警**

  可以查看该条聚合告警对应的原始告警信息，原始告警以列表形式展示。

查看暴力破解告警

转到**专项告警** > **暴力破解告警**，页面默认展示当天的暴力破解告警。



亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**暴力破解告警**列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

  注意

  每次重新打开**暴力破解告警**页面， 定时刷新 均会默认关闭。

- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

- 内网 IP：IP 地址前显示 。
- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

操作列中，单击**详情**，显示**详情**页面。



详情页面中，不同的页签展示不同的信息。

- **事件详情**

  可以查看该告警事件详情，包括结果详情和攻击详情。

- **规则详情**

  可以查看该告警匹配的规则详情，包括基本信息、杀伤链阶段、规则描述、处理建议。

  在规则名称旁，单击 开启 可以开启或关闭该条规则。

- **原始告警**

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

可以查看该条聚合告警对应的原始告警信息，原始告警以列表形式展示。

查看恶意文件告警

转到**专项告警** > **恶意文件告警**，页面默认展示当天的恶意文件告警。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**恶意文件告警**列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

  注意

  每次重新打开**恶意文件告警**页面， 定时刷新 均会默认关闭。

- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

- 内网 IP：IP 地址前显示 。
- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

操作列中，单击**下载样本**，可下载包含该恶意文件的 ZIP 包，ZIP 包已经过加密处理。若恶意文件经过内置沙箱检测，且当前内置沙箱已开启，**操作**列会显示**下载报告**。

注意

ZIP 包的解密密码为**!!virus!!**，解压该文件包存在一定的风险性，请谨慎操作！

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看威胁情报告警

转到**专项告警** > **威胁情报告警**，页面默认展示当天的威胁情报告警。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**威胁情报告警**列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

  注意

  每次重新打开**威胁情报告警**页面， 定时刷新 均会默认关闭。

- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

- 内网 IP：IP 地址前显示 。
- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

操作列中，单击**下载报文**，可下载检测到威胁信息时，捕获到的相应数据包。

注意

当检测到威胁时，只有在**策略配置** > **攻击检测**页面开启过报文留存功能，信梳高级威胁监测系统才会留存报文，此时方可下载报文。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看 DGA 域名/DNS 隧道告警


信桅高级威胁监测系统支持机器学习。

转到**专项告警** > **DGA 域名/DNS 隧道**，页面默认展示当天的 DGA 域名/DNS 隧道告警。


注意

告警前提条件：

- **策略配置** > **攻击检测**中 **DNS 隧道、DGA 域名(机器学习)**开启状态，缺省情况下该开关关闭。
- **规则配置** > **系统规则**中 **104021721**、**104021722** 规则开启状态。



- 联系亚信安全技术人员在 RDQA 页面中开启相应开关。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的告警信息。**DGA 域名/DNS 隧道**告警列表支持以下操作：

- 通过 定时刷新 00:15 设置列表是否定时刷新，默认关闭。开启后，列表默认每隔 15 秒自动刷新，支持自定义刷新时间。

  注意

  每次重新打开 **DGA 域名/DNS 隧道**告警页面， 定时刷新 均会默认关闭。

- 通过拖拽调整列表列宽。
- 单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将告警信息导出为 CSV 文件。

在列表中，IP 归属地不同显示不同。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- 内网 IP：IP 地址前显示  。
- 非内网国内 IP：IP 地址前显示中国国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属地，包括省、市、县。
- 非内网国外 IP：IP 地址前显示国旗标志，鼠标悬浮在 IP 地址上显示归属国家。

在 DGA 域名/DNS 隧道告警列表**操作**列中，单击**详情**，显示**详情**页面。



详情页面中，不同的页签展示不同的信息。

- **事件详情**

  可以查看该告警事件详情，包括连接信息、攻击结果、五元组信息、载荷长度、连接内容。

  在该页签单击**原始 PCAP 报文下载**，可下载最新的一条原始告警对应的 PCAP 报文，PCAP 报文为 ZIP 格式的加密文件。

  注意

  PCAP 报文的解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

- **规则详情**

  可以查看该告警匹配的规则详情，包括基本信息、杀伤链阶段、规则描述、处理建议。

  在规则名称旁，单击  可以开启或关闭该条规则。

- **原始告警**

  可以查看该条聚合告警对应的原始告警信息，原始告警以列表形式展示。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 9 章

资产发现

本章介绍如何管理信桅高级威胁监测系统中资产信息。

主题包括：

- 资产类型 第 9-2 页
- 资产列表 第 9-2 页
- 资产弱密码 第 9-3 页
- 资产明文密码 第 9-6 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

资产类型

转到**资产发现** > **资产类型**，信桅高级威胁监测系统能够从流量中识别资产类型，并根据特定时间段统计发现的资产数目。




支持以下操作：

- 单击页面右上角时间下拉框，可以选择需要查看资产类型的时间段，默认展示**最近 7 日**资产类型。
- 单击资产类型下数字将跳转到**资产管理** > **资产列表**页面，展示当日该类型资产信息。

资产列表

转到**资产发现** > **资产列表**，页面展示了每条资产的信息。

默认展示当日全部资产，可根据界面中的搜索过滤框筛选所需资产。



资产列表支持以下操作：

- 通过拖拽调整列宽。
- 单击表头最右侧 ⋮，可以选择需要在列表中展示的列。
- 单击表头中 ▽，过滤列表信息，支持过滤的参数有**核心资产**和**资产类型**。
- 单击**导出**，将资产列表中信息导出到 CSV 文件。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

列表中各项说明如下表。

项目	解释
最近活跃时间	资产最近活跃时间。
资产 IP	资产的 IP 地址。IP 地址可以是 IPv4 或 IPv6 格式。
资产名称	资产的名称。
核心资产	是否为核心资产。
资产类型	资产所属类型。
首次发现时间	首次发现资产的时间。
操作	单击**详情**，可查看资产的**基本信息**和**风险分析**。 在**基本信息**中，可对**资产名称**和**核心资产**进行编辑。

资产弱密码

弱密码即容易破译的密码，是任何简短、常见或容易猜到的密码。

查看弱密码告警

转到**资产发现** > **资产弱密码** > **弱密码告警**，信桅高级威胁监测系统可以检测到资产上发生的弱密码场景，并通过列表展示。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的信息。**弱密码告警**列表支持以下操作：

- 通过拖拽调整列宽。
- 单击表头最右侧 ⋮，可以选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将列表中信息导出到 CSV 文件。

操作列中支持以下操作：

- 单击**详情**，可查看资产的**基本信息**、**弱密码**和**访问信息**。
- 单击**下载报文**，可下载该告警对应的 PCAP 报文，PCAP 报文为 ZIP 格式的加密文件。

> **注意**
> PCAP 报文的解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

设置弱密码规则

转到**资产发现** > **资产弱密码** > **弱密码规则设置**，系统包含默认弱密码规则和用户自定义弱密码规则。

默认规则和用户自定义规则之间为**或**的关系，即命中其中任何一条规则都将判定为弱密码。

默认弱密码规则

信桅高级威胁监测系统中默认弱密码规则如下图，对默认规则只可以执行开启或关闭操作。



自定义弱密码规则

信桅高级威胁监测系统支持自定义弱密码规则。



1. 单击**新增**，显示**新增弱密码规则**页面。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



2. 设置规则参数。


参数	描述
最短口令长度	密码长度不能低于设置值。
最少字符类型数	密码至少包含以下几种字符类型，请设置数量： • 大写字符 • 小写字符 • 数字 • 其他字符
是否开启	该条规则是否需要开启。

3. 单击**确认**。

新增的规则显示在自定义弱密码规则列表中，支持对其进行编辑、删除、开启和关闭操作。

设置弱密码字典

转到**资产发现** > **资产弱密码** > **弱密码字典设置**，对弱密码字典进行管理。



信桅高级威胁监测系统支持对弱密码字典的增、删、改、查操作。

批量导入时，导入文件为 TXT 格式，每行一个密码。导入支持两种方式：

- 增量导入：导入的内容不覆盖原有内容。
- 全量导入：导入的内容覆盖原有内容。

资产明文密码

明文密码即传输或保存为明文的密码，具体是指保存密码或网络传送密码的时候，用的是没有隐藏、直接显示的明文字符，而不是经过加密后的密文。

转到**资产发现** > **资产明文密码**，信桅高级威胁监测系统可以检测到资产上发生的明文密码场景，并通过列表展示。



您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的信息。**资产明文密码**列表支持以下操作：

- 通过拖拽调整列宽。
- 单击表头最右侧 ⋮，可以选择需要在列表中展示的列。
- 单击列表下方**导出**，将列表中信息导出到 CSV 文件。

操作列中支持以下操作：

- 单击**详情**，可查看资产的**基本信息**、**明文密码**和**访问信息**。
- 单击**下载报文**，可下载该告警对应的 PCAP 报文，PCAP 报文为 ZIP 格式的加密文件。

> **注意**
>
> PCAP 报文的解密密码为**!!virus!!**，文件可能存在威胁风险，请谨慎处理！

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 10 章

沙盒平台

信桅高级威胁监测系统既支持外部沙盒平台，也支持内部沙盒平台。本章介绍如何配置和使用沙盒平台。

主题包括：

- 沙盒配置 第 10-2 页
- 文件提交 第 10-2 页
- 沙盒安装 第 10-4 页
- 投递记录 第 10-10 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

沙盒配置

沙盒平台提供用于在无网络风险的情况下管理和分析示例的隔离虚拟环境。沙盒平台可通过系统镜像观察示例行为和特征，然后分配示例的风险级别。

信梳高级威胁监测系统既可以连接到已构建的外部沙盒平台，也可以连接到内部沙盒平台。恶意文件扫描出来的可疑类型样本会自动发给沙盒平台检测。

沙盒平台的设置步骤如下。

1. 转至**沙盒平台** > **沙盒配置**。
2. 勾选**将文件提交到沙盒平台**。
3. 选择沙盒平台类型。
   - **外部沙盒**

     如需通过代理服务器连接外部沙盒，请参考外部代理设置 第 14-6 页。

     a. 自定义**提交者**。

        命名以字母开头，规则支持字母、数字、下划线、中横线、括号。

     b. 输入沙盒平台设备的 IP 地址及端口号。

     c. 输入沙盒平台设备的 API 密钥。

        需登录到外部沙盒平台，获取 API 密钥。

     d. 单击**测试连接**，确认信梳高级威胁监测系统与外部沙盒平台的连通性。

        测试成功后，**注册状态**显示为**已注册**。

   - **内部沙盒**

     注意

     选择内部沙盒的前提条件：

     - 在**沙盒平台** > **沙盒安装** > **沙盒**中，已成功安装并开启沙盒。
     - 在**沙盒平台** > **沙盒安装** > **镜像**中，已至少导入一个开放虚拟设备 (OVA) 格式的镜像。
4. 单击**保存**。

注意

如需内部和外部沙盒平台进行切换，首先需要取消**将文件提交到沙盒平台**，保存设置后，再设置需要切换到的沙盒平台。

文件提交

信梳高级威胁监测系统既支持自动将文件提交到沙盒平台，还支持手动提交样本到内部沙盒进行检测。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

设置自动提交策略

缺省情况下，在**沙盒平台** > **沙盒配置**中启用**将文件提交到沙盒平台**后，信桅高级威胁监测系统会根据一定的规则将可疑文件提交到沙盒平台。您也可以根据需要创建文件提交规则。

1. 转到**沙盒平台** > **文件提交** > **自动提交策略**。
2. 单击**新增**，显示**新增文件规则**页面。
3. 设置**启用提交规则**，即是否启用该规则提交文件到沙盒平台。
4. 在**条件**中单击**新建条件**，可选择以下可选条件。

条件类型	设置
协议	可选项： • FTP • FTP-DATA • HTTP • IMAP • POP3 • SMTP • SMB
文件类型	可选项： • PPT • EXCEL • EXE • ASCII FILE • ELF • TEXT • PDF
文件名扩展	键入一个或多个文件扩展名。使用逗号 (,) 分隔多个条目。

5. 在**操作**中，设置根据以上条件是否将文件提交到沙盒平台。
6. 在**优先级**中，设置规则在列表中的位置。
7. 单击**确定**，新增的规则显示在文件提交规则列表中。

信桅高级威胁监测系统会按照列表中的每个规则检查文件，文件提交规则列表中各项参数描述如下。

项	描述
条件	在采取指定的操作之前，文件必须满足的一组条件。
结果	“提交”或“不提交文件”。
优先级	规则在列表中的位置。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

项	描述
状态	该规则状态“开启”或“关闭”。
操作	包含： • **删除**：删除该条规则信息。 删除后不可恢复，请谨慎操作！ • **编辑**：修改该条规则信息。

您还可以执行以下操作：

- 删除：删除所选文件提交规则。

  删除后不可恢复，请谨慎操作！

- 重置：删除所有用户定义的规则，此时信桅高级威胁监测系统将根据内部规则将可疑文件提交到沙盒平台。

手动提交样本

转到**沙盒平台** > **文件提交** > **提交样本**，可将样本手动提交到内部沙盒进行检测。

注意

将文件提交到内部沙盒进行检测的前提条件：

- 在**沙盒平台** > **沙盒安装** > **沙盒**中，已成功安装并开启沙盒。
- 在**沙盒平台** > **沙盒安装** > **镜像**中，已至少导入一个开放虚拟设备 (OVA) 格式的镜像。

样本文件大小限制在 60M 以内。检测结果请转至**沙盒平台** > **投递记录**中查看，需耐心等待一会，待内部沙盒生成检测报告，可在**操作**列中下载查看。

沙盒安装

转到**沙盒平台** > **沙盒安装**，界面包含以下选项卡：

- 沙盒

  注意

  只有在该选项卡中成功安装并启动沙盒平台时，其他选项卡才可用。

- 镜像
- 状态
- 密码

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

导入沙盒

信桅高级威胁监测系统支持内部沙盒平台功能。转到**沙盒平台** > **沙盒安装** > **沙盒**，缺省情况下必须导入沙盒。

1. 单击**导入沙盒**，显示**沙盒导入**对话框。



2. 请选择其中一个**源**，并进行设置。
   - 网络文件夹：输入共享路径。
   - HTTP 或 FTP 服务器：输入 URL。
3. （可选）在需要认证时键入登录凭证或选择**匿名登录**。

> **注意**
> 仅在服务器支持该功能时选择**匿名登录**。

4. 单击**确认**。

信桅高级威胁监测系统会首先下载沙盒文件，再自动部署，整个过程大概需要 20~30 分钟，请耐心等待！

> **注意**
> 在下载沙盒文件过程中，支持**取消**操作。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

内部沙盒平台部署完成后，可以看到其**版本号**和**导入时间**。默认情况下沙盒平台处于关闭状态，需要手动开启。

如需卸载内部沙盒平台，请单击页面右侧 即可。

导入镜像

缺省情况下，内部沙盒平台不包含任何镜像。您必须导入镜像，然后沙盒平台才可以分析文件。

注意

在导入或删除镜像以及修改实例时，信桅高级威胁监测系统会停止所有分析并将所有文件保留在沙盒平台队列中。导入镜像后，会自动重新分发任务。

镜像准备

请至少准备一个开放虚拟设备 (OVA) 格式的镜像。自定义 OVA 文件大小介于 1 GB 到 20 GB 之间。

可以使用现有的 VirtualBox 或 VMware 镜像，或者使用 VirtualBox 创建新镜像。导入之前，请使用沙盒平台镜像准备工具验证并配置镜像。有关详细信息，请参阅《沙盒平台镜像准备工具用户指南》。

提示

单击页面右侧 沙盒平台镜像准备工具，可以下载沙盒平台镜像准备工具。

重要信息

亚信安全不提供需要您在信桅高级威胁监测系统中创建的虚拟设备或沙盒平台上安装的任何 Microsoft Windows 操作系统或第三方产品。您必须为操作系统和所有其他应用程序安装介质提供便于您创建沙盒平台所需要的相应使用授权。

导入镜像

信桅高级威胁监测系统最多支持 3 个实例，实际操作过程中，硬件规格决定您可以部署的实例总数。

注意

相同操作系统的实例，会并行处理文件分析任务；不同操作系统的实例，会串行处理文件分析任务。

1. 转到**沙盒平台** > **沙盒安装** > **镜像**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

2. 单击**导入**，显示**镜像导入**对话框。



3. 选择以下其中一个镜像源并配置适用的设置。

- **网络文件夹**
  a. 自定义镜像名称，不超过 260 个字符。
  b. 输入实例数。

  注意
  每个镜像必须至少有 1 个实例。

  c. 输入共享路径。
  d. 输入登录凭证，即用户名和密码。
- **HTTP 或 FTP 服务器**
  a. 自定义镜像名称，不超过 260 个字符。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

b. 输入实例数。

> **注意**
> 每个镜像必须至少有 1 个实例。

c. 输入 URL。

如需通过代理服务器连接，请勾选**通过代理服务器连接**，并在**系统管理** > **系统设置** > **HTTP 代理设置**中设置 HTTP 代理服务器。

d. 输入登录凭证，即用户名和密码。

4. 单击**确认**，系统会下载镜像文件并自动配置，请耐心等待！

配置完成后，在镜像列表中可查看相关信息。

删除镜像

1. 选中需要删除的镜像。
2. 单击**删除**。
3. 在确认框中单击**确定**。

镜像删除后不可恢复，请谨慎操作！

修改实例

1. 选中一条需要修改的镜像。
2. 单击**修改**，弹出**镜像修改**对话框。



3. 修改实例数。

> **注意**
> 每个镜像必须至少有 1 个实例。

4. 单击**确认**，信桅高级威胁监测系统会自动部署实例，请耐心等待！

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看沙盒平台状态

转到**沙盒平台** > **沙盒安装** > **状态**，可以查看沙盒平台状态。



包含以下信息：

- 沙盒平台的总体状态和**上次更新时间**。

  其中，沙盒平台的总体状态有以下几种情况：

  - 正在初始化
  - 正在启动
  - 正在配置
  - 正在导入映像
  - 正在停止
  - 已停止
  - 正在运行
  - 无活动镜像

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- 已禁用
- 每个镜像的状态，包括已部署的实例和利用信息。

归档密码

转到**沙盒平台** > **沙盒安装** > **密码**，沙盒平台使用页面中密码从受密码保护的归档交互文件中提取文件。

注意

密码仅可用于第一个加密层。不支持 SMTP 附件解密。

信桅高级威胁监测系统将归档文件密码存储为未加密文本。

为获得更好的性能，请先列出常用密码。

1. 转到**沙盒平台** > **沙盒安装** > **密码**。
2. 在**密码**文本框中输入密码。


   如需输入多个密码，请单击加号继续输入。
3. 单击**保存**。

投递记录

转到**沙盒平台** > **投递记录**。

投递到内部沙盒和外部沙盒的样本，其检测记录均展示在列表中。默认展示当天检测记录，您可以根据界面中的搜索过滤框筛选所需要的检测信息。

单击表头最右侧 选择需要在列表中展示的列；单击表头中 过滤列表信息。



如需下载沙盒平台检测报告，请单击**操作**列**下载报告**，报告为 PDF 格式文件。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 11 章

统计报告

统计报告可以让安全运维人员更方便的查看网络所面临的高级威胁状况。

信桅高级威胁监测系统支持预设报告和即时报告，报告模板可配置。

主题包括：

- 预设报告 第 11-2 页
- 即时报告 第 11-3 页
- 报告模板 第 11-4 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

预设报告

转到**统计报告** > **预设报告**，可以配置信桅高级威胁监测系统，使其可以按每日、每周、每月定期生成预设报告。



单击**新增预设**，通过在**新增预设**页面中设置相应参数来增加预设报告。



预设报告从频率上分为日报、周报、月报，类型上分为通用报表和挖矿专项报告。

不同类型报告包含内容如下：

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- 通用报表：主机风险状况、威胁分布、威胁情报信息 TOP10、恶意文件信息 TOP10、网络攻击规则及处理建议 TOP10。
- 挖矿专项报告：挖矿主机信息 TOP50、矿池信息 TOP50、矿池地址 TOP50、威胁情报信息 TOP10、挖矿规则及处理建议 TOP10。

注意

预设不同频率报告时：

- 日报：生成截止到报告生成时间的当日报告。
- 周报：生成截止到报告生成日期的一周报告（非自然周）。
- 月报：生成截止到报告生成日期的当月报告。

  如果选择了每月 29 日、30 日或 31 日，但当月不包含该日期，则信桅高级威胁监测系统将在每月的最后一天生成报告。

报告生成任务每半点开始执行，如设置报告生成时间为 23:05，则将在 23:30 生成报告。

新增的预设报告以分页形式展示在日历右侧，最多可以设置 100 个预设报告。您可以通过搜索栏查找已预设的报告，支持模糊查询。单击 中对应图标，可对预设报告进行删除和编辑操作。

提示

删除预设报告并不会删除系统中已经生成的报告。

日历中显示的 D、W、M 表示当日是否有日报、周报、月报产生。单击具体日期，日历右侧会显示在该日期已经生成的报告，支持下载，报告为 Word 格式文件。

即时报告

转到**统计报告** > **即时报告**，可以根据需要自定义统计时间段，手工实时生成报告。

通过单击**新增**，在弹出的**新增即时报告**对话框中设置相应参数来新增即时报告。


亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



不同类型报告包含内容如下：

- 通用报表：主机风险状况、威胁分布、威胁情报信息 TOP10、恶意文件信息 TOP10、网络攻击规则及处理建议 TOP10。
- 挖矿专项报告：挖矿主机信息 TOP50、矿池信息 TOP50、矿池地址 TOP50、威胁情报信息 TOP10、挖矿规则及处理建议 TOP10。

刚增加的即时报告为**未生成**状态，请及时刷新页面，待状态为**已生成**时，即可在**操作**列中下载 Word 格式报告进行查看。



在即时报告列表中，单击表头最右侧 ⋮，可以选择需要在列表中展示的列。

如需删除即时报告，请先选中需要删除的报告，然后单击**删除**即可。

报告模板

转到**统计报告** > **报告模板**，设置报告模板，使预设报告和即时报告显示相关信息。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



参数说明如下：

- 公司名称：自定义公司名称。
- 公司徽标：在报告首页中是否显示公司徽标。

  如需显示徽标，请上传徽标，图片大小不超过 200KB，支持 JPG、JPEG、PNG 格式。
- 显示亚信安全徽标：在报告中是否显示亚信安全徽标。

  信桅高级威胁监测系统中已内置亚信安全徽标，无需上传。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 12 章

策略配置

本章介绍如何设置信桅高级威胁监测系统中的告警策略。

主题包括：

- 攻击检测 第 12-2 页
- 流量过滤 第 12-3 页
- 告警过滤 第 12-3 页
- 动态抓包 第 12-6 页
- SSL 解密 第 12-7 页
- 旁路阻断 第 12-9 页
- 网络劫持 第 12-11 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

攻击检测

转到**策略配置** > **攻击检测**，设置需要开启哪些威胁检测功能，使信桅高级威胁监测系统能对相应威胁进行检测并产生告警；设置是否开启报文留存功能，使检测到威胁时可留存原始告警对应的 PCAP 报文。



- **报文留存**

  检测到威胁时，是否需要捕获相关联的 TCP/UDP 数据包，即能下载原始告警对应的 PCAP 报文，默认开启。

  关闭报文留存，在之后收到的告警中将无法下载原始 PCAP 报文。

- **威胁检测**

  若关闭相应检测功能，在之后将无法收到相关数据。缺省情况下，除 **DNS 隧道、DGA 域名(机器学习)**为关闭状态，其他均为开启。

  各功能涉及的数据如下：

  - **网络攻击**：网络攻击、扫描告警以及部分挖矿告警
  - **恶意文件**：恶意文件告警
  - **威胁情报**：威胁情报告警以及部分挖矿告警
  - **资产密码**：资产弱密码、明文密码告警
  - **资产管理**：资产类型、资产列表

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- **XSS、SQL 注入(机器学习)**：“机器学习”标签
- **DNS 隧道、DGA 域名(机器学习)**：DGA 域名/DNS 隧道告警

流量过滤

转到**策略配置** > **流量过滤**，可以设置在流量检测过程中，对符合过滤条件的流量不做任何检测，即设置流量白名单。



流量过滤开关：

- 开启：已开启检测
- 未启用：已关闭检测

流量过滤条件：

- IP 过滤：输入需要启动流量过滤的 IP 地址，按回车键确定。
  - IPv4 示例：192.168.1.1
  - IPv6 示例：fd00:1:1111:200::1000
- 高级过滤：请输入高级过滤语法，支持 and、or、not 等多条件过滤语句。

告警过滤

注意

信桅高级威胁监测系统处于**本地策略模式**时，方可配置**告警过滤**；若处于**统一策略模式**，则无法修改**告警过滤**配置信息。

策略模式在**系统管理** > **传输设置** > **信池统一安全管理平台**中进行修改。

信桅高级威胁监测系统默认对所有检测到的威胁进行告警，可以通过设置白名单，对符合条件的流量不产生告警信息。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

最多可以设置 500 条白名单，命中其中的任一条白名单，告警都会被过滤。

注意

新增的白名单不会对已生成的告警产生影响。

1. 转到**策略配置** > **告警过滤**。
2. 单击**新增白名单**。
3. 设置需要过滤的 IP 地址，支持 IPv4 和 IPv6。

   对于同一条白名单，IP 类型必须一致，即源、目的 IP 必须全部为 IPv4 或全部为 IPv6。



   当启用双向开关时，不区分源、目的 IP，信梳高级威胁监测系统对所有包含在源和目的 IP 内的地址执行告警过滤。

   - ANY：包含所有的 IP 地址。
   - 指定 IP 地址：可以指定单个 IP 地址、IP 地址加掩码，也可以指定 IP 范围。


   注意

   白名单中必须设置 IP 过滤，其他过滤条件可选。

   对于同一个过滤条件，内部为**或**的关系；对于不同过滤条件，之间为**与**的关系。如设置了多条 IP，命中其中一条 IP 即过滤告警；如设置了 IP 和协议，则需同时命中 IP 和协议才会过滤告警。

4. （可选）设置协议。

   选中需要过滤的协议，支持多选。



5. （可选）设置其他过滤条件。

   可对多项进行配置，各项之间为**与**的关系。已配置的条目数量将展示在页面中。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

注意

域名、URL、Host、UserAgent、Cookie 和 Referer 支持使用星号 (*) 作为通配符，但*不能连续输入。



6. 单击**保存**。

新增的白名单展示在**告警过滤**列表中，默认为**开启**状态。

告警过滤列表展示如下。



列表支持如下操作：

- 单击**状态**列中开关，开启或关闭该条白名单的应用。
- 单击**操作**列中**编辑**，重新编辑白名单。
- 单击**操作**列中**复制**，复制该白名单。一次只能复制一条白名单，白名单副本默认关闭状态，展示在列表的底部。
- 单击**操作**列中**删除**，删除该白名单。白名单删除后不可恢复，请谨慎操作！


亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

如需删除多条白名单，选中需要删除的白名单，单击列表上方 删除 即可。

动态抓包

信桅高级威胁监测系统不仅能够检测流量，而且还能够在检测发生期间捕获与指定的客户端主机或端口相关联的数据包。

1. 转到**策略配置** > **动态抓包**。



2. 单击**新增策略**。

注意

最多只能保存 5 个抓包策略。



3. 设置相应参数。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- **策略名称**：自定义抓包策略的名称。
- **抓包文件上限**：抓取包的最大文件大小，单位为 MB。当抓取的文件包达到设置大小时，会自动停止抓取。
- **协议类型**：从下拉框中选取，包括：全部、tcp、udp、icmp、dns。
- **IP 地址**：指定 IP 地址和端口号以捕获相关联的流量包，也可以只指定其中一项。同一会话中最多支持关联 2 个 IP 地址或端口号。

4. 单击**确认**。

- 对于新增的抓包策略，单击开始抓包，抓包进度在进度条中显示。

> **注意**
> 一次只能执行一个抓包策略，即上一个抓包策略停止后才能执行下一个抓包策略。

- 对于正在抓包的策略，单击可停止抓包，停止抓包将会中断抓包进程，生成当前已抓大小的抓包文件。

当信桅高级威胁监测系统按照抓包策略抓包完毕时：

- 单击**导出**，导出抓取的文件包。

  如需对导出的报文进行分析，请参考报文分析 第 7-1 页。
- 单击**清除**，清除抓取的文件包。文件包被清除后，单击可重新抓包。

鼠标悬停在任一抓包策略栏，该抓包策略名称旁会出现：

- 单击，可以对该策略进行重新编辑。
- 单击，可以删除该抓包策略。

SSL 解密

信桅高级威胁监测系统支持对 HTTPS、SMTPS、IMAPS 和 POP3S 协议报文进行 SSL 解密，解密后再进行流量检测。

1. 转到**策略配置** > **SSL 解密**。
2. 单击**导入证书**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



3. 配置相应参数。

参数	描述
私钥别名	自定义**私钥别名**。 私钥别名包含大小写字母、数字、下划线，且下划线不能在开头或结尾。
私钥密码	pfx 和 p12 格式的私钥文件需要输入私钥密码。
服务器信息	可以设置多个服务器信息。 • ip 配置 IP 地址及端口号，支持配置单个 IP、CIDR 格式（1.1.1.1/8）、IP 范围格式（1.1.1.1-1.1.1.100）。 • domain 配置域名，支持带通配符的域名，如*.abc.com。
是否开启	设置私钥状态是否开启，默认开启。
服务器私钥文件	服务器秘钥文件格式需满足 PKCS#12 标准，后缀为.key、.pem、.pfx、.p12。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

参数	描述
服务器证书	导入服务器证书。

4. 单击**确定**，保存设置。

旁路阻断

当流量命中任一旁路阻断策略时，攻击将会被阻断。阻断类型支持 **IP 地址**和**域名**。

1. 转到**策略配置** > **旁路阻断**。
2. 从**设置阻断口**下拉框中选择阻断口。
3. 单击**新增阻断策略**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



4. 自定义策略名称。
5. 选择阻断**类型**并在对应输入框中输入相应值。
   - **IP 地址：**

     在**源地址**和**目的地址**中输入 IP 信息，可以指定单个 IP 地址、IP 地址加掩码，也可以指定 IP 范围。多个值之间使用英文逗号 (,) 分隔。

     注意

     若**源地址**/**目的地址**输入为空，则表示任意 IP。
   - **域名：**

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

在**域名**输入框中输入域名，多个值之间使用英文逗号 (,) 分隔。

6. 单击**保存**，新增的旁路阻断策略将展示在列表中。

> **提示**
> 在**旁路阻断**策略列表中，您可以对已有的策略进行**编辑**和**删除**操作。

网络劫持

网络劫持（NetworK Hijacking）是指攻击者获取网络通信的控制权，以窃取信息、篡改数据流或重定向用户的网络流量。这种攻击可能导致用户信息泄露、身份盗窃或信息篡改。


信桅高级威胁监测系统中网络劫持包含 ARP 欺骗和 DNS 劫持。

ARP 欺骗

ARP 欺骗（ARP spoofing）是针对以太网地址解析协议（ARP）的一种攻击技术，通过欺骗局域网内访问者 PC 的网关 MAC 地址，使访问者 PC 错以为攻击者更改后的 MAC 地址是网关的 MAC，导致网络不通。此种攻击可让攻击者获取局域网上的数据包甚至可篡改数据包，且可让网络上特定计算机或所有计算机无法正常连线。

信桅高级威胁监测系统支持将 IP 地址和 MAC 地址进行绑定，当监测到流量中 IP 地址和 MAC 地址不对应时，会产生 ARP 欺骗告警，该告警属于网络攻击告警。

1. 单击**新增 ARP 绑定策略**。
2. 在**新增 ARP 绑定策略**页面中配置 IP 地址和与之相对应的 MAC 地址。



3. 单击**确定**，保存配置。

DNS 劫持

DNS 劫持指攻击者利用其他攻击手段，篡改了某个域名的解析结果，使得指向该域名的 IP 变成了另一个 IP，导致对相应网址的访问被劫持到另一个不可达的或者假冒的网址，从而实现非法窃取用户信息或者破坏正常网络服务的目的。

信桅高级威胁监测系统支持将 IP 地址和域名进行绑定，当监测到流量中 IP 地址和域名不对应时，会产生 DNS 劫持告警，该告警属于网络攻击告警。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

1. 单击**新增 DNS 绑定策略**。
2. 在**新增 DNS 绑定策略**页面中配置 IP 地址和与之相对应的域名。

   若一个域名对应多个 IP 地址，请单击“+”添加 IP 地址。



3. 单击**确定**，保存配置。

亚信安全

第 13 章

规则配置

本章介绍如何查看和自定义信桅高级威胁监测系统中的规则。

主题包括：

- 查看系统规则 第 13-2 页
- 管理自定义规则 第 13-3 页
- 管理自定义 IOC 第 13-5 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

查看系统规则

转到**规则配置** > **系统规则**，在该页面可以查看信桅高级威胁监测系统中内置的监测规则。

注意

系统内置规则只支持开启和关闭操作，不支持删除操作。



系统规则列表可根据**编号**进行排序。支持查询功能，可根据**规则分类**、**严重等级**、**影响系统**、**启动状态**以及规则名称或编号进行搜索，其中规则名称和编号支持模糊查询。

缺省情况下，系统规则列表中所有的规则为开启状态。在选中规则所在行，单击**状态**列中的按钮，可以开启或关闭该条规则。若需要开启或关闭多条规则，则选中这些规则，单击系统规则列表上方的 开启 或 关闭 按钮即可。

单击具体的**规则名称**，显示**规则详情**页面，该页面展示该规则的**基本信息**、**杀伤链阶段**、**规则描述**和**处理建议**。在**规则详情**页面，单击规则名称旁 开启 按钮可以开启或关闭该条规则。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



管理自定义规则

信梳高级威胁监测系统支持新增、删除、导入、导出自定义规则，以及开启和关闭自定义规则。

新增自定义规则步骤如下：

1. 转到**规则配置** > **自定义规则**。
2. 单击**新增**，显示**新增规则**对话框。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



3. 配置各项参数。
   - 规则名称：自定义规则名称。
   - 严重等级：从下拉框中选择严重等级，严重等级分为低危、中危、高危、超危。
   - 规则内容：输入符合 suricata 规则的内容。
   - 是否开启：该自定义规则是否需要开启监测。
4. 单击**确认**，成功添加的自定义规则显示在自定义规则列表中，规则编号由系统自动生成。



根据**严重等级**、**启动状态**、**规则名称**可以精确匹配需要查看的自定义规则。其中，**规则名称**支持模糊查询。

对于单条规则，可以执行如下操作：

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- 单击**状态**列中按钮，可以开启或关闭该条规则。
- 单击**操作**列中**编辑**，可以重新编辑该规则。
- 单击**操作**列中**删除**，可以删除该规则。规则删除后不可恢复，请谨慎操作！

若需要开启、关闭、删除多条规则，则选中这些规则，单击自定义规则列表上方对应按钮 开启 关闭 删除 即可。

系统支持导入、导出自定义规则列表：

- 单击 导入 ，可以导入自定义规则。

> **注意**
> 导入自定义规则时，会将系统原有规则全部覆盖。在导入前，请先执行导出操作进行备份。

- 单击 导出 ，可以导出默认文件名为“custom_rule_encrypt”的规则文件。

管理自定义 IOC

信桅高级威胁监测系统支持新增、删除、导入、导出自定义 IOC 规则，以及开启和关闭自定义 IOC 规则。

新增自定义 IOC 步骤如下：

1. 转到**规则配置** > **自定义 IOC**。
2. 单击**新增**，显示**新增规则**对话框。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



3. 配置各项参数。
   - 规则名称：自定义 IOC 规则名称。
   - 严重等级：从下拉框中选择严重等级，包括低危、中危、高危。
   - IOC 类型：从下拉框中选择类型，包括 ip、domain、hash、url。
   - IOC 威胁元素：根据选择的 IOC 类型输入对应的威胁元素。
   - 规则描述：输入对规则的描述信息。
   - 是否开启：该自定义 IOC 规则是否需要开启检测。
4. 单击**确认**，成功添加的自定义 IOC 规则显示在列表中，规则 ID 由系统自动生成。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



您可以在搜索框中选择规则名称、ID、对象进行搜索，也可在自定义 IOC 列表的表头中，单击**严重等级**、**IOC 类型**和**状态**旁图标过滤自定义 IOC 规则。

对于单条 IOC 规则，可以执行如下操作：

- 单击**状态**列中按钮，可以开启或关闭该条规则。
- 单击**操作**列中**编辑**，可以重新编辑该规则。
- 单击**操作**列中**删除**，可以删除该规则。规则删除后不可恢复，请谨慎操作！

若需要开启、关闭、删除多条规则，则选中这些规则，单击自定义 IOC 规则列表上方对应按钮 开启 关闭 删除 进行操作。

系统支持导入、导出自定义 IOC 规则列表：

- 单击 导入 ，可以导入自定义 IOC 规则。导入支持两种方式：
  - 增量导入：导入的内容不覆盖原有内容。
  - 全量导入：导入的内容覆盖原有内容。

  注意
  如需获取导入模板，请单击**下载模板**。
- 单击 导出 ，将列表内容导出到 Excel 文件中。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

第 14 章

系统管理

本章介绍如何管理信桅高级威胁监测系统设备。

主题包括：

- 网络设置 第 14-2 页
- 系统设置 第 14-4 页
- 传输设置 第 14-11 页
- 用户管理 第 14-16 页
- 系统升级 第 14-19 页
- 设备维护 第 14-22 页
- 审计日志 第 14-23 页
- 使用授权 第 14-24 页
- 关于 第 14-25 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

网络设置

网络设置包括对信桅高级威胁监测系统的接口、路由、DNS、内网进行设置。

接口设置

信桅高级威胁监测系统中的网络接口分为管理口和监控口，以及其他三种类型。

- 管理口：负责处理 Web 管理控制台、SSH 连接和亚信安全更新等。
- 监控口：负责网络流量监控。
- 其他：网卡处于未设置前的状态，该状态下的网卡既不是管理口也不是监控口。

1. 转至**系统管理** > **网络设置** > **接口设置**。
2. 单击 图标，进入**编辑接口**界面。

> **注意**
>
> 单击 灯闪 按钮，相应的网口将有灯闪烁提示。

3. 配置以下参数。

参数	描述
接口类型	从下拉框中选择接口类型。 • 当选择**管理口**时，必须设置 **IPV4 地址**和 **IPV4 掩码**。 建议将 eth0 设置成**管理口**。 • 当选择**监控口**或**其他**时，不再需要设置其他参数。 请至少设置一个监控口，以监控网络流量安全。
IPV4 地址	必填，指定 IPV4 地址。
IPV4 掩码	必填，输入 1~32 中的正整数。
IPV6 地址	指定 IPV6 地址。
IPV6 前缀	指定 IPV6 前缀。
访问权限	选择要允许的管理服务和通信（Web 控制台、SSH 登录）。

4. 单击**确认**。

路由设置

路由设置页面可以设置路由信息。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

注意

在信桅高级威胁监测系统设备的 Shell 中配置了 **IPv4 Gateway** 后，此处会显示一条默认路由。

系统只允许存在一条默认路由，新增默认路由则会覆盖掉已经存在的默认路由；删除默认路由则会断开与信桅高级威胁监测系统的连接。

如路由错误，已断开与信桅高级威胁监测系统的连接，请到 Shell 中配置 **IPv4 Gateway** 参数。对默认路由请谨慎操作！

1. 转至**系统管理** > **网络设置** > **路由设置**。
2. 单击**新增路由**，显示**新增路由**对话框。
3. 配置路由信息。

参数	描述
路由类型	从下拉框中选择，包括**默认路由**和**静态路由**。
目标网络	输入目标网络地址。 如果添加缺省路由，只能指定 **0.0.0.0/0** 作为目标网络。 **注意** 如果已配置多个缺省网关，则通过这些网关以循环方式路由传出网络通信。
下一跳地址	指定下一跳 IP 地址。

4. 单击**确认**。

DNS 设置

设置信桅高级威胁监测系统的 DNS 信息。

1. 转至**系统管理** > **网络设置** > **DNS 设置**。
2. 配置 **IPV4**。

   在 **DNS1** 中输入 IPV4 主 DNS 服务器。

   （可选）在 **DNS2** 中输入 IPV4 备 DNS 服务器。
3. （可选）配置 **IPV6**。

   在 **DNS1** 中输入 IPV6 主 DNS 服务器。

   在 **DNS2** 中输入 IPV6 备 DNS 服务器。
4. 单击**保存**。

内网配置

配置内网 IP，以便在威胁研判中信桅高级威胁监测系统能够区分内网和外网 IP。

1. 转至**系统管理** > **网络设置** > **内网配置**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

2. IPV4 内网配置。

   在输入框中输入需要配置的 IP 段或 IP 范围，按回车键确定。

   IPv4 示例：192.168.1.0-192.168.1.255、192.168.1.0/24

3. IPV6 内网配置。

   在输入框中输入需要配置的 IP 段或 IP 范围，按回车键确定。

   IPv6 示例：fd00:1:1111:200::1000-fd00:1:1111:200::1fff、fd00:1:1111:200::1000/116

4. 单击**保存**。

系统设置

系统设置

在**系统设置**页签中可以设置设备名称、位置、联系人等信息，以及将系统时间与网络时间协议 (NTP) 服务器同步，或进行手动配置。

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **系统设置**。
2. 配置**基本信息**。

   输入**设备名称**、**设备位置**、**联系人**、**联系方式**。

3. 配置**时间设置**。
   - 手动设置系统时间：

     选中**自定义时间**，然后在文本框中指定当前时间。

   - 将设备时间与网络时间协议 (NTP) 服务器同步：

     选中 **NTP 服务器时间**，然后指定 NTP 服务器的域名或 IP 地址。缺省情况下，时间设置 NTP 服务器时间。

4. 单击**保存**。

安全设置

在**安全设置**页签中可以进行登录设置。

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **安全设置**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



2. 设置参数。

参数	描述
启用双因子	用于控制系统登录时是否需要进行双因子认证。
改密码时是否需要双因子认证的选项	用于控制修改密码时是否需要进行双因子认证。 只有勾选了**启用双因子**，才能设置**改密码时是否需要双因子认证的选项**。
会话超时时间	管理员在一定时间内未进行任何 UI 操作，则需要重新登录 Web 管理控制台。默认值为 15 分钟。
连续尝试登录次数	管理员使用同一账号连续尝试登录，失败次数达到设定值时，该账号将被锁定。默认 5 次。
登录失败锁定时间	账号连续尝试登录失败后锁定的时间。默认值为 10 分钟。
强制密码历史	新密码不能与前几次旧密码相同。默认为 3 次。
密码最长使用期限	密码最常使用时间。默认值为 3 个月。

3. 单击**保存**。

HTTP 代理设置

当信桅高级威胁监测系统需要通过代理服务器从亚信安全 SmartUpdate 服务器获取最新组件时，请设置 HTTP 代理服务器。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **HTTP 代理设置**。



2. 勾选**使用代理服务器进行特征码更新**，输入**服务器地址**和**端口号**。
3. （可选）勾选**代理服务器认证**，输入**用户名**和**密码**。
4. 单击**测试连接**，确认 HTTP 代理服务器与信桅高级威胁监测系统的连通性。
5. 单击**保存**。

外部代理设置

当信桅高级威胁监测系统需要通过代理服务器注册到外部沙箱、信池统一安全管理平台时，请进行如下设置。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **外部代理设置**。



2. 勾选**启用外置沙箱、UAP 代理**，输入**服务器地址**和**端口号**。
3. （可选）勾选**代理服务器认证**，输入**用户名**和**密码**。
4. 单击**测试连接**，确认代理服务器与信桅高级威胁监测系统的连通性。
5. 单击**保存**。

SNMP 代理设置

简单网络管理协议 (SNMP) 是一种支持监控连接到网络的设备是否需要引起管理注意的协议。

启用 SNMP 服务以检查系统运行状态、网卡连接还是断开，以及组件更新状态。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **SNMP 代理**。



2. 选中**使用 SNMP 服务**复选框。
3. 选择 **SNMP 版本**。

   SNMP 版本包括：v2c、v3。
4. 输入**团体名**。

   团体名由英文、数字、下划线中的一种或几种字符组合构成，长度为 5~20 位。最多支持输入 5 个团体名，按回车键确认。
5. 输入 **IP 地址**。

   最多支持输入 5 个 IP 地址，按回车键确认。
6. 单击**保存**。

SNMP trap 设置

启用 SNMP trap 功能，Agent 可以在任何时候向 NMS 发送 trap 信息，告知信桅高级威胁监测系统设备侧出现的异常情况，便于网络管理人员及时处理，而不需要等到 NMS 为获得这些错误情况而轮询它的时候才会报告。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **SNMP trap**。



2. 选中**使用 SNMP trap**。
3. 输入 NMS 服务器的 IP 地址和对应的端口号。
4. 选择 **SNMP 版本**。

   SNMP 版本包括：v2c、v3。
5. 输入**团体名**。

   团体名由英文、数字、下划线中的一种或几种字符组合构成，长度为 5~20 位。
6. 单击**保存**。

SMTP 设置

通过电子邮件发送通知时，信桅高级威胁监测系统使用 SMTP 设置。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

1. 转至**系统管理** > **系统设置** > **SMTP 设置**。



2. 选中**使用 SMTP 发送电子邮件**。
3. 配置 SMTP 服务器地址和对应的端口。
4. 选择 SMTP 服务器所需要的连接方式。
   - 无
   - SSL/TLS
   - STARTTLS
5. 输入发件人电子邮件地址。
6. 如果 SMTP 服务器要求身份验证，请选择 **SMTP 服务器要求验证**并指定**用户名**和密码。
7. 单击**测试邮件**，在弹出的对话框中输入收件人邮箱地址以测试邮件连通性。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



8. 单击**保存**，完成配置。

传输设置

信池统一安全管理平台

将信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台后，信池统一安全管理平台可实现对信桅高级威胁监测系统单点登录、统一更新功能，以及在信桅威胁监测与分析中查看信桅高级威胁监测系统上传的告警信息。

将信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台操作步骤如下：

注意

注册前，需确保：

- 信桅高级威胁监测系统能访问信池统一安全管理平台的 443 和 9092 端口。
- 信池统一安全管理平台能访问信桅高级威胁监测系统的 443 端口。

可使用 `telnet IP Port` 命令进行测试，其中，***IP Port*** 表示对方的设备 IP 和端口号。

1. 获取信池统一安全管理平台生成的注册令牌。

注意

以下步骤以信池统一安全管理平台 V5.0.3 版本为例，具体菜单路径以实际版本为准。

a. 登录信池统一安全管理平台，进入安全运维中心 APP。

b. 在**系统管理** > **组织管理**页面，单击**新增组织**。

c. 在**新增组织**对话框中，选择**父级组织**后，输入**组织名称**。

d. 单击**确定**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

信池统一安全管理平台为创建的组织自动生成令牌，令牌信息显示在组织列表的**注册令牌**列中。

e. 单击新增组织所在行的**复制**按钮，一键复制注册令牌。

2. 将信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台。

a. 登录信桅高级威胁监测系统的 Web 管理控制台，转至**系统管理** > **传输设置**，进入**信池统一安全管理平台**页签。

b. 在**注册令牌**文本框中输入信池统一安全管理平台上生成的令牌。

注册令牌输入后，平台 IP 地址和端口号自动获取。

c. 单击**测试连接**，确认信桅高级威胁监测系统与信池统一安全管理平台的连通性。

d. 测试成功后，单击**注册**。



注册成功后，注册状态显示为**已注册**，默认使用本地策略模式。

支持切换策略模式：

- 统一策略模式：探针接收并应用来自信桅威胁监测与分析的策略规则。
- 本地策略模式：探针应用本地的策略规则。

信桅高级威胁监测系统支持将 IOC 同步给信池统一安全管理平台。如需同步，请将**同步内置沙箱 ioc** 开关打开，默认开关关闭。

注意

如果信桅高级威胁监测系统不再需要注册到信池统一安全管理平台上，请单击**注销**。注销后，信桅高级威胁监测系统将无法通过信池统一安全管理平台实现单点登录、统一更新功能，以及不再将告警信息上传到信桅威胁监测与分析中。

信桅高级威胁监测系统成功注册到信池统一安全管理平台后：

- 信池统一安全管理平台侧：

  在**安全运维中心 APP** > **产品中心** > **产品管理**中，单击 **TDA 服务器**，可以看到自动添加的信桅高级威胁监测系统设备信息。

- 信桅高级威胁监测系统侧：

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

- 在**系统管理** > **传输设置** > **系统日志服务器**中，可以看到自动添加的两个 UAP 日志服务器，参数依次为 kafka、日志类型（一个为原始日志，另一个为原始日志、聚合日志）、IP:Port（以实际为准）、TCP，且该日志服务器不可修改和删除，只可开启或关闭。
- 在**系统管理** > **系统升级** > **特征码更新**中，单击**配置更新源**，此处会自动选择**信池统一安全管理平台**为更新源。

> **注意**
>
> 自动选择**信池统一安全管理平台**作为更新源的前提是，在信池统一安全管理平台中，转到**安全运维中心 APP** > **特征中心**，在 **XDR 组件**中，已对**信桅威胁感知探针**开启联网更新，并执行了**立即更新**操作更新了组件。

ImmunityOne 服务器

配置信桅高级威胁监测系统连接到 ImmunityOne 服务器，通过云端对探针进行统一管理。

> **注意**
>
> 如信桅高级威胁监测系统处在内网环境中，请先转到**系统管理** > **系统设置** > **外部代理设置**中配置代理，配置方法请参考外部代理设置 第 14-6 页。

操作步骤如下：

1. 获取 ImmunityOne 服务器地址，以及与之相对应的注册令牌。
2. 登录信桅高级威胁监测系统 Web 控制台，转到**管理** > **传输设置** > **ImmunityOne 服务器**。



3. 设置相应参数。

   页面中存在默认的服务器地址和端口号，请根据实际情况进行修改。

4. 单击**注册**。

   注册成功后，**注册状态**显示为**已注册**。同时在**系统管理** > **传输设置** > **系统日志服务器**中，会显示 **EDR_SaaS** 的日志服务器，且该日志服务器不可修改和删除，只可开启或关闭。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

注意

如需更换 ImmunityOne 服务器地址，请先注销已注册信息，再重新注册。

系统日志服务器

配置系统日志服务器信息，信桅高级威胁监测系统将日志内容传输到系统日志服务器。

信桅高级威胁监测系统最多可以添加十个系统日志服务器。

1. 转至**系统管理** > **传输设置**，单击**系统日志服务器**页签。



2. 单击**新增服务器**，显示**新增服务器**对话框。
3. 配置相应参数。
   - 添加 syslog 日志服务器请参考配置 syslog 日志服务器 第 14-15 页。
   - 添加 kafka 日志服务器请参考配置 kafka 日志服务器 第 14-15 页。
4. 单击**确定**。
5. 单击**服务器连通性测试**，测试日志服务器与信桅高级威胁监测系统的连通性。

已添加的日志服务器可以进行如下操作：

- 单击 开启，选择是否开启该日志服务器。
- 单击 ，编辑该日志服务器。

注意

对于信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台时，自动添加的两个 UAP 日志服务器，参数依次为 kafka、日志类型（一个为原始日志，另一个为原始日志、聚合日志）、IP:Port（以实际为准）、TCP，该日志服务器不可修改和删除，只可开启或关闭。

- 单击 ，删除该日志服务器。日志服务器删除后不可恢复，请谨慎操作！

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

配置 syslog 日志服务器

配置 syslog 日志服务器参数描述如下。

参数	描述
是否开启	是否开启该日志服务器。
日志类型	上传到日志服务器的日志类型，包括原始日志和聚合日志，支持多选。
支持格式	选择 **syslog**。
服务器名称	自定义服务器的名称。
服务器 IP 地址	日志服务器的 IP 地址。
端口	日志服务器的端口号。
协议	选择将日志内容传输到系统日志服务器时要使用的协议。 • UDP：用户数据报协议 • TCP：传输控制协议 • TLS：传输层安全协议
日志格式	选择将日志发送到 syslog 服务器应采用的格式。 • **CEF** 通用事件格式 (CEF) 是 ArcSight 开发的一种开放式日志管理标准。CEF 由格式化为键-值对的标准前缀和可变扩展名构成。 • **LEEF** 日志事件扩展格式 (LEEF) 是一种针对 IBM Security QRadar 自定义的事件格式。LEEF 由 LEEF 标头、事件属性和可选的系统日志标头构成。 • **亚信安全事件格式 (TMEF)** 亚信安全事件格式 (TMEF) 是由亚信安全开发的一种自定义事件格式，亚信安全产品用其报告事件信息。

配置 kafka 日志服务器

配置 kafka 日志服务器参数描述如下。

参数	描述
是否开启	是否开启该日志服务器。
日志类型	上传到日志服务器的日志类型，包括原始日志和聚合日志，支持多选。
支持格式	选择 **kafka**。
认证方式	是否需要认证： • 有认证：需要输入用于认证的用户名、密码 • 无认证
服务器名称	自定义服务器的名称。
Kafka Topic	Kafka Topic 的名称。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

参数	描述
Kafka broker address	Kafka 服务器的 IP 地址。
Port	Kafka 服务器的端口号，建议使用端口号 9092。 如果有多个 Kafka 服务器，单击 + 进行添加。

用户管理

信桅高级威胁监测系统拥有具备完全管理访问权限的缺省超级管理员账户（admin）。

admin 用户在新增账户时，为每个账户分配特定的账户角色，不同的角色对应管理控制台不同的操作权限。

- 系统管理员：无权查看**用户管理**界面，其他界面均可进行查看和配置。
- 审计管理员：所有界面只读，无法进行配置操作。

新增账户

注意

只有超级管理员（admin）才有权限新增账户。

1. 转到**系统管理** > **用户管理**。
2. 单击**新增**，此时会显示**新增账户**对话框。
3. 输入**账户名称**。

   账户名称不能少于 4 个字符。
4. 选择**账户角色**。
   - 系统管理员
   - 审计管理员
5. （可选）输入描述信息。
6. 输入**设置密码**，并输入**确认密码**。

   密码由 8 到 32 个字符组成，必须包含下列字符的组合：
   - 至少一个小写字母
   - 至少一个大写字母
   - 至少一个数字
   - 至少一个特殊字符：` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + = [ ] { } \ | < > , . / ? : ; ' " -
7. 设置验证方式，包含**问题验证**和**邮箱验证**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

当信桅高级威胁监测系统开启双因子认证，登录系统时，用户名密码验证通过后要求的第二种验证方式。

- **问题验证：**

  注意
  请记住设置的答案，系统开启双因子认证时，在系统登录界面会随机选择一个问题提问。

  系统设置问题及默认答案如下图，您可以根据实际设置问题答案。

- **邮箱验证：**

  注意
  启用邮箱认证前，请先到**系统管理** > **系统设置** > **SMTP 设置**中配置邮箱服务器。

8. 单击**确定**，完成账户的创建。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

修改用户密码

注意

- 所有用户都可以在登录系统后，单击页面右上角 ...，然后单击账户名称，选择**修改密码**进行密码的修改。
- 只有超级管理员（admin）才有权限修改其他账户密码。
- 密码过期前 15 天，系统将提示更改密码。

1. 转到**系统管理** > **用户管理**。
2. 在需要修改密码的账户所在行，单击**修改密码**，此时会显示**修改密码**窗口。
3. 依次输入**旧密码**、**新密码**、**确认密码**。

注意

若在**系统管理** > **系统设置** > **安全设置**中启用了修改密码时需要双因子认证，则此时修改密码还需要进行双因子认证。

若该用户双因子认证方式为**问题验证**，系统设置问题及默认答案如下图。



4. 单击**确定**，完成账户密码的修改。

编辑用户

1. 转到**系统管理** > **用户管理**。
2. 在需要编辑的账户所在行单击**编辑**。

注意

admin 用户可以通过**编辑**修改自己及其他账户的双因子认证方式。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

3. 修改相应参数。

   参数详细信息请参阅新增账户 第 14-16 页。

4. 单击**确定**。

删除用户

注意

超级管理员（admin）为系统内置，不能被删除。

1. 转到**系统管理** > **用户管理**。
2. 选中需要删除的用户，并单击**删除**。
3. 在确认消息中，单击**确定**。

系统升级

系统升级窗口可以进行版本升级和特征码更新。

版本升级

升级版本前，请转至**系统管理** > **设备维护** > **备份和导入**备份当前配置，详细内容请参阅备份配置信息 第 14-23 页。

1. 转至**系统管理** > **系统升级** > **版本升级**。
2. 查看当前版本的版本号。
3. 单击**上传升级包**。
4. 在弹出的**系统升级**窗口，单击**上传升级包**，选择升级文件并上传。
5. 单击**立即升级**。

   升级成功后，如果需要还原，单击**恢复**，将恢复到升级前版本，请谨慎操作！

特征码更新

特征码文件包含已知安全风险的二进制“特征”或特征码。基于特征的病毒扫描的工作方式是：将所扫描文件的二进制特征码与特征码文件中的已知风险的二进制特征码进行比较。亚信安全会发布新版本的特征码和引擎，以应对最新发现的风险。为了确保能够监测和抵御最新风险，需要及时更新特征码文件和引擎。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

手动更新

信桅高级威胁监测系统允许手动更新特征码和引擎，可在病毒爆发或因固定时间表导致未及时更新的情况下使用此功能。

1. 转至**系统管理** > **系统升级** > **特征码更新**。
2. 信桅高级威胁监测系统会自动检查哪些特征码和引擎需要更新。

   任何需要更新的特征码和引擎都会以红色显示。
3. 单击**立即更新**按钮。

   信桅高级威胁监测系统会更新低版本特征码和引擎。更新完成后，将提示以下消息：

   所有组件都是最新的

预设更新

将信桅高级威胁监测系统配置为定期检查其更新源并自动下载可用更新，是确保安全风险防护始终保持最新的简单有效的方法。

1. 转至**系统管理** > **系统升级** > **特征码更新**。
2. 单击**预设更新**。



3. 选择**启用预设更新**。
4. 设置指定时间。

   对于**每月一次**更新，如果选择了每月第 29 天、第 30 天或第 31 天，但当月不包含该日期，则信桅高级威胁监测系统将在每月的最后一天运行更新。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

5. 单击**确定**。

更新源

信桅高级威胁监测系统需要下载并部署用于扫描和检测网络威胁的产品组件，因此需要配置更新源。

1. 转至**系统管理** > **系统升级** > **特征码更新**。
2. 单击**配置更新源**，显示**配置更新源**对话框。



3. 从以下更新源中，选择想要下载更新特征码和引擎的位置。
   - **默认更新源**

     从亚信安全 SmartUpdate 服务器获取最新组件，请确保信桅高级威胁监测系统服务器能够连接到 Internet。

     如需通过代理服务器连接 SmartUpdate 服务器，请参考 HTTP 代理设置 第 14-5 页。
   - **信池统一安全管理平台**

     如需通过代理服务器连接信池统一安全管理平台，请参考外部代理设置 第 14-6 页。

     选择**信池统一安全管理平台**作为更新源，请确保，当信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台前，满足以下条件：

     在信池统一安全管理平台中，转到**安全运维中心 APP** > **特征中心**，在 **XDR 组件**中，已对**信桅威胁感知探针**开启联网更新，并执行了**立即更新**操作更新了组件。

     当条件满足时，信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台后，会自动选择**信池统一安全管理平台**作为更新源；如条件不满足，则需满足条件后，重新将信桅高级威胁监测系统注册到信池统一安全管理平台。
   - **本地更新源**

     填写运行 ASUT 的地址，请为此更新源设置相应的环境和更新资源。

     ASUT 是亚信安全离线升级工具。当信桅高级威胁监测系统在内网中无法连接互联网，不能通过 SmartUpdate 服务器更新时，ASUT 在能通互联网的环境中先下载资源，再放在内网中作为信桅高级威胁监测系统的更新源。
4. 单击**确定**，完成更新源配置。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

提示

在**特征码更新**页面单击**特征码更新源连通性测试**可测试更新源的连通性。

设备维护

基本操作

管理员可以在 Web 管理控制台实现对设备的远程操作：重新启动、关闭设备。

警告!

系统维护操作会断开所有用户的连接，请谨慎操作！

重新启动设备

1. 转至**系统管理** > **设备维护** > **基本操作**。
2. 单击**重新启动**。
3. 在确认框中，单击**确认**。

   执行**重新启动**操作，大约 1 分钟后，会断开与服务器的连接，待设备重新启动后，才能连接服务器。

   重新启动过程需要几分钟，请耐心等待！

关闭设备

1. 转至**系统管理** > **设备维护** > **基本操作**。
2. 单击**关闭设备**。
3. 在确认框中，单击**确认**。

   执行**关闭设备**操作，大约 1 分钟后，会断开与服务器的连接，请谨慎操作！

诊断日志

诊断日志选项卡可以导出系统日志和转储日志。

导出系统日志

系统日志主要记录系统中发生的事件。存储在服务器上的路径为：`/var/log`、`/var/vtm/log`。

1. 转至**系统管理** > **设备维护** > **诊断日志**。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

2. 在**系统日志**下，单击**导出**，即可导出系统日志。

导出转储日志

转储日志主要记录内存信息、关键程序运行状态等。存储在服务器上的路径为/var/coredump。

1. 转至**系统管理** > **设备维护** > **诊断日志**。
2. 在**转储日志**下，单击**导出**，即可导出转储日志。

备份和导入

备份和导入选项卡可以执行以下操作：

- 为现有配置创建备份文件
- 从备份文件恢复配置

备份配置信息

备份配置信息可以将当前配置导出到本地文件来进行备份。

1. 转至**系统管理** > **设备维护** > **备份和导入**。
2. 单击**备份至本地**。

导入配置信息

1. 转至**系统管理** > **设备维护** > **备份和导入**。
2. 在导入配置信息之前，请先单击**备份至本地**以备份当前配置。
3. 单击**导入并覆盖**。
4. 在弹出的对话框中单击图标，此时会显示文件上传窗口。
5. 选择要导入的配置文件并单击**打开**。

   信桅高级威胁监测系统设备在导入配置文件后会重新启动。


审计日志

审计日志界面默认展示最近 7 天内的审计日志。审计日志用于审计管理员登录到设备的情况，包括操作时间、IP 地址、用户名称、操作详情。

1. 转到**系统管理** > **审计日志**。
2. 设置查询条件，选择开始和结束时间、输入用户名称或 IP 地址。

   其中用户名称和 IP 地址均支持模糊查询。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



查询的审计日志可按操作时间排序。

单击**导出**，可以将系统日志导出，导出的文件为 .csv 格式。

使用授权

使用授权文件激活信桅高级威胁监测系统后，信桅高级威胁监测系统才能更新特征码和引擎，否则不可更新。

1. 转到**系统管理** > **使用授权**。



2. 单击**导入授权文件**。

> **注意**
> 请登录 ARS 管理系统（https://register.asiainfo-sec.com/），完成注册/登录后，按照首页上的使用导航操作来获取授权文件。

3. 授权文件导入成功后，显示授权详细信息。
   - **客户名称**：显示为授权客户的名称。
   - **状态**：显示为**已授权**。
   - **过期日程**：显示为授权使用到期时间。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



关于

转到**系统管理** > **关于**。



关于界面可以查看系统属性信息，包含以下信息：

- 设备 ID
- 服务器 GUID
- 服务器版本
- 第三方许可信息

第 15 章

技术支持

了解以下主题：

- 资源故障排除 第 15-2 页
- 联系亚信安全 第 15-2 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

资源故障排除

联系技术支持之前，请考虑访问以下亚信安全联机资源。

使用支持门户

亚信安全支持门户是全天候在线资源，无论是常见问题还是不常见问题，都能在里面找到相关最新信息。

过程

1. 转至 https://solution.asiainfo-sec.com/web/extendLogin?identifier=asiainfo。
2. 输入企业编号、用户名/工号、密码进行登录。如无账号，可使用**游客模式**登录。
3. 从所提供的产品中进行选择，或者通过关键字搜索可用的解决方案。
4. 如果找不到任何解决方案，请发送邮件至邮箱 support@asiainfo-sec.com。

   亚信安全技术支持工程师会对案例进行调查，并及时作出响应。

威胁百科全书

恶意软件如今大多是由混合威胁组成，两项或更多项技术在其中结合起来，企图绕过计算机安全协议。亚信安全通过可创建定制防御策略的产品来抵御这种复杂恶意软件。威胁百科全书提供了各种混合性威胁的名称和症状完整列表，包括已知恶意软件、垃圾邮件、恶意 URL 和已知漏洞。

请访问 http://about-threats.asiainfo-sec.com/vinfo/threat-encyclopedia/ 了解更多信息：

- 当前处于活跃状态或“正在传播”的恶意软件和恶意活动代码
- 描述完整的 Web 攻击案例的相关威胁信息页面
- 有关针对性攻击和安全威胁的 Internet 威胁预警
- Web 攻击和联机趋势信息
- 每周恶意软件报告

联系亚信安全

您可以通过电话或电子邮件与亚信安全技术支持和销售代表取得联系。

联系方式汇总：

http://www.asiainfo-sec.com/about/contact.html

方式	详情
地址	四川省成都市高新区天府三街 199 号 B 区 8F

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

方式	详情
销售咨询热线	800-820-8876
销售咨询邮箱	sec-business@asiainfo-sec.com
公司网站链接	http://www.asiainfo-sec.com/

加快支持呼叫的处理速度

为了能够更好地解决问题，请准备好以下信息：

- 重现问题的步骤
- 设备或网络信息
- 计算机品牌、型号及所连接的任何其他硬件或设备
- 内存大小和可用硬盘空间
- 操作系统和 Service Pack 版本
- 已安装的客户端的版本
- 序列号或激活码
- 安装环境的详细描述
- 收到的任何错误消息的准确文本

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

附录 A

快捷工具

本章介绍信梳高级威胁监测系统中内置的快捷工具。

主题包括：

- 转码助手 第 A-2 页

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司

转码助手

信桅高级威胁监测系统内置快捷工具——转码助手，可直接在界面中打开工具方便快捷地实现转码和解码。

在信桅高级威胁监测系统的任一界面，双击图标 即可打开转码助手，如下图。



信桅高级威胁监测系统支持 Unicode 编码、UTF-8 编码、URL 编码/解码、HEX 编码/解码、BASE64 编码/解码。

亚信安全版权所有©亚信科技（成都）有限公司



亚信安全 亚信科技（成都）有限公司
四川省成都市高新区天府三街199号B区8F

技术支持
400-820-8839

邮箱
support@asiainfo-sec.com

网址
www.asiainfo-sec.com