

# C++ 基础

第7章: 深入IO


主讲人 李伟

微软高级工程师 《C++ 模板元编程实战》作者





- 🚺 1. IOStream 概述
- 2. 输入与输出
- **1** 3. 文件与内存操作
- 4. 流的状态、定位与同步



标准 C++ IOStreams 与 Locales

Angelika Langer & Klaus Kreft 著 李伟译 ( V2.0 )

2015年6月20日

# **\$ IOStream 概述**

- IOStream 采用流式 I/O 而非记录 I/O ,但可以在此基础上引入结构信息
- 所处理的两个主要问题
  - 表示形式的变化:使用格式化/解析在数据的内部表示与字符序列间转换
  - 与外部设备的通信:针对不同的外部设备(终端、文件、内存)引入不同的处理逻辑
- 所涉及到的操作
  - 格式化/解析
  - 缓存
  - 编码转换
  - 传输
- 采用模板来封装字符特性,采用继承来封装设备特性
  - 常用的类型实际上是类模板实例化的结果

#### \$ 输入与输出

- 输入与输出分为格式化与非格式化两类
- 非格式化 I/O: 不涉及数据表示形式的变化
  - 常用输入函数: get / read / getline / gcount
  - 常用输出函数: put/write
- 格式化 I/O: 使用移位操作符来进行的输入 (>>) 与输出 (<<)
  - C++ 通过操作符重载以支持内建数据类型的格式化 I/O
  - 可以通过重载操作符以支持自定义类型的格式化 I/O
- 格式控制
  - 可接收位掩码类型( showpos )、字符类型( fill )与取值相对随意( width )的格式化参数
  - 注意 width 方法的特殊性:触发后被重置

#### ⇒ 输入与输出(续)

- 操纵符
  - 简化格式化参数的设置
  - 触发实际的插入与提取操作
- 提取会放松对格式的限制
- 提取 C 风格字符串时要小心内存越界

## **\$** 文件与内存操作

- 文件操作
  - basic\_ifstream / basic\_ofstream / basic\_fstream
  - 文件流可以处于打开 / 关闭两种状态,处于打开状态时无法再次打开,只有打开时才能 I/O
- 文件流的打开模式(图引自 C++ IOStream 一书)
  - 每种文件流都有缺省的打开方式
  - 注意 ate 与 app 的异同
  - binary 能禁止系统特定的转换
  - 避免意义不明确的流使用方式(如 ifstream + out )

标记名	作用		
in	打开以供读取		
out	打开以供写入		
ate	表示起始位置位于文件末尾		
app	附加文件,即总是向文件尾写入		
trunc	截断文件,即删除文件中的内容		
binary	二进制模式		

# 

• 合法的打开方式组合(引自 C++ IOStream 一书)

打开方式	效果	加结尾模式标记	加二进制模式标记
in	只读方式打开文本文件	初始文件位置位于文件末尾	禁止系统转换
out trunc out	如果文件存在,将长度截断为 0; 否则建立文件供写入	初始文件位置位于文件末尾	禁止系统转换
out app	附加;打开或建立文本文件, 仅供文件末尾写入	初始文件位置位于文件末尾	禁止系统转换
in out	打开文本文件供更新使用(支持读写)	初始文件位置位于文件末尾	禁止系统转换
in out trunc	如果文件存在,将长度截断为 0; 否则建立文件供更新使用	初始文件位置位于文件末尾	禁止系统转换

# **◇** 文件与内存操作

- 内存流: basic\_istringstream / basic\_ostringstream / basic\_stringstream
- 也会受打开模式: in / out / ate / app 的影响
- 使用 str() 方法获取底层所对应的字符串
  - 小心避免使用 str().c\_str() 的形式获取 C 风格字符串
- 基于字符串流的字符串拼接优化操作

#### ⇒ 流的状态

- iostate
  - failbit / badbit / eofbit / goodbit
- 检测流的状态
  - good()/fail()/bad()/eof()方法
  - 转换为 bool 值(参考cppreference)
- 注意
  - 转换为 bool 值时不会考虑 eof
  - fail 与 eof 可能会被同时设置,但二者含意不同
- 通常来说,只要流处于某种错误状态时,插入/提取操作就不会生效

#### ⇒ 流的状态(续)

• 设置流状态

- clear: 设置流的状态为具体的值(缺省为 goodbit )

- setstate:将某个状态附加到现有的流状态上

• 捕获流异常: exceptions方法F

#### ⇒ 流的定位

- 获取流位置
  - tellg() / tellp() 可以用于获取输入 / 输出流位置 (pos\_type 类型 )
  - 两个方法可能会失败,此时返回 pos\_type(-1)
- 设置流位置
  - seekg() / seekp() 用于设置输入 / 输出流的位置
  - 这两个方法分别有两个重载版本:
    - 设置绝对位置:传入 pos\_type 进行设置
    - 设置相对位置:通过偏移量(字符个数 ios\_base::beg ) + 流位置符号的方式设置
      - ios\_base::beg
      - ios\_base::cur
      - ios\_base::end

## ⇒ 流的同步

- 基于 flush() / sync() / unitbuf 的同步
  - flush() 用于输出流同步,刷新缓冲区
  - sync() 用于输入流同步,其实现逻辑是编译器所定义的
  - 输出流可以通过设置 unitbuf 来保证每次输出后自动同步
- 基于绑定 (tie) 的同步
  - 流可以绑定到一个输出流上,这样在每次输入 / 输出前可以刷新输出流的缓冲区
  - 比如: cin 绑定到了 cout 上
- 与 C 语言标准 IO 库的同步
  - 缺省情况下, C++ 的输入输出操作会与 C 的输入输出函数同步
  - 可以通过 sync\_with\_stdio 关闭该同步



# 感谢聆听 Thanks for Listening •

