1.

Step1:CPU 初始化, 到 0xFFFF0 BIOS, 进行 BIOS 的初始化, 功能有硬件自检 (内存等)、使用系统配置表找到指定外部设备的系统, 并将 MBR 从磁盘读到 CPU 中去

Step2:运行 MBR, 跳到活动分区的引导扇区上去(通过跳转指令,跳转指令与 CPU 的设计有关)找到启动代码

Step3:从上面分区的启动代码,找到 Boot Loader。Boot Loader 就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核做好一切准备。Step4:加载操作系统到 CPU,将控制权交给操作系统镜像

2.

3.

## 对函数的计算公式:

 $(sign(A) + S) \gg 2$ 

若 A = 0, S = 00400700, 则结果为 1001c0

## 对全局变量的计算公式:

高 16 位的类型为 R\_MIPS\_HI16, 计算公式为((AHL + S)-(short)(AHL + S))>>16, 若 AHL 为 0, S 为 00410a1c, 结果为 41

低 16 位地址的类型为 R\_MIPS\_LO16, 计算公式为 AHL+S,

若 AHL 为 0, S 为 00410a1c。这里只保留 16 位, 因此, 结果为 0a1c

	_
kernel space	0xffffffff
stack	0xc0000000
unused	
dynamic libraries	
unused	0x40000000
heap	
.data .bss	
.text	0x08048000
reserved	0,00040000

代码段.text 存放函数指令,位于内存的 0x08048000 数据段.data.存放已初始化的全局变量和静态变量,bss 段.bss 存放未初始化的全局变量和静态变量,.data 和.bss 位于.text 之后 堆位于.data 和.bss 之后 栈位于 0xc00000000,增长方式向下增长