Interpretacja miar efektywności technicznej (ang. technical efficiency, TE) i kosztowej (ang. cost efficiency, CE)

1. Miara efektywności technicznej zorientowana na efekty (produkty).

Jeżeli stosujemy stochastyczne modele graniczne dla funkcji produkcji, w tym także skorygowaną MNK jako metodę estymacji, to posługujemy się miarą efektywności technicznej zorientowaną na efekty. Wówczas miara ta jest następująca:

$$TE_{output} = \frac{\text{Produkcja obserwowana}}{\text{Produkcja maksymalna}} = \frac{Q_{obs}}{Q_{\text{max}}} \in (0;1]$$

Niech ocena miary TE_{output} wynosi r.

Interpretacja. Produkcja obserwowana stanowi $r \cdot 100\%$ produkcji maksymalnej, możliwej do uzyskania z danych nakładów w sytuacji braku marnotrawstwa zasobów¹. Innymi słowy

- 1. przedsiębiorca uzyskałby produkcję wyższą o $\left(\frac{1}{r}-1\right)\cdot 100\%$ od obserwowanej, gdyby w pełni efektywnie wykorzystywał zasoby ². Wynika to z faktu, że z definicji *TE* można wyprowadzi, że $Q_{max} = Q_{obs}\cdot (1+(1/r-1))$.
- 2. produkcja obserwowana jest o $(1-r)\cdot 100\%$ niższa od produkcji maksymalnej³, co zapisujemy jako $Q_{obs} = Q_{max}\cdot (1-(1-r))$, gdyż z definicji TE wynika $Q_{obs}/Q_{max}-1=-(1-r)$.

Rozważmy proces produkcji w pomiaru korzyści (efektu) skali przez współczynnik RTS (ang. $returns\ to\ scale$). Przyjmijmy, że proces produkcji nie charakteryzuje się stałymi korzyściami skali, czyli występują malejące (0<RTS<1) albo rosnące korzyści skali (RTS>1. Wówczas, jeżeli do opisu technologii zastosujemy funkcję jednorodną (np. funkcję potęgową), to zachodzi poniższa zależność między miarami zorientowaną na efekty i zorientowaną na nakłady (TE_{input}). Tym samym konstruujemy definicję TE_{input} postaci

$$TE_{output} = (TE_{input})^{RTS}$$
.

Powyższe równanie można zapisać równoważnie $TE_{input} = \left(TE_{output}\right)^{1/RTS}$.

¹ Na wykładzie definiując efektywność techniczną zorientowaną na efekty posłużono się symbolem $\psi>1$, który mierzy stopień względnego odchylenia *in minus* produkcji obserwowanej od maksymalnej. Zachodzi następujący związek $(\psi)^{-1} = r$.

 $^{^2 \} Niech \ Q_{obs}/Q_{max} = r. \ Przekształcamy \ Q_{obs} = r \cdot Q_{max}, \ następnie \ Q_{obs}/r = Q_{max}, \ a \ w \ końcu \ Q_{obs} \cdot (1 + (1/r - 1)) = Q_{max}.$

³ Niech $Q_{obs}/Q_{max} = r$. Przekształcamy $Q_{obs} = r \cdot Q_{max}$, w końcu $Q_{obs} = (1-(1-r))Q_{max}$.

⁴ Funkcja jest jednorodna stopnia d, gdy dla $\lambda > 0$, $\forall (z_1, ..., z_m) \in R_+^m$ zachodzi własność

 $f(\lambda \cdot z_1, ..., \lambda \cdot z_m) = \lambda^d \cdot f(z_1, ..., z_m)$. Dla potęgowej f. produkcji współczynniki efektu skali jest dokładnie równy d.

Oznaczmy przez θ ocenę miary efektywności technicznej zorientowanej na nakłady TE_{input} . Wówczas θ jest wskaźnikiem proporcjonalnego obniżenia (stopniem redukcji) obserwowanych nakładów do poziomu niezbędnego dla uzyskania ustalonej produkcji. Zatem nakłady minimalne = nakłady obserwowane $\cdot (\theta \cdot 100)$ %. Innymi słowy, można obniżyć obserwowane nakłady o $(1-\theta)\cdot 100$ %. Przykładowo, gdy θ =0,95, to możliwa jest 5 procentowa obniżka.

Następnie przyjmijmy dla uproszczenia, że proces produkcji charakteryzuje się stałymi korzyściami skali (RTS=1), tzn. 1% proporcjonalny wzrost wszystkich nakładów powoduje proporcjonalny (także 1%) wzrost produkcji. Wówczas miara $r = \theta$, więc r wyraża także stopień maksymalnego proporcjonalnego obniżenia nakładów do poziomu, który wystarcza do uzyskania produkcji obserwowanej.

2. Miara efektywności kosztowej

$$CE = \frac{\text{Koszt minimalny}}{\text{Koszt obserwowany}} = \frac{C_{\text{min}}}{C_{obs}} \in (0;1]$$

Powyższa definicja wskazuje, że chodzi o **miarę zorientowaną na nakłady**. Przypomnijmy podstawową własność funkcji kosztu, którą jest jednorodność stopnia jeden ze względu na ceny. Oznacza ona, że 1% wzrost cen wszystkich czynników produkcji powoduje wzrost kosztu także o 1%. Z tego wynika też, że przy ustalonym cenach, 1% wzrost zużycia czynników (nakładów) skutkuje identycznym wzrostem kosztu (tj. o 1%).

Równoważne interpretacje miary *CE* przyjmującej konkretną wartość *t*:

- koszt minimalny (wystarczający) do uzyskania ustalonej produkcji przy danych cenach nakładów, stanowi $t \cdot 100\%$ kosztu obserwowanego,
- obniżenie kosztów zużycia nakładów o $(1-t)\cdot 100\%$ oznacza osiągnięcie kosztu minimalnego, niezbędnego do uzyskania danej wielkości produkcji przy ustalonych cenach czynników,
- innymi słowy informuje o ewentualnej obniżce o $(1-t)\cdot 100\%$ kosztu obserwowanego w wyniku jednoczesnej zmiany struktury nakładów i ograniczenia marnotrawstwa.

3. Dekompozycja efektywności kosztowej – założenie o stałych korzyściach skali (RTS=1)⁵.

Przy stałych korzyściach skali zachodzi własność $TE_{input} = TE_{output} = TE$.

Miara efektywności kosztowej jest iloczynem miar efektywności alokacyjnej (ang. *allocative efficiency*, *AE*) i technicznej zorientowanej na nakłady, tzn.

⁵ W praktyce poniższe wzory można stosować (jako przybliżone), gdy *RTS* przyjmuje wartości bliskie jeden, np. z przedziału (0,95; 1,05).

$$CE = TE \cdot AE$$
.

Z powyższego wynika, że $CE \le TE$ i $CE \le AE$. Niech ocena AE będzie wartość s.

Miara efektywności alokacyjnej informuje, że w wyniku odpowiedniej zmiany (nieproporcjonalnej) struktury nakładów można uzyskać obniżenie kosztu obserwowanego o $(1-s)\cdot 100\%$. Wynika to z faktu, że w kontekście cen rynkowych i produkcyjności krańcowych łączny koszt dla nowej struktury nakładów będzie niższy od początkowego.

Przykład. Założenie: występują stałe korzyści skali. Niech r=0,9, s=0,8. Wówczas ocena efektywności kosztowej wynosi t=0,72 (=0,9·0,8).

Zatem zależność między poszczególnymi miarami można rozpisać następująco: $(1-0,28)=(1-0,1)\cdot(1-0,2)$.

Interpretacja. Przedsiębiorca może obniżyć koszt obserwowany o 28%, w tym zmiana struktury nakładów powoduje obniżkę kosztów o 20%, a proporcjonalne obniżenie nakładów czynników produkcji (w celu wyeliminowania marnotrawstwa) skutkują, przy ustalonej ich strukturze, obniżką kosztu o 10%.

4. Dekompozycja efektywności kosztowej – uchylenie założenia o stałych korzyściach skali (RTS>0).

Miara efektywności kosztowej jako iloczyn miar efektywności technicznej zorientowanej na efekty (*TE*) i alokacyjnej (AE), tzn.

$$CE = TE_{input} \cdot AE = (TE_{output})^{1/RTS} \cdot AE$$
.

5. Przykłady

Przykład – rosnące korzyści skali. Niech ocena RTS=1,2 i r=0,9, s=0,8.

Zauważmy, że $(1,2)^{-1}=5/6$ Wówczas otrzymujemy $t=(0,9^{5/6})\cdot 0,8)=0,9159\cdot 0,8=0,73$. Ocena efektywności kosztowej (CE) wynosi wówczas 0,73=1-0,27. Ocena efektywności technicznej zorientowana na nakłady wynosi 0,9159, czyli około 0,92.

Przykład – malejące korzyści skali. Niech ocena RTS=0,8 i r=0,9, s=0,8.

Zauważmy, że $(0.8)^{-1}$ =5/4=1,25 Wówczas otrzymujemy t= $(0.9^{1.25})\cdot 0.8$)=0,8766 $\cdot 0.8$ =0,7. Ocena efektywności kosztowej (CE) wynosi wówczas 0,7=1-0,3. Ocena efektywności technicznej zorientowana na nakłady wynosi 0,8766, czyli około 0,88.

Oczywiście dla *RTS* = 1 otrzymujemy przypadek omawiany wcześniej.