

Administrer le contenu

Créer, modifier et transporter les pages de la borne

Ce guide s'adresse à la personne qui prépare le contenu de la borne. Il explique comment entrer dans la partie administration, modifier les pages, et surtout comment **préparer une page tranquillement sur son propre ordinateur** puis l'installer sur la borne à l'aide d'une clé USB.

Aucun risque de tout casser


Chaque modification est enregistrée automatiquement, **Ctrl + Z** annule la dernière action, et l'application garde une copie de sauvegarde du contenu toutes les heures. Vous pouvez explorer sans crainte.

Ce que contient ce guide

Sujet	
1	Entrer dans l'administration
2	L'écran des pages : créer, réordonner, dupliquer, supprimer
3	Modifier une page
4	Exporter une page sur une clé USB
5	Importer une page depuis une clé USB
6	Les règles à connaître, et comment sortir

1 Entrer dans l'administration

L'accès est volontairement caché : rien à l'écran ne le signale, pour qu'un visiteur ne tombe pas dessus par hasard.



L'appui prolongé dans le coin, puis le pavé de code.

- 1 Posez le doigt dans le **coin supérieur droit** de l'écran et **maintenez-le immobile 5 secondes**. Sans souris, sur l'écran tactile, c'est le seul moyen.
- 2 Un pavé numérique apparaît. Saisissez le **code d'accès** — par défaut **1975**. L'administration s'ouvre aussitôt.

Vous avez un clavier branché ?


Le raccourci **Ctrl + Alt + A** ouvre directement le pavé de code, sans avoir à maintenir le doigt dans le coin. Pratique quand vous préparez le contenu assis devant l'ordinateur.

Ce code n'est pas un mot de passe

Il empêche un visiteur curieux d'entrer, rien de plus : il est inscrit en clair dans le fichier de contenu. Ne le présentez jamais comme une sécurité, et ne laissez pas l'ordinateur de la salle accessible sans surveillance.

2 L'écran des pages

C'est le sommaire de la borne. L'ordre des lignes est exactement celui des cartes sur l'écran d'accueil, de gauche à droite.



L'écran des pages, avec ses commandes.


- 1 **Importer une page** — reprendre une page préparée sur un autre ordinateur (voir l'étape 5).
- 2 **+ Nouvelle page** — créer une page. On choisit d'abord une mise en page parmi quatre modèles.
- 3 **Exporter** — déposer cette page sur une clé USB (voir l'étape 4).
- 4 **Modifier** — ouvrir l'éditeur de cette page. Toucher son titre fait pareil.
- 5 La **poignée** : gardez le doigt dessus et glissez la ligne pour changer l'ordre des pages. Les flèches ◀ ▶ font la même chose, un cran à la fois.
- 6 **Annuler** et **Rétablir**, ainsi que l'indicateur d'enregistrement. Il n'y a pas de bouton « Enregistrer » : tout est écrit tout seul.

Dupliquer plutôt que recommencer

Pour faire une page qui ressemble à une autre, utilisez **Dupliquer** puis modifiez la copie. C'est bien plus rapide que de tout refaire, et la mise en page reste cohérente d'une page à l'autre.

3 Modifier une page

L'éditeur montre à gauche la page telle que le visiteur la verra, et à droite la liste de ses blocs. Ce que vous voyez à gauche est exactement ce qui s'affichera : c'est le même affichage que la borne, pas une imitation.



L'éditeur d'une page.

- 1 L'**aperçu**. Touchez un bloc ici pour ouvrir ses réglages.
- 2 La **liste des blocs**. Touchez-en un pour déplier ses réglages juste en dessous : son contenu d'abord, sa personnalisation ensuite.
- 3 **+ Ajouter un bloc** — texte, photo, galerie, vidéo, quiz ou frise chronologique.
- 4 L'indicateur d'enregistrement. ✓ **Enregistré** signifie que tout est écrit sur le disque.

Régler la taille d'un bloc

Dans l'aperçu, chaque bloc porte une **poignée sur son bord droit** : tirez-la pour changer sa largeur. Les photos et les galeries en ont une seconde en bas, pour la hauteur. Les blocs se replacent tout seuls et ne peuvent ni se chevaucher ni laisser de trou.

Les quiz et les frises

Un **quiz** peut avoir plusieurs bonnes réponses. Le plus important n'est pas le score mais l'**explication** : remplissez-la pour chaque réponse, juste ou fausse — c'est ce que le visiteur lit après avoir répondu.

Une **frise** demande de remettre des événements dans l'ordre. Vous n'avez pas à les numérotter : indiquez l'année de chacun, l'ordre en est déduit.

4 Exporter une page sur une clé USB

C'est ce qui permet de préparer une page au calme, sur votre propre ordinateur, loin des visiteurs — puis de l'apporter sur la borne.



Le choix de la destination, et le dossier obtenu.


- 1 Branchez la clé USB, cliquez sur **Exporter** sur la ligne de la page, choisissez la clé puis validez.
- 2 L'application crée un dossier « **Titre de la page.bornepage** ». Il contient la page et toutes ses photos et vidéos.

Ne renommez pas, ne réorganisez pas ce dossier

Le fichier **page.json** et le sous-dossier **medias** doivent rester ensemble, tels quels. Copiez le dossier entier, jamais son contenu séparément.

5 Importer une page depuis une clé USB

Sur l'ordinateur de destination, branchez la clé, entrez dans l'administration et cliquez sur **Importer une page**. Choisissez le dossier **.bornepage** — le dossier lui-même, pas ce qu'il y a dedans.



Le message de confirmation après un import.

- 1 Le bouton **Importer une page**, en haut de l'écran des pages.
- 2 Le message vous dit ce qui s'est passé : la page a **remplacé** celle du même nom, ou bien elle a été **ajoutée à la fin** de l'accueil.

Ce que fait l'application pour vous

Situation	Ce qui se passe
La page existe déjà sur cette borne	Elle est remplacée par la nouvelle version, en gardant sa place dans l'écran d'accueil. C'est le cas normal quand vous rapportez une page retouchée.
La page n'existe pas encore	Elle est ajoutée à la fin de l'écran d'accueil. Vous pouvez ensuite la déplacer avec sa poignée.
Une photo est déjà présente sur la borne	Elle n'est pas recopiée. Réimporter une page dont vous n'avez changé que le texte est donc quasi instantané, même avec des vidéos.
Les deux ordinateurs n'ont pas les mêmes couleurs	Les couleurs d'origine de la page sont conservées, pour qu'elle ait exactement le même aspect qu'au moment où vous l'avez préparée.

Vous vous êtes trompé de page ?

Un import s'annule comme n'importe quelle autre action : **Ctrl + Z**, ou le bouton ↶ **Annuler** de la barre du haut.

6 À connaître, et comment sortir

Il n'y a pas de bouton « Enregistrer »

Tout est écrit sur le disque environ une demi-seconde après votre dernière frappe. L'indicateur en haut de l'écran affiche **Modifications...** puis ✓ **Enregistré**. Ne cherchez pas de bouton : il n'y en a pas, volontairement.

Annuler une erreur

Ctrl + Z annule, **Ctrl + Y** rétablit. Sans clavier, les boutons ↶ **Annuler** et ↷ **Rétablir** de la barre font la même chose. L'historique remonte cinquante actions en arrière.

Les sauvegardes automatiques

Une copie complète du contenu est mise de côté **une fois par heure**, dans le dossier **contenu-exemple\sauvegardes**. Les 48 dernières sont conservées. Si le fichier principal venait à être abîmé, l'application repart toute seule sur la sauvegarde la plus récente au démarrage suivant.

Sortir de l'administration

Ce que vous voulez faire	Comment
Revenir à l'écran des visiteurs	Le bouton Fermer , en haut à droite. Le travail en cours est enregistré avant.
Fermer complètement l'application	Ctrl + Maj + A depuis l'administration. C'est le raccourci à retenir : il enregistre d'abord, puis ferme.
Fermer en cas de blocage	Ctrl + Alt + Maj + Q , depuis n'importe où. À réserver au personnel technique : il ferme sans passer par l'enregistrement.

Tous les raccourcis clavier

La salle d'exposition n'a pas de clavier : **tout ce qui suit se fait aussi au doigt**, par les boutons de l'écran. Ces raccourcis servent quand vous préparez le contenu assis devant l'ordinateur, clavier branché.

Entrer et sortir

Raccourci	Effet	Où
Ctrl + Alt + A	Ouvre le pavé du code d'accès, sans avoir à maintenir le doigt 5 secondes dans le coin	Écran visiteur
Ctrl + Maj + A	Ferme l'application — en enregistrant d'abord le travail en cours. C'est le raccourci à retenir	Administration
Ctrl + Alt + Maj + Q	Ferme l'application sans enregistrer . Sortie de secours, à réserver au personnel technique	Partout

Corriger une erreur

Raccourci	Effet
Ctrl + Z	Annule la dernière action. L'historique remonte cinquante pas en arrière, et un import compte pour un seul pas
Ctrl + Y ou Ctrl + Maj + Z	Rétablit ce qui vient d'être annulé

Dans un champ de saisie, Ctrl + Z fait autre chose

Il annule alors **votre frappe**, comme dans un traitement de texte, et non la dernière action de la page. C'est voulu : au milieu d'un texte, c'est ce que l'on attend. Pour annuler une action de la page, cliquez d'abord en dehors du champ, ou servez-vous du bouton ↶ **Annuler** de la barre.

Régler un bloc au clavier

Dans l'éditeur, les poignées de redimensionnement s'atteignent avec la touche **Tab**. Une fois la poignée sélectionnée :

Touches	Effet
← →	Élargit ou rétrécit le bloc d' une colonne (entre 3 et 12 sur la grille)
↑ ↓	Change la hauteur par pas de 20 pixels — photos et galeries uniquement
Entrée ou Espace	Sélectionne le bloc survolé dans l'aperçu et ouvre ses réglages

Ce qui est volontairement bloqué

Devant les visiteurs, la fenêtre ne laisse passer aucune touche qui rendrait le bureau Windows : **Échap**, **F5**, **F11**, **Alt + F4**, **Ctrl + R**, **Ctrl + W**, **Ctrl + N** et les raccourcis d'outils de développement n'ont aucun effet. La frappe ordinaire, elle, passe normalement — les champs de l'administration en ont besoin.

La règle d'or du transport de pages

Les deux ordinateurs doivent faire tourner **la même version de l'application**. Si vous mettez le vôtre à jour, mettez aussi la borne à jour — la commande **git pull** du guide n° 1 s'en charge. Une page préparée avec une version plus récente sera refusée avec un message clair, plutôt que de s'afficher de travers.