

Administrer le contenu

Créer, modifier, habiller et transporter les pages de la borne

Ce guide s'adresse à la personne qui prépare le contenu de la borne. Il explique comment entrer dans la partie administration, créer et modifier les pages, régler leur apparence, et comment préparer une page tranquillement sur son propre ordinateur puis l'installer sur la borne à l'aide d'une clé USB.

Aucun risque de tout casser

Chaque modification est enregistrée automatiquement, Ctrl + Z annule la dernière action, et l'application garde une copie de sauvegarde du contenu toutes les heures. Vous pouvez explorer sans crainte.

Ce que contient ce guide

Sujet	
1	Entrer dans l'administration
2	L'écran des pages : créer, réordonner, dupliquer, supprimer
3	Modifier une page : les blocs, leur taille, leur habillage
4	Régler l'apparence : la page, toute la borne, l'écran d'accueil
5	Exporter une page sur une clé USB
6	Importer une page depuis une clé USB
7	Les règles à connaître, et comment sortir


Ce qui a changé depuis la version précédente de ce guide

Un quatrième modèle, Page vierge. Deux nouveaux panneaux : Écran d'accueil (les mots de l'accueil, leur apparence, l'image de chaque page, le délai de retour) et Réglages (le code d'accès, devenu modifiable, et la fermeture de l'application).

Chaque bloc s'habille désormais : taille du texte, couleur, fond, transparence. Chaque page règle son bandeau du haut. Une photo se recadre, et se cadre au doigt. Enfin un clavier s'affiche à l'écran dès qu'on touche un champ — la salle n'a pas de clavier physique.

1 Entrer dans l'administration

L'accès est volontairement caché : rien à l'écran ne le signale, pour qu'un visiteur ne tombe pas dessus par hasard.



L'appui prolongé dans le coin, puis le pavé de code.

- 1 Posez le doigt dans le coin supérieur droit de l'écran et maintenez-le immobile 5 secondes. Sans souris, sur l'écran tactile, c'est le seul moyen.
- 2 Un pavé numérique apparaît. Saisissez le code d'accès — par défaut 1975. L'administration s'ouvre aussitôt.

Vous avez un clavier branché ?

Le raccourci Ctrl + Alt + A ouvre directement le pavé de code, sans avoir à maintenir le doigt dans le coin.

Le code se tape indifféremment sur le pavé de l'écran ou au clavier — rangée du haut ou pavé numérique, verrouillage numérique allumé ou non. Retour arrière corrige un chiffre de trop.

Entrer dans l'administration depuis une page

Si vous ouvrez l'administration alors qu'une page est affichée à l'écran visiteur, c'est cette page qui s'ouvre directement dans l'éditeur — et Fermer vous y ramène. Vous voyez tout de suite ce que vous venez de corriger.

Ce code n'est pas un mot de passe

Il empêche un visiteur curieux d'entrer, rien de plus : il est inscrit en clair dans le fichier de contenu. Ne le présentez jamais comme une sécurité, et ne laissez pas l'ordinateur de la salle accessible sans surveillance.

Vous pouvez le changer : bouton Réglages, puis Code d'accès à l'administration. Quatre chiffres, pas moins. Notez-le — sans lui, on n'entre plus.

2 L'écran des pages

C'est le sommaire de la borne. L'ordre des lignes est exactement celui des cartes sur l'écran d'accueil, de gauche à droite.



L'écran des pages, avec ses commandes.

- 1 Importer une page — reprendre une page préparée sur un autre ordinateur (étape 6).
- 2 Écran d'accueil — les mots de l'accueil et leur apparence, l'image de fond, l'image de chaque page, le délai de retour automatique (étape 4).
- 3 Apparence — les couleurs de fond et de texte de toutes les pages (étape 4).
- 4 Réglages — le code d'accès, et le bouton qui ferme l'application.
- 5 + Nouvelle page — on choisit d'abord une mise en page parmi quatre modèles ; le dernier, Page vierge, ne propose rien et vous laisse poser vos blocs vous-même.
- 6 L'indicateur d'enregistrement, ↶ Annuler et ↷ Rétablir. Il n'y a pas de bouton « Enregistrer » : tout est écrit tout seul.
- 7 La poignée ⋮ : gardez le doigt dessus et glissez la ligne pour changer l'ordre des pages. Les flèches ▲▼ font la même chose, un cran à la fois.
- 8 Modifier (toucher le titre fait pareil), Dupliquer, Exporter vers une clé USB (étape 5), Supprimer.

Dupliquer plutôt que recommencer


Pour faire une page qui ressemble à une autre, utilisez Dupliquer puis modifiez la copie. C'est bien plus rapide que de tout refaire, et la mise en page reste cohérente d'une page à l'autre.

Pas de clavier dans la salle ? L'écran en fournit un

Dès que vous touchez un champ de saisie, un clavier AZERTY s'affiche en bas de l'écran, avec les lettres accentuées et un pavé de chiffres. Il se referme à la croix, ou tout seul dès que vous touchez autre chose qu'un champ.

3 Modifier une page

L'éditeur montre à gauche la page telle que le visiteur la verra, et à droite la liste de ses blocs. Ce que vous voyez à gauche est exactement ce qui s'affichera : c'est le même affichage que la borne, pas une imitation.



L'éditeur d'une page.

- 1 L'aperçu. Touchez un bloc pour ouvrir ses réglages, glissez-le pour le déplacer, tirez ses poignées pour changer sa taille.
- 2 La liste des blocs, dans l'ordre de la page. Touchez-en un pour déplier ses réglages juste en dessous : son contenu d'abord, son apparence ensuite.
- 3 Les commandes de chaque ligne — voir le tableau ci-dessous.
- 4 L'indicateur d'enregistrement. Enregistré signifie que tout est écrit sur le disque.
- 5 + Ajouter un bloc — titre, texte, photo, galerie, vidéo, quiz ou frise chronologique. Touchez un type et le bloc se pose en bas de page ; ou glissez-le directement à l'endroit voulu sur l'aperçu.

Les commandes d'un bloc

Commande	Ce qu'elle fait
⋮	Gardez le doigt dessus et glissez : le bloc se déplace, y compris entre les blocs venus du modèle. Des cadres montrent d'avance la rangée telle qu'elle sera.
▲ ▼	Monte ou descend le bloc d'un cran — le glissement sans le geste.
■ □	Change la largeur, d'un palier au suivant : pleine largeur, moitié, tiers, quart. Même réglage que la poignée du bord droit.
↔	Centre le bloc sur sa ligne. Rappuyez : il se recolle à gauche. À refaire si vous élargissez le bloc ensuite.
×	Retire le bloc de la page. Un bloc venu du modèle n'est pas perdu : il réapparaît sous Retirés de cette page, son contenu intact.

Régler la taille et la place

- La largeur : tirez la poignée du bord droit. La page est une grille de 12 colonnes, un bloc en occupe de 3 à 12. Les blocs se replacent tout seuls et ne peuvent jamais se chevaucher.
- La hauteur : tirez la poignée du bord bas ou du bord haut. Celle du bas fait descendre le bloc, celle du haut le fait monter — chacune retient son bord opposé.
- Sur un bloc de texte, la hauteur ajoute de la place, elle n'en retire jamais : un texte ne peut pas être rogné. Le bloc reste centré dans la place réservée, et le vide au-dessus et au-dessous est justement l'espace entre les blocs.
- Une photo n'a pas de hauteur à régler : elle est montrée entière et son bloc prend ses proportions — sauf si vous cochez Recadrer la photo, page suivante.

Habiller un bloc

En haut du panneau d'un bloc, une barre règle son apparence. Elle est là pour tous les blocs, même ceux qui n'ont pas de texte — une galerie, un quiz, une photo pas encore choisie.

Réglage	Ce qu'il fait
Mise en forme	Gras, italique, souligné, listes à puces.
Alignement	À gauche, centré, à droite.
Taille du texte	De 60 à 200 %. C'est un facteur, pas une taille en points : les écarts entre un titre et un paragraphe sont conservés. Les deux « A » règlent au pas, la case s'écrit aussi à la main.
Couleur du texte	Un disque de couleur. Reprendre la couleur de la page revient en arrière.
Fond du bloc	Une couleur, plus un curseur de transparence (0 à 90 %) qui ne touche que le fond : le texte et les photos posés dessus restent nets.
Le fond remplit toute la hauteur	Case proposée une fois un fond choisi. Cochée, l'aplat de couleur descend jusqu'aux bords de la hauteur réglée ; décochée, le fond épouse le texte et la hauteur reste de l'espace libre autour du bloc.

Le bouton du bas de la barre remet l'habillage à zéro : le bloc redevient un bloc ordinaire, et rien n'est gardé dans le fichier.

Les photos, les galeries, les vidéos

- Une photo est montrée entière, jamais coupée. Choisir une photo rétrécit légèrement le bloc si elle est très haute, pour qu'elle ne mange pas tout l'écran.
- Recadrer la photo (case du panneau) est la seule exception : le bloc reçoit une hauteur que vous réglez aux poignées, la photo la remplit, et ce qui dépasse est coupé. Sélectionnez le bloc puis faites glisser la photo dans son cadre pour choisir la partie visible. Le cadrage appartient au bloc : la même photo se cadre autrement sur une autre page.
- Une pièce qui n'est pas une photographie ne se recadre pas — affiche, gravure, planche, schéma, objet détourné : coupée, il n'en reste qu'une bande.
- Une galerie tient de 3 à 12 photos. Chacune porte sa propre légende, et les flèches réordonnent le diaporama.
- Une vidéo reçoit automatiquement une image de couverture à l'import. Elle ne démarre jamais toute seule : le visiteur touche la vidéo pour lire, et retouche pour mettre en pause.

Les quiz et les frises

Un quiz peut avoir plusieurs bonnes réponses. Le plus important n'est pas le score mais l'explication : remplissez-la pour chaque réponse, juste ou fausse — c'est ce que le visiteur lit après avoir répondu.

Une frise demande de remettre des événements dans l'ordre. Vous n'avez pas à les numéroter : indiquez l'année de chacun, l'ordre en est déduit, et l'éditeur vous montre l'ordre attendu.

Ce que le visiteur peut faire de votre page

Toucher une photo l'affiche en grand, avec la légende que vous avez écrite sous cette photo-là.

Au bas de la page, deux boutons mènent à la page précédente et à la page suivante dans l'ordre de l'accueil.

Aux deux bouts du parcours, le bouton reste en place mais éteint.

Sans que personne ne touche l'écran, la page se referme sur l'accueil au bout du délai réglé (étape 4). Une vidéo en cours de lecture repousse ce retour.

4 Régler l'apparence

Trois panneaux, du plus précis au plus général. Chacun porte une ligne qui rappelle ce qu'il change et ce qu'il ne change pas.

Panneau	Où	Ce qu'il change
Apparence de la page	Dans l'éditeur, en haut du panneau des blocs	Le fond et le texte de cette page, et son bandeau du haut.
Apparence	Écran des pages	Le fond et le texte de toutes les pages, écran d'accueil compris.
Écran d'accueil	Écran des pages	Les mots de l'accueil, leur apparence, l'image de fond, l'image de chaque page, le délai de retour automatique.

La dernière modification l'emporte

Changer une couleur générale efface celle des pages qui s'en étaient donné une. Sans cela, le réglage général ne changerait rien aux pages personnalisées et passerait pour cassé. C'est réversible par Ctrl + Z, comme tout le reste — et le bouton Rétablir les couleurs d'origine suit la même règle.

Le bandeau du haut, page par page

C'est la barre où s'affichent « ← Accueil » et le titre de la page. Quatre réglages, dans Apparence de la page :

- Masquer le bandeau — il devient transparent et ne garde que le bouton de retour, posé sur la page. La sortie ne se retire jamais.
- Fond du bandeau et texte du bandeau. Si vous ne choisissez pas la couleur du texte, elle se calcule d'elle-même : sombre sur un bandeau clair, claire sur un bandeau sombre.
- Hauteur du bandeau, de 72 à 200 pixels.


Le bandeau est en dehors de la page : l'aperçu de l'éditeur ne le montre pas, le réglage se voit en mode visiteur.

L'écran d'accueil

- Le grand titre et le sous-titre : leur texte, leur couleur, leur taille.
- La barre de titre des cartes : son fond, sa couleur de texte, sa taille.
- Les couleurs de l'accueil, qui peuvent différer de celles des pages.
- L'image de fond de tout l'écran d'accueil.
- L'image de chaque page : celle qui la présente sur sa carte. Sans choix, c'est la première image de la page qui sert — le bouton Automatique y revient.
- Revenir à l'accueil après : de 1 à 60 minutes sans que personne ne touche l'écran.
- Remettre l'apparence d'origine efface ces réglages d'un coup.

5 Exporter une page sur une clé USB

C'est ce qui permet de préparer une page au calme, sur votre propre ordinateur, loin des visiteurs — puis de l'apporter sur la borne.



Le choix de la destination, et le dossier obtenu.


- 1 Branchez la clé USB, cliquez sur Exporter sur la ligne de la page, choisissez la clé puis validez.
- 2 L'application crée un dossier « Titre de la page.bornepage ». Il contient la page et toutes ses photos et vidéos.

Ne renommez pas, ne réorganisez pas ce dossier

Le fichier `page.json` et le sous-dossier `medias` doivent rester ensemble, tels quels. Copiez le dossier entier, jamais son contenu séparément.

6 Importer une page depuis une clé USB

Sur l'ordinateur de destination, branchez la clé, entrez dans l'administration et cliquez sur Importer une page. Choisissez le dossier `.bornepage` — le dossier lui-même, pas ce qu'il y a dedans.



- 1 Trois mille ans pour se parler
- 2 Avant l'électricité

Le message de confirmation après un import.

- 1 Le bouton Importer une page, en haut de l'écran des pages.
- 2 Le message vous dit ce qui s'est passé : la page a remplacé celle du même nom, ou bien elle a été ajoutée à la fin de l'accueil.

Ce que fait l'application pour vous

Situation	Ce qui se passe
La page existe déjà sur cette borne	Elle est remplacée par la nouvelle version, en gardant sa place dans l'écran d'accueil. C'est le cas normal quand vous rapportez une page retouchée.
La page n'existe pas encore	Elle est ajoutée à la fin de l'écran d'accueil. Vous pouvez ensuite la déplacer avec sa poignée.
Une photo est déjà présente sur la borne	Elle n'est pas recopiée. Réimporter une page dont vous n'avez changé que le texte est donc quasi instantané, même avec des vidéos.
Les deux ordinateurs n'ont pas les mêmes couleurs	Les couleurs et l'habillage d'origine de la page sont conservés, pour qu'elle ait exactement le même aspect qu'au moment où vous l'avez préparée.

Vous vous êtes trompé de page ?

Un import s'annule comme n'importe quelle autre action : Ctrl + Z, ou le bouton ↶ Annuler de la barre du haut.

7 À connaître, et comment sortir

Il n'y a pas de bouton « Enregistrer »

Tout est écrit sur le disque environ une demi-seconde après votre dernière frappe. L'indicateur en haut de l'écran affiche Modifications... puis Enregistré. Ne cherchez pas de bouton : il n'y en a pas, volontairement.

Annuler une erreur

Ctrl + Z annule, Ctrl + Y rétablit. Sans clavier, les boutons ↶ Annuler et ↷ Rétablir de la barre font la même chose. L'historique remonte cinquante actions en arrière, et il survit à un aller-retour par l'écran des visiteurs — c'est souvent en regardant le résultat qu'on se dit qu'on préférerait l'état d'avant.

Les sauvegardes automatiques

Une copie complète du contenu est mise de côté une fois par heure, dans le dossier contenu-exemple\sauvegardes. Les 48 dernières sont conservées. Si le fichier principal venait à être abîmé, l'application repart toute seule sur la sauvegarde la plus récente au démarrage suivant, et le fichier abîmé est mis de côté — jamais effacé.

Sortir de l'administration

Ce que vous voulez faire	Comment
Revenir à l'écran des visiteurs	Le bouton Fermer, en haut à droite. Le travail en cours est enregistré avant.
Fermer complètement l'application	Réglages, puis Enregistrer et fermer l'application — ou Ctrl + Maj + A depuis l'administration. Les deux enregistrent d'abord, puis ferment.
Fermer en cas de blocage	Ctrl + Alt + Maj + Q, depuis n'importe où. À réserver au personnel technique : il ferme sans passer par l'enregistrement.

Tous les raccourcis clavier

La salle d'exposition n'a pas de clavier : tout ce qui suit se fait aussi au doigt, par les boutons de l'écran. Ces raccourcis servent quand vous préparez le contenu assis devant l'ordinateur, clavier branché.

Raccourci	Effet	Où
Ctrl + Alt + A	Ouvre le pavé du code d'accès, sans avoir à maintenir le doigt 5 secondes dans le coin	Écran visiteur
Ctrl + Maj + A	Ferme l'application — en enregistrant d'abord le travail en cours. C'est le raccourci à retenir	Administration
Ctrl + Alt + Maj + Q	Ferme l'application sans enregistrer. Sortie de secours, à réserver au personnel technique	Partout
Ctrl + M	Replie l'application et découvre le bureau de Windows. On revient par l'icône de la barre des tâches. C'est le seul moyen de replier la fenêtre	Partout
Ctrl + Z	Annule la dernière action. L'historique remonte cinquante pas en arrière, et un import compte pour un seul pas	Administration
Ctrl + Y ou Ctrl + Maj + Z	Rétablit ce qui vient d'être annulé	Administration

Dans un champ de saisie, Ctrl + Z fait autre chose

Il annule alors votre frappe, comme dans un traitement de texte, et non la dernière action de la page. C'est voulu : au milieu d'un texte, c'est ce que l'on attend. Pour annuler une action de la page, cliquez d'abord en dehors du champ, ou servez-vous du bouton ↶ Annuler de la barre.

Régler un bloc au clavier

Dans l'éditeur, les poignées de redimensionnement s'atteignent avec la touche Tab. Une fois la poignée sélectionnée :

Touches	Effet
← →	Élargit ou rétrécit le bloc d'une colonne (entre 3 et 12 sur la grille)
↑ ↓	Change la hauteur par pas de 20 pixels, entre 160 et 1400 — sur tout bloc, sauf une photo qui n'est pas recadrée
Entrée ou Espace	Sélectionne le bloc de l'aperçu et ouvre ses réglages

Ce qui est volontairement bloqué

Devant les visiteurs, la fenêtre ne laisse passer aucune touche qui rendrait le bureau Windows : Échap, F5, F11, Alt + F4, Ctrl + R, Ctrl + W, Ctrl + N et les raccourcis d'outils de développement n'ont aucun effet. Le geste à trois ou quatre doigts vers le bas, qui replie les fenêtres sous Windows, est rattrapé de la même façon : la borne remonte aussitôt. La frappe ordinaire, elle, passe normalement — les champs de l'administration en ont besoin.

La règle d'or du transport de pages

Les deux ordinateurs doivent faire tourner la même version de l'application. Si vous mettez le vôtre à jour, mettez aussi la borne à jour — la commande `git pull` du guide n° 1 s'en charge. Une page préparée avec une version plus récente sera refusée avec un message clair, plutôt que de s'afficher de travers.