

# SSE简介

SSE (SVF Symbolic Execution)是一个程序静态分析器,能够输入LLVM比特流文件,并输出比特流文件的缺陷检测报告。其主要可以分为三个模块:Abstract Execution模块和Defect Checker模块。逻辑关系图如下:



Abstract Execution模块主要是通过抽象解释的原理,构建出关于输出程序中变量的可取范围推断;Defect Checker模块则是利用所构建的变量可取范围推断,进一步推断出程序中可能出现的错误,如缓冲区溢出错误等。

# SSE项目类继承图




# 各模块对应的SVF/SSE项目文件

模块	项目	代码文件
Abstract Execution	SSE Project	sse.h/cpp
Defect Checker	SSE Project	bufferoverflow.h/cpp sseapi.h/cpp bufferoverflowapi.h/cpp
SVF相关API简介	<u>SVF Project</u>	svf/include/AbstractExecution/* svf/lib/AbstractExection/* svf/include/Graphs/CFBasicBlockG.h svf/lib/Graphs/CFBasicBlockG.cpp


# Abstract Execution模块

# 流程图



# 主要方法调用关系图

下图表示进行Abstract Execution的主要子过程之间的调用关系:



# sse.h/cpp

SSE 类型是进行静态符号执行的主要模块,以该类型为父类,可以定制各种缺陷探测的 client, BufferOverflowChecker 就是其中一种,用于检测缓冲区溢出缺陷。

### variables

Туре	Name	Description
ICFG *	icfg	表示被分析程序的过程间控制流图
Map <const cfbasicblockedge*,<br="">IntervalExeState&gt;</const>	esMap	表示 CFBasicBlockEdge 与执行完该边入节点基本块后一刻的 IntervalExeState 之间的对应关系
Map <const cfbasicblocknode*,<br="">IntervalExeState&gt;</const>	entryNodeToES	表示函数入口基本块与其执行前一刻的执行状态之间的对应关系,由callsite指令信息生成
PTACallGraph *	callgraph	

Туре	Name	Description
CFBasicBlockGraph *	_curGraph	表示当前正在处理的函数所对应的CFBasicBlockGraph
Map <const *,<br="" cfbasicblockgwtocycle="">IntervalExeState&gt;</const>	wtocycleMap	
Map <const *,="" icfgnode="" intervalexestate=""></const>	assertMap	
Map <const *="" *,="" cfbasicblockgwto="" svffunction=""></const>	funcWto	表示 SVFFunction 与 CFBasicBlockGWTO 之间的对应关系
Map <const *="" cfbasicblockgwtocomp*,="" const="" svffunction=""></const>	wtoFunc	表示 CFGBasicBlockGWTO 中的每个 CFBasicBlockGWTOComp 节 点和该序列所属的函数之间的对应关系
Map <const cfbasicblockgraph="" svffunction,=""></const>	funcToCFBG	表示 SVFFunction 与 CFBasicBlockGraph 之间的对应关系
std::vector <const *="" svffunction=""></const>	callstack	表示进行符号执行过程中的调用路径信息
ICFG *	icfg	表示被分析程序的过程间控制流图

# SSE::analyze()

```
# Psudo code: SVF Abstract Execution
# entry of the whole analysis
def analyze(program):
    for func in program:
        # build basic block control flow graph for given func
        func_basic_block_graph = build_basic_block_CFG(func)
        # generate weak typological order of the built basic block CFG of func
        func_wto = generate_weak_typological_order(func_basic_block_graph)

# pre-analyze recursions and stores recursive SVFFunctions in a set
        analyzeRecursive()
# handle the global node in func's control flow graph
```

```
handleGlobalNode()

# starting from 'main' function to analyze the whole program
handleFunc(main_func)
```

### 说明

analyse 方法是整个抽象运行状态构建与缺陷分析过程的入口,在 main 函数中,该方法继于 initialize 方法之后被调用。该方法首先遍历 SVFIR 中的所有函数,并为每个函数构建一个 CFBasicBlockGraph 。然后,该方法为每个 CFBasicBlockGraph 构建各个函数控制流图的**弱拓扑序**,用于稍后进行的递归遍历。该弱拓扑序用 CFBasicBlockGWTO 类型表示,该类型为容器类型,提供了对 CFBasicBlockGWTOComp 的iterator。

上述准备工作完成之后,analyse 方法将进行抽象运行状态的构建与缺陷分析。在该过程中,将首先调用 handleGlobalNode 方法处理 ICFG 中的全局节点,然后识别出 SVFIR 中以 main 命名的函数,将之作为第一个参数调用 handleFunc 方法。handleFunc 方法将以递归的方式,完成整个 SVFIR 的抽象运行状态构建以及缺陷分析的过程。

### SSE::analyzeRecursive()

### 伪代码

```
def analyzeRecursive():
    for node in PTACallGraph Nodes:
      # 1) starting from node, do Deep First Search to find loops (recursion)
      # 2) add node->getFunction to a set
```

# SSE::handleFunc()

### 伪代码

#### 说明

handleFunc 方法以某个被分析 SVFIR 中的函数为第一个参数输入,并以整个 SVFIR 的 IntervalExeState 为第二个参数输入。该方法将依次对输入函数中的 CFBasicBlockGWTOComp 进行处理,所依照的顺序是输入函数控制流图的弱拓扑序(已预先在该方法调用前被构建)。处理分为以下两种情况进行:

1. 若 CFBasicBlockGWTOComp 类型的对象实际上归属于 CFBasicBlockGWTONode 子类,那么调用 handleBasicBlock 方法并将其 CFBasicBlockNode 类型成员作为参数传递进行处理;

2. 若对象实际上归属于 CFBasicBlockGWTOCycle 子类,那么调用 handleCycle 方法并将其本身作为参数传递进行处理。

值得注意的是,在 handleFunc 开始处理函数前,会遍历 callstack ,检测当前处理路径中是否已经包含该函数,然后将包含该函数的情形视为递归,直接跳过处理。

### SSE::handleCycle()

### 伪代码

### 说明

handleCycle 方法被 handleFunc 方法调用,用于对所输入 CFBasicBlockCycle 进行处理。在对循环中所包含的语句进行符号执行之前,首先调用 mergePreBlockES 方法,获得循环执行前一刻的符号执行状态,用 pre\_es 变量保存。接下来循环执行以下的步骤:

- 1. 调用 handleBlock 方法处理循环的head。
- 2. 比较循环变量 i 和所设置的 widen\_delay 参数大小,如果 i < widen\_delay ,则更新pre\_es为执行完head之后的ES值;否则进行widen delay操作(该操作的详细步骤省略)。
- 3. 依此对输入 CFBasicBlockGWTOCycle 的循环列表中所包含的 CFBasicBlockGWTONode 和 CFBasicBlockGWTOCycle 对象调用 handleBlock 和 handleCycle 方法进行处理。

上述循环的退出条件为: pre\_es 经过narrowing操作之后的 new\_pre\_es 之间满足 new\_pre\_es >= pre\_es 。

# SSE::handleBlock()

```
def handleBlock(basic_block): # note: basic_block a single CFBasicBlockNode
  # do join operation on exeucution states of all predecessors of basic_block
  getInEdgesES(basic_block)

# handle each statement in the basis block
  for icfg_node in basic_block:
     for svf_stmt in icfg_node:
          handleSVFStatement(statement)
     if icfg_node is CallICFGNode: # handle CallICFGNode
          handleCallSite(icfg_node)
```

### SSE::handleRecursiveCall()

### 伪代码

```
def handleRecursiveCall(callICFGNode):
    retNode = get_return_node(callICFGNode)
    set_execution_state_top(retNode) # set return node execution state to top

# calls handleRecursiveFunc to handle function
handleRecursiveFunc(callICFGNode_callee)
```

### 说明

本方法和 handleRecursiveFunc()均用于处理递归函数。对递归函数的处理是: 1)将ret的execution state设置为top; 2)将函数中StoreStmt的操作对象的execution state设置为top。

# SSE::handleRecursiveFunc()

```
def handleRecursiveFunc(SVFFunction):
    # get func statements' WTO order
    stmts_WTO = get_func_stmts_WTO(SVFFunction)

# go through every statements, find StoreStmt and make top value
    for stmt in stmts_WTO:
        if stmt is StoreStmt:
            addresses = stmt_rhs_points_to_set # get the points to set of rhs of store
    stmt

        for address in addresses:
            # set address's execution state to top value
            set_execution_state_top(address)
```

# SSE::handleCallsite()

### 伪代码

# SSE::handleSVFStatement()

### 伪代码

```
def handleSVFStatement(SVFStmt):
    # translate SVFStmt, using SVFIR2ExeState's translateXX methods
# 1) case1: address stmt, call translateAddr(SVFStmt)
# 2) other cases: similar
```

### 说明

该方法的作用是对 SVFStatement 依此进行处理,根据指令的语义对execution state进行更新。

# SSE::getBranchES()

```
def getBranchES(in_icfg_edge):
    stmt = get_assignment_SVFStmt_of_edge_condition_SVFVar(in_icfg_edge)
    if(stmt is CmpStmt): # is a cmp stmt (condition = cmp xxx)
        # note: path_success_cond == condition means the path is feasible
        getCmpBranchES(stmt, path_success_cond)
    else: # other conditions, i.e., condition is switch(case)
        getSwitchBranchES()
```

### SSE::getCmpBranchES()

### 伪代码

```
def getCmpBranchES(cmp_stmt, succ):
   # Note: path condition res is generated by statement: res = cmp op1 op2;
           succ is path successful value.
   # take care of condition that op1 = copy othervalue; and op1 = load ptr.
   load_stmt = select_load_stmt(getInedges(op1))
   if(res.meet_with(condition) is bottom): # e.g. res->{true}, path_condition->{false}
        # this path is not feasible
        return false
   else: # e.g. res->{true, false}, path_condition->{false}
        # modify op1 and op2's execution states according to cmp predicate and path
succ value
        if exec_state(op1) is NOT const and exec_state(op2) is const:
            # case1 op1 eq op2
            # 1) modify op1's exec_state to [const, const]
                2) also modify ptr's points-to objects exec_state to [const, const]
            # other cases: ne, gt, ge, lt, le are similar
           return true
        else:
           return true
```

### 说明

此函数的主要作用就是充分利用分支边上的branch条件,提升execution state的精度。以下面的例子说明:

```
int x, arr[5];
scanf("%d", &x);
x = x % 6;
if(x < 5){
   arr[x];
}else{
   // do sth.
}</pre>
```

对于if造成的分支,本方法会首先根据路径条件 condition 获取到生成该条件的 cmp 语句 condition = cmpLT x, 5,然后对从前继节点 x = x % 6 获取的execution state x > [0,5] 进行更新,使其变成 x > [0,4],提升了分析的精度。本函数目前只能够处理比较对象之一是常量的情形,二者都是变量的情形尚未进行处理。

# SSE::getSwitchBranchES()

### 伪代码

```
def getSwitchBranchES(SVFVar *var, succ):
    # Note: var is switch condition varaible
    # succ is case successful value.

inEdges = getSVFVarInEdges(var)  # inEdges are SVFStmts that assigns to the var

# first update the execution state of var to [const, const]
set_var_execution_state([const, const])

# then set the execution states of related variables
for stmt in inEdges:
    if stmt is CopyStmt: # e.g. var = copy rhs
        set_stmt_rhs_execution_state([const, const])
    elif stmt is LoadStmt: # e.g. var = load ptr
        for address in stmt_rhs_points_to_set: # address is points to set of ptr
        set_address_execution_state([const, const])
```

### 说明

设置此函数的作用与 getCmpBranchStmt() 的作用类似,区别在于本函数用于处理分支条件变量并非由cmp指令直接设置的情形。

# SSE::getInEdgesES()

```
def getInEdgesES(basic block):
   es = new execution state # new execution state
   if basic_block is function entry node:
        # set es to the pre-configured function entry execution state
   else:
        for in edge in basic block in edges:
            in_icfg_edge = cfbg_edge2icfg_edge[in_dege] # get corresponding icfg edge
            if in_icfg_edge is a branch: #
                # take care of *branch condition* and get the execution state from
in_edge
                getBranchES(in icfg edge)
                # join es with in edge's execution state
                es.joinwith(in_icfg_edge_execution state)
            else:
                # join es directly with in_edge's src node's execution state
                es.joinwith(src_node_execution_state)
   # set *current execution state* to be es
```

### 说明

该方法的作用就是merge前继节点的execution state作为当前节点的execution state,并将其设置为 SVFIR2ExeState 对象的当前ES值。具体而言,有以下根据当前节点是不是函数的Entry Node分为两种情况:

- 1. 如果输入的 CFBasicBlockNode 是某函数的Entry Node, 那么由于在处理该函数的callsite时已经将当时的 ExeState 传递给了 handleFunc 方法,并且通过 entryNodeToES 存储了与该函数的Entry Node之间的对应 关系,因此可以直接采用该ES作为处理这个输入 CFBasicBlockNode 时的当前ES。
- 2. 如果输入的 CFBasicBlockNode 是某函数的中间Node,那么直接由该Node的入边为Key,就可以通过 esMap 获取到其所有前继节点的处理完成时的ES,将这些ES进行join操作,即可作为输入Node的当前ES值。

值得注意的是,之所以Entry Node需要做这样的特殊处理,是因为SSE所采用的分析是context sensitive的,而对于函数的Entry Node而言,其入边可能来自不同的callsite,因此必须通过handleFunc进行传递,才能将当前call context的ES值传递给Entry Node。以下面的例子说明:

在处理callsite1时,ES中x的值为1,而在处理callsite2时,ES中x的值则为2。那么在处理到foo entry时,entry node的入边有两条,分别来自callsite1和callsite2,从而仅仅根据entry node的入边将无法分辨应当采用哪个 callsite的ES。而当前的做法则可以解决这一问题,在处理foo函数时,将当前ES通过 handleFunc 方法传递,即可实现context sensitive的特性。

# Defect Checker模块

# bufferoverflowchecker.h/cpp

BufferOverflowChecker 是SSE类型的子类,重写了 handleSVFStatement 方法和 handleCallSite 方法,并 新增了 handleDynMemAlloc 方法。

# handleSVFStatement()

handleSVFStatement 方法总体上与父类中的该方法保持一致,不同之处在于:

- 1. 在处理 GepStmt 的时候,在完成该指令的符号执行以后,将额外调用 BufferOverFlowCheckerAPI 中的 checkOffsetValid 方法,并将 GepStmt 所对应的 SVFInstruction 作为第一个参数传递,对该指令所期望获取的内存对象的地址进行溢出检测。
- 2. 在处理 CallICFGNode 的时候,检测其中的外部函数调用,如 memcpy 等与内存操作有关的外部函数,并且调用 BufferOverFlowCheckerAPI 中的 handleExtAPI 方法来对外部函数进行溢出检测。

# handleCallSite()

### 伪代码

```
def handleCallSite(icfg node):
   callee = get callee of callICFGNode(icfg node)
   if callee is NOT nullptr: # meaning is not calling by function pointer
        if func has CFBasicBlockGraph: # meaning this func's implementation is
available
            if func is recursive function:
                handleRecursiveCall(icfg node) # call handleRecursiveCall to handle
icfg node
            handleFunc(callee, current_execution_state)
        elif get_func_name(func) is "svf_assert()":
            # add icfg_node to checkpoint
        else: # calling external function's that doesn't has implementation, e.g.,
memcpy()
            try:
                handle_external_function(func)
            except:
                # report bug
     else: # meaning is calling by function pointer
        # get function pointer's points-to set
        pts functions = get pts(function pointer)
        handleFunc(pts functions[0]) # pick out the first function and handle it
```

### 说明

总体上与父类保持一致,不同之处在于:

- 1. 增加了对递归函数的特殊处理
- 2. 在调用 handle external function()处理外部函数时,增加了exception的处理逻辑。

# handleDynMemAlloc(const AddrStmt \*addr): void

### 说明

handleDynMemAlloc 方法用于在动态分配内存空间时,为 MemObj 对象设置其数组元素个数。例如,在处理语句 %1 = alloca i32, %2 时,由于 %2 的值不能从指令中立即获取,因此需要在进行符号执行得到 %2 的可能值后,再另行设置 MemObj 对象的元素个数,通过调用此方法即可完成上述操作。

# sseapi.cpp/h

SSEAPI 类型为SSE中进行符号执行提供公共的utils函数。说明:

### getArrayByteSize(u32\_t baseExpr): std::vector<u32\_t>

getArrayByteSize 方法的参数是 SVFVarId ,其作用是获取ES中,该 SVFVar 可能指向的 ObjVar ,最终获取该 ObjVar的字节大小。例如,对于 int a[10] 以及 int a = (int \*)malloc(sizeof(int) \* 10) 语句声明的栈数组和堆数组,获取到的数组字节大小是  $4\times 10=40$  Bytes。

Note: 需要注意的是,目前该方法仅适用于获取简单数据结构的列表元素个数,对于双重数组、自定义数据结构等获取到的数组字节大小不精确。

### getArrayElemByteSize(u32\_t base\_addr): std::vector<u32\_t>

getArrayElemByteSize 方法的参数是 SVFVar ID, 其作用是获取ES中, 该 SVFVar 可能指向的 ObjVar ,最终获取 ObjVar 所表示的数组元素的字节大小。例如,对于 int a[10]以及 int a = (int \*)malloc(sizeof(int) \* 10)语句声明的栈数组和堆数组,获取到的元素字节大小是4 Bytes。

Note: 需要注意的是,目前该方法仅适用于获取简单数据结构的列表元素个数,对于双重数组、自定义数据结构等获取到的元素字节大小不精确。

### getArrayIndexSize(u32\_t base\_addr): std::vector<u32\_t>

getArrayIndexSize 方法的参数是 SVFVar ID, 其作用是获取ES中, 该 SVFVar 可能指向的 ObjVar, 最终获取 ObjVar 所表示的数组的元素个数。例如,对于 int a[10]以及 int a = (int \*)malloc(sizeof(int) \* 10) 语句声明的栈数组和堆数组,获取到的元素个数是10个。

Note: 需要注意的是,目前该方法仅适用于获取简单数据结构的列表元素个数,对于双重数组、自定义数据结构等获取到的元素个数不精确。

### initFuncMap(): void

初始化SSE可以处理的外部函数 func map, 每个函数名对应一个用来处理该外部函数的SSE函数。

### handleExtAPI(const CallICFGNode \*call): void

通过 CallStmt 中所调用外部函数的函数名,在 \_func\_map 中查找处理该函数的SSE函数。若查找成功,则调用该SSE函数来处理该外部函数。

# bufferoverflowcheckerapi.h/cpp

BufferOverflowCheckerAPI 是 SSEAPI 的子类型,为BufferOverflowChecker中进行缓冲区溢出检测提供公共的utils函数。其中, getAllocaBytes 方法的作用是获取alloc指令或者malloc分配的总字节大

小; getVarValidByteSize 方法的作用是获取某个SVFVar的剩余大小(总分配字节-偏移字

节); getGepByteOffset 方法的作用是获取gep指令的字节偏移大小。使用上述的三个方法,即可对每一处访存进行检查。

# getAllocaBytes()

### 伪代码

```
def getAllocaBytes(svf_instruction):
    if svf_instruction is alloca instruction: # meaning alloca instruction on stack
        type_size = get_llvm_type_size(svf_instruction) # e.g. alloc i32, %1 returns 4

bytes
    alloc_num = get_execution_state(svf_instruction) # e.g. alloc i32, %1 returns

upper bound of %1
    return alloc_num * type_size
    else: # meaning malloc on heap
        malloc_size = get_execution_state(svf_instruction)
        return malloc_size
```

#### 说明

如果分配空间大小的execution state 并非const,会将其设置为默认大小(512)并返回这个大小。

### getVarValidByteSize()

```
def getVarValidByteSize(svf_value):
   worklist = []
   total bytes = [0, 0]
   while(worklist is NOT empty):
        if svf_value is SVFInstruction:
            if get_icfg_node(svf_value) is CallICFGNode: # e.g. svf_value = call func
                worklist.add(phi_rhs_values) # phi rhs values,e.g., svf_value = phi
[value1, value2, value3]
            else: # other situations e.g. copy, load, alloca and gep
                if svf value is CopyInstruction:
                    worklist.add(copy rhs)
                elif svf_value is LoadInstruction:
                    address_set = get_points_to_set(load_rhs)
                    for address in address set:
                        worklist.add(getSVFValue(address))
                elif svf value is GepInstruction:
                    worklist.add(gep rhs) # add gep source to work list
                    total_bytes -= getGepByteOffset(gep_stmt) # minus the offset on
total bytes
                elif svf_value is AddrInstruction: #
                    alloc_bytes = getAllocByteSize(alloc_inst) # get the total
allocated byte size
                    total_bytes += alloc_bytes # plus the allocated byte size
                    return total bytes
        elif svf value is SVFGlobalValue:
            total_bytes += global_value_total_bytes
            return total bytes
        elif svf_value is SVFArgument: # e.g. call parameter passing
```

### 说明

该方法的作用是获取给定的SVFVar的剩余大小(总分配字节-偏移字节)。其原理基于以下的事实:某个内存对象从定义处(如alloca)到最终的使用处(如作为load指令的第一个操作数,或者 memcpy 调用的第一个参数),其ptr会经过若干次的 GepStmt 取偏移、 CallpE, RetpE 参数传递、以及 load, store 操作等等。而为了计算剩余大小,需要估算出三个信息:内存空间分配的总字节大小,经过若干次 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**。该方法的算法原理就是从SVFVar开始,借助指针分析的信息,以及利用SSA的优势,逐步追溯整个指针的来源链条,最后到达所指向对象的分配处(Gloabl或者alloc指令),在这个过程中计算偏移大小。

### getGepByteOffset(const GepStmt\* gep): IntervalValue

输入 GepStmt ,获取并返回该 GepStmt 的字节偏移增量。例如,对于指令 %3 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]\* %1, i32 0, i32 %2 ,可以通过程序在该点处的 InvervalExeState ,获取 %2 的 IntervalValue (假设为 [1.0,2.0]),从而进一步推知该指令的字节偏移量为:

0 imes size of([10 imes i32]) + [1.0, 2.0] imes size of(i32) = [4.0, 8.0]

# checkOffsetValid(const SVFValue\* value, const IntervalValue& len): bool

#### 说明

该方法与 getVarValidByteSize 大部分一致,区别在于,该方法将计算得到的objects剩余大小与传递进来的偏移访问大小进行比较,判定是否出现溢出访问。该方法的作用是:检查对指针所指的内存对象进行大小为 len 的内存访问是否超出边界。其第二个参数 len 表示以该 GepStmt 所取的内存空间为访问地址,所访问的内存空间的字节大小,如 \*(T \*)ptr 所访问的内存大小就是 sizeof(T)。

判断内存访问是否溢出,需要估算出三个信息:内存空间分配的总字节大小,经过若干次 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**,以及准备访问的字节大小。准备访问的字节大小可以直接从访问现场的指令获得,例如访问现场 getelementptr inbounds [10 x i32],[10 x i32]\* %1,i32 0,i32 1 的字节偏移大小的计算式为  $0 \times sizeof([10 \times i32]) + 1 \times sizeof(i32) = 4$ 。而内存空间分配的总字节大小以及经过 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**则需要通过更加复杂的计算过程获取。以前述的Gep指令为例,其中指针 %1 可能的来源如下:

LLVM IR	说明
call void foo(%3)	parameter passing
%1 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* %i, i32 0, i32 2	multiple offsets by gep
%1 = load i32*, i32** %3	pointer type load stores
%1 = bitcast i8* %3 to i32*	type cast

上述算法记录的 vardefs 信息能够被 checkOffsetValid 方法利用,从而计算出内存空间分配的总字节大小,以及经过若干次 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**。计算算法在 checkOffsetValid 方法中实现,其伪代码如下:

```
# Psudo code: checking algorithm
def checkOffsetValid(pointer, offset):
   worklist = []
   total bytes = [0, 0]
   while(worklist is NOT empty):
        if svf_value is SVFInstruction:
            if get_icfg_node(svf_value) is CallICFGNode: # e.g. svf_value = call func
                worklist.add(phi_rhs_values) # phi rhs values,e.g., svf_value = phi
[value1, value2, value3]
            else: # other situations e.g. copy, load, alloca and gep
                if svf_value is CopyInstruction:
                    worklist.add(copy rhs)
                elif svf_value is LoadInstruction:
                    address_set = get_points_to_set(load_rhs)
                    for address in address set:
                        worklist.add(getSVFValue(address))
                elif svf value is GepInstruction:
                    worklist.add(gep rhs) # add gep source to work list
                    total_bytes -= getGepByteOffset(gep_stmt) # minus the offset on
total_bytes
                elif svf_value is AddrInstruction: #
                    alloc bytes = getAllocByteSize(alloc inst) # get the total
allocated byte size
                    total bytes += alloc bytes # plus the allocated byte size
        elif svf_value is SVFGlobalValue:
            total_bytes += global_value_total_bytes
            return total bytes
        elif svf value is SVFArgument: # e.g. call parameter passing
            work list.add(call pe rhs)
```

Example: 以下面的程序为例,解释 checkOffsetValid 方法的详细过程:

```
void foo(char *charArr){
    charArr[10] = 'x';  // 第二处
    charArr[40] = 'x';
}
int main(){
    int a[10];
    foo((char *)(a+1));
}
```

```
define dso_local void @_Z3fooPc(i8* nocapture) local_unnamed_addr #0 {
  %2 = getelementptr inbounds i8, i8* %0, i32 10
  store i8 120, i8* %2, align 1, !tbaa !4
 %3 = getelementptr inbounds i8, i8* %0, i32 40
 store i8 120, i8* %3, align 1, !tbaa !4
  ret void
define dso_local i32 @main() local_unnamed_addr #1 {
  %1 = alloca [10 \times i32], align 4
 %2 = bitcast [10 x i32]* %1 to i8*
 call void @llvm.lifetime.start.p0i8(i64 40, i8* nonnull %2) #3
  %3 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %1, i32 0, i32 1
 %4 = bitcast i32* %3 to i8*
 call void @ Z3fooPc(i8* nonnull %4)
 call void @llvm.lifetime.end.p0i8(i64 40, i8* nonnull %2) #3
 ret i32 0
}
```

%1 所指向的,即分配的 int a[10] 的内存空间首地址,该内存空间大小为40 Bytes。SSE对 main 和 foo 函数中三处 getelementptr 指令进行缓冲区溢出检测。

现以第二处 gep 指令为例,说明 checkOffsetValid 方法进行检测的具体步骤:

- 1. 调用 checkOffsetValid,并传递 GepStmt 和 IntervalVal (1,1),进入到checkOffsetValid方法,total\_offset初始化为(1,1)。
- 2. 开始处理语句 %2 = getelementptr inbounds i8, i8\* %0, i32 10, 获取 %0 的定义处,得到 CallPE 语句,从而直接跳转到 CallPE 的RHS即 %4。
- 3. 获取 %4 的定义处,得到 %4 = bitcast i32\* %3 to i8\*, 直接跳转到 %3。
- 4. 获取 %3 的定义处,得到 %3 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]\* %1, i32 0, i32 1, 跳转到%1, 并且累加字节偏移量4到total\_offset。
- 5. 获取 %1 的定义处,得到 %2 = bitcast [10 x i32]\* %1 to i8\*, 直接跳转到 %1。
- 6. 获取 %1 的定义出,得到 %1 = alloca [10 x i32], align 4, 该指令为内存对象的定义指令,因此可以获取到内存对象的字节大小,即40 Bytes。然后调用 getGepByteOffset 指令,获取字节偏移量 %2 = getelementptr inbounds i8, i8\* %0, i32 10, 为(10, 10), 累加到total\_offset上,最终得到total\_offset为(15, 15)。通过 15>40 为假可以判断,此处不存在缓冲区溢出。

# bitcaseChecker()

#### 说明

该方法对bitcase指令进行check,用一下的例子说明:

bitcast %1, struct A

该方法首先使用 getVarValidByteSize 获取 %1 所指向对象的剩余空间,然后直接从指令中获取 struct A 的大小信息,如果大小超过了剩余空间,则报告溢出错误。

# initFuncMap(): void

初始化BufferOverflowChecker可以处理的外部函数\_func\_map,每个函数名对应一个用来处理该外部函数的BufferOverflowChecker函数。

# handle\_ioapi()


处理诸如 rand() 函数。(未启用)

## initUserInput()

使用户输入变成top值。(未启用)

# SVF相关API简介

Note: 本文档内容关于 SVF 项目中 Abstract Execution 模块和基本块 WTO 顺序构建模块的API及其使用。模块的头文件在 SVF/svf/include/AbstractExecution 与 SVF/svf/include/Graph 目录下,模块的源文件在 SVF/svf/lib/AbstractExecution 与 SVF/svf/lib/Graph 目录下。类型及继承关系如图:



# 各部分对应SVF lib文件

部分	SVF lib 文件
Part 1	AbstractExection目录: AbstractValue.h/cpp, AddressValue.h/cpp
Part 2	AbstractExection目录: IntervalExeState.h/cpp, ExeState.h/cpp
Part 3	AbstractExection目录: WTO.h/cpp
Part 4	AbstractExection目录: SCFIR2ItvExeState.h/cpp
Part 5	Graphs目录: CFBasicBlockG.h/cpp

### Part 1

### **AbstractValue**

AbstractValue 类型表示符号执行过程中,某变量 SVFVar 的可行域。可行域可以为实数域、区间域,也可以为虚拟地址,分别对应于 AbstractValue 的子类型 NumericLiteral, IntervalValue 和 AddressValue。

### NumericLiteral

NumericLiteral 类型表示实数域,在其内部使用双精度浮点数表示实数。值得注意的是,在SSE中,并不直接使用 NumericLiteral 来表示 SVFVar / ObjVar ,而使用一个 IntervalValue 表示SVF变量的状态。

方法声明	返回类型	功能
getNumeral() const	double	获取该对象表示的实数值

#### AddressValue

AddressValue 类型表示指针指向的地址集合。由于一个指针可能指向多个地址,因此该类型为可迭代类型,提供iterator对集合内的地址值进行访问。

方法声明	返回类 型	功能
getInternalID(u32_t idx)	u32_t	输入AddressValue中的一个虚拟地址值,返回该虚拟地址在SVFIR中对应的 obj var ld

#### **IntervalValue**

IntervalValue 类型表示区间域,如 [1.0,2.0],其中用两个 NumericLiteral 成员分别表示区间的下界和上界。在SSE中,使用一个 IntervalValue 表示SVF变量的状态,例如在执行完 x=1 语句后,x所对应的变量可以使用一个上、下界均为 1.0 的 IntervalValue 类型对象表示,即表示  $x\in[1.0,1.0]$ 。

方法声明	返回类型	功能
lb() const	NumericLiteral &	获取区间下界
ub() const	NumericLiteral &	获取区间上界

### Part 2

#### **ExeState**

ExeState 类型表示程序在某个程序点处的符号执行状态,如 SVFVar 的 Vaddrs 等信息。

方法声明	返回类型	功能
&operator=(const ExeState &rhs)	ExeState	判断两个执行状态是否相同
joinWith(const ExeState &other)	void	
meetWith(const ExeState &other)	void	
getVAddrs(u32_t id)	VAddrs &	输入SVFVar ID,返回该SVFVar的虚拟地址值

#### **IntervalExeState**

InvtervalExeState 是 ExeState 类型的子类型,表示程序某变量在某程序点处的间隔符号执行状态,比如 SVFVar 或者 ObjVar 的 IntervalValue 等信息。例如,在执行完语句 x = 1 之后,会将变量x所对应 ObjVar 的执行状态变成 [1.0,1.0],其对应关系保存在 IntervalExeState 的 Map locToItvVal 中。

方法声明	返回类型	功能
operator>=(const IntervalExeState &rhs)	bool	判断两个IntervalExeState之间的关系
bottom()	IntervalExeState	
top()	IntervalExeState	
has_bottom()	bool	

### Part 3

### **CFBasicBlockGWTO**

CFBasicBlockGWTO 类型表示 CFBasicBlockGraph (即各个函数的控制流基本块图)的**弱拓扑序**。该类型为线性结构的容器类型,容器元素的类型为 CFBasicBlockWTOComp, CFBasicBlockGWTO 提供itorator以实现对容器内 CFBasicBlockGWTOComp 的访问。

# CFBasicBlockGWTOComp

CFBasicBlockGWTOComp 类型是 CFBasicBlockGWTONode 和 CFBasicBlockGWTOEdge 类型的基类型,用以表示 CFBasicBlockGWTO 容器元素。其中,comp是component的缩写。

#### **CFBasicBlockGWTONode**

CFBasicBlockGWTONode 类型表示控制流基本块图中的普通节点(即不在循环中的节点),每个该类型的对象对应一个 CFBasicBlockNode 类型的对象。

方法声明	返回类型	功能
node() const	CFBasicBlockNode *	获取该对象对应的一个 CFBasicBlockNode 对象


### **CFBasicBlockGWTOCycle**

CFBasicBlockGWTOCycle 类型表示控制流基本块图中的循环,每个该类型对象对应于图中的一个自然循环,因此包含一个 CFBasicBlockWTOComp 类型的列表成员,以对循环做线性化表示。此外,该类型还包含一个 CFBasicBlockNode \* 类型成员指向循环的head(区别于前述列表的第一个元素),通过该类型的 head 方法可获取该成员。 CFBasicBlockGWTOCycle 为容器类型,提供iterator以实现对循环线性化列表中 CFBasicBlockWTOComp 元素的顺序访问。

以一个双重循环为例,说明该类型如何表示循环,程序代码如下:

```
int main() {
   int a[3][4];
   for(int x = 0; x < 4; x++) {
      for(int y = 0; y < 4; y++) {
        a[x][y] = 0; //TP, x index too large
      }
   }
}</pre>
```

上述程序可以表示为下图中的控制流基本块图:



若将上述程序中的外层循环和内层循环分别表示为 CFBasicBlockGWTOCycle 类型的cycle1和cycle2。则对于 cycle1而言,表示基本块B的 CFBasicBlockGWTONode 对象即为该循环的head。cycle1的基本块表内容为: (C,cycle2,F)。在基本块B中,往往包含一个分支语句,用于控制循环终止条件。

### Part 4

#### **SVFIR2ExeState**

SVFIR2ExeState 类型用于维护符号执行状态,其中包含两个符号执行状态,分别为 RelExeState 和 IntervalExeState 类型。该类型提供 translatexx 方法用于输入一条语句,并根据规则更新符号执行状态。

方法声明	返回类型	功能
setEs(const IntervalExeState &es)	void	将某个es设置为当前需要处理的es,后续所有的translatexx操作 都将基于该es进行
getEs()	IntervalExeState &	获取当前的es值
translatexx(SVFStatement *)	void	基于当前的es内容,执行该SVFStatement,并更新es
getInternalID(u32_t idx)	u32_t	输入AddressValue中的一个虚拟地址值,返回该虚拟地址在 SVFIR中对应的 Objvar ld

### Part 5

Note: 本部分内容的头文件和源码分别位于 SVF/svf/include/Graph 和 SVF/svf/lib/Graph 目录下。

### CFBasicBlockGraph

CFBasicBlockGraph 类型表示某个函数的控制流基本块图,根据该函数的控制流图(CFG,即ICFG中表示该函数的子图)所构建。控制流基本块图的节点用 CFBasicBlockNode 类型表示,边用 CFBasicBlockEdge 类型表示。

#### **CFBasicBlockNode**

表示控制流基本块图中的一个基本块,例如在上述的例子中,基本块E就对应一个 CFBasicBlockNode ,该 CFBasicBlockNode 包含两个 ICFGNode 。 CFBasicBlockNode 类型为容器类型,提供iterator对基本块中包含的 ICFGNode 进行顺序访问。

### **CFBasicBlockEdge**

表示控制流基本块图中基本块之间的边。