
# SVF-SSE 简介

SVF-SSE (SVF Static Symbolic Execution)是一个程序静态分析器,能够输入LLVM比特流文件,并输出比特流文件的缺陷检测报告。其主要可以分为两个模块:SVF Symbolic Execution模块和SSE Defect Checker模块。逻辑关系图如下:




其中,SVF Symbolic Execution模块主要是通过静态符号执行的原理,构建出关于输出程序中变量的可取范围推断;SSE Defect Checker模块则是利用所构建的变量可取范围推断,进一步推断出程序中可能出现的错误,如缓冲区溢出错误等。

# SSE Symbolic Execution模块设计文档

## **SSE**

SSE (Static Symbolic Execution) 是进行静态符号执行的主要模块,以该类型为父类,可以定制各种缺陷探测client,BufferoverflowChecker 就是其中一种,用于检测缓冲区溢出缺陷。

# 流程图



```
# Psudo code: Static Symbolic Execution
# entry of the whole analysis
def analyze(program):
    for func in program:
        # build basic block control flow graph for given func
        func_basic_block_graph = build_basic_block_CFG(func)
        # generate weak typological order of the built basic block CFG of func
        func_wto = generate_weak_typological_order(func_basic_block_graph)
    # handle global nodes in func's CFG
    handleGlobalNode()
    handleFunc(main_func) # handle main func of the given program
def handleFunc(func):
    for component in func_weak_typological_order:
        if component is cycle: # is cycle
            handleCycle(component)
        else: # is basic block
            handleBlock(component)
def handleCycle(cycle):
    # before widen_delay, do normal executions
    for i in (0, widen_delay_num):
        # handle cycle's head basic block node
        handleBlock(cycle_head)
        # handle other blocks in cycle
        for component in cycle:
            if component is cycle: # is cycle
                handleCycle(component)
            else: # is basic block
                handleBlock(basic_block)
    # after looping steps >= widen_delay_num
    do_widen_delay_stuffs()
def handleBlock(basic_block):
    # merge Execution State of predecessor blocks
    mergePreBlockES()
    # handle each statement in the basis block
    for statement in basic_block:
        if statement is call:
            handleFunc(caller)
        else:
            SVFIR2ExeState.translate_to_Exe_State(statement)
```


#### variables

Туре	Name	Description
ICFG *	icfg	表示被分析程序的过程间控制流图
Map <const cfbasicblockedge*,="" intervalexestate=""></const>	esMap	表示 CFBasicBlockEdge 与执行完该边入节 点基本块后一刻的 IntervalExeState 之间 的对应关系
Map <const cfbasicblocknode*,="" intervalexestate=""></const>	entryNodeToES	表示函数入口基本块与其执行前一刻的执行 状态之间的对应关系,由callsite指令信息生 成
PTACallGraph *	callgraph	

Туре	Name	Description
CFBasicBlockGraph *	_curGraph	表示当前正在处理的函数所对应的 CFBasicBlockGraph
Map <const *,="" cfbasicblockgwtocycle="" intervalexestate=""></const>	wtocycleMap	
Map <const *,="" icfgnode="" intervalexestate=""></const>	assertMap	
Map <const *="" *,="" cfbasicblockgwto="" svffunction=""></const>	funcWto	表示 SVFFunction 与 CFBasicBlockGWTO 之间的对应关系
Map <const *="" cfbasicblockgwtocomp*,="" const="" svffunction=""></const>	wtoFunc	表示 CFGBasicBlockGWTO 中的每个 CFBasicBlockGWTOComp 节点和该序列所 属的函数之间的对应关系
Map <const cfbasicblockgraph="" svffunction,=""></const>	funcToCFBG	表示 SVFFunction 与 CFBasicBlockGraph 之间的对应关系
std::vector <const *="" svffunction=""></const>	callstack	表示进行符号执行过程中的调用路径信息
ICFG *	icfg	表示被分析程序的过程间控制流图

# methods

下图表示SSE类中各个方法之间的调用关系:



## initialize(SVFModule \*svfModule): void

initialize 方法完成静态符号执行前的准备工作,其中包括SVFIR和跨过程的控制流图构建,以及指针分析等。该方法在 main 函数中,继于 SVFModule 的构建工作完成之后,以 main 函数中构建的 SVFModule 为其参数被调用。

## analyse(): void

analyse 方法是整个抽象运行状态构建与缺陷分析过程的入口,在 main 函数中,该方法继于 initialize 方法之后被调用。该方法首先遍历 SVFIR 中的所有函数,并为每个函数构建一个 CFBasicBlockGraph 。然后,该方法为每个 CFBasicBlockGraph 构建各个函数控制流图的**弱拓扑序**,用于稍后进行的递归遍历。该弱拓扑序用 CFBasicBlockGWTO 类型表示,该类型为容器类型,提供了对 CFBasicBlockGWTOComp 的iterator。

上述准备工作完成之后, analyse 方法将进行抽象运行状态的构建与缺陷分析。在该过程中,将首先调用 handleGlobalNode 方法处理 ICFG 中的全局节点,然后识别出 SVFIR 中以 main 命名的函数,将之作为第一个参数调用 handleFunc 方法。 handleFunc 方法将以递归的方式,完成整个 SVFIR 的抽象运行状态构建以及缺陷分析的过程。

#### svf assertcheck(): void

#### handleGlobalNode(): void

处理程序CFG中的全局节点,如 addr 指令等。

#### handleBranch(const ICFGNode \*): void

#### mergePreBlockES(const CFBasicBlockNode \*): void

mergePreBlockES 方法为处理输入 CFBasicBlockNode 准备好当前的 ExeState ,将其设置为 SVFIR2ExeState 对象的当前ES值。具体而言,有以下两种情况:

- 1. 如果输入的 CFBasicBlockNode 是某函数的Entry Node,那么由于在处理该函数的callsite时已经将当时的 ExeState 传递给了 handleFunc 方法,并且通过 entryNodeToEs 存储了与该函数的 Entry Node之间的对应关系,因此可以直接采用该ES作为处理这个输入 CFBasicBlockNode 时的 当前ES。
- 2. 如果输入的 CFBasicBlockNode 是某函数的中间Node,那么直接由该Node的入边为Key,就可以通过 esMap 获取到其所有前继节点的处理完成时的ES,将这些ES进行join操作,即可作为输入Node的当前ES值。

值得注意的是,之所以Entry Node需要做这样的特殊处理,是因为SSE所采用的分析是context sensitive的,而对于函数的Entry Node而言,其入边可能来自不同的callsite,因此必须通过 handleFunc进行传递,才能将当前call context的ES值传递给Entry Node。现以下面的例子说明:

在处理callsite1时,ES中x的值为1,而在处理callsite2时,ES中x的值则为2。那么在处理到foo entry时,entry node的入边有两条,分别来自callsite1和callsite2,从而仅仅根据entry node的入边将无法分辨应当采用哪个callsite的ES。而当前的做法则可以解决这一问题,在处理foo函数时,将当前ES通过hand1eFunc方法传递,即可实现context sensitive的特性。

### handleBlock(const CFBasicBlockNode \*): void

handleBlock 方法被 handleFunc 方法调用,用于对所输入 CFBasicBlockNode 中包含的 SVFStatement 依此进行处理。处理的内容主要包括两项:符号执行状态的构建以及缺陷探查。特别的,对于缓冲区溢出分析(实现于 SSE 的子类 BufferOverflowChecker 类型中)而言,缺陷探查主要针对 gep 指令进行。

值得注意的是,handleBlock在处理各种 SVFStatement 时,当处理到 Callpe, Retpe, GepStmt,CopyStmt,AddrStmt 这五种指令的时候,会将这些指令与指令中所赋值的 SVFVar 建立对应关系,保存在 varDefs 变量中。之所以在此处建立这样的关系,目的是为了后续在处理GepStmt时,能够根据 varDefs 中所存储的,关于 SVFVar 的赋值链条,追溯到 SVFVar 所指向的内存对象的定义处(如alloca处)。

#### handleCycle(const CFBasicBlockGWTOCycle \*): void

handleCycle 方法被 handleFunc 方法调用,用于对所输入 CFBasicBlockCycle 进行处理。在对循环中所包含的语句进行符号执行之前,首先调用 mergePreBlockES 方法,获得循环执行前一刻的符号执行状态,用 pre\_es 变量保存。接下来循环执行以下的步骤:

- 1. 调用 handleBlock 方法处理循环的head。
- 2. 比较循环变量 i 和所设置的 wi den\_delay 参数大小,如果 i <wi den\_delay ,则更新pre\_es为执行 完head之后的ES值;否则进行widen delay操作(该操作的详细步骤省略)。
- 3. 依此对输入 CFBasicBlockGWTOCycle 的循环列表中所包含的 CFBasicBlockGWTONode 和 CFBasicBlockGWTOCycle 对象调用 handleBlock 和 handleCycle 方法进行处理。

上述循环的退出条件为: pre\_es 经过narrowing操作之后的 new\_pre\_es 之间满足 new\_pre\_es >= pre\_es。

#### handleFunc(const SVFFunction \*, const IntervalExeState &): void

handleFunc 方法以某个被分析 SVFIR 中的函数为第一个参数输入,并以整个 SVFIR 的 IntervalExeState 为第二个参数输入。该方法将依次对输入函数中的 CFBasicBlockGWTOComp 进行处理,所依照的顺序是输入函数控制流图的弱拓扑序(已预先在该方法调用前被构建)。处理分为以下两种情况进行:

1. 若 CFBasicBlockGWTOComp 类型的对象实际上归属于 CFBasicBlockGWTONode 子类,那么调用 handleBasicBlock 方法并将其 CFBasicBlockNode 类型成员作为参数传递进行处理;

2. 若对象实际上归属于 CFBasicBlockGWTOCycle 子类,那么调用 handleCycle 方法并将其本身作为 参数传递进行处理。

值得注意的是,在 handleFunc 开始处理函数前,会遍历 callstack ,检测当前处理路径中是否已经包含该函数,然后将包含该函数的情形视为递归,直接跳过处理。

# **SSEAPI**

SSEAPI 类型为SSE中进行符号执行提供公共的utils函数。

### getArrayByteSize(u32\_t baseExpr): std::vector<u32\_t>

getArrayByteSize 方法的参数是 SVFVarId ,其作用是获取ES中,该 SVFVar 可能指向的 ObjVar ,最终获取该ObjVar的字节大小。例如,对于 int a[10] 以及 int a = (int \*)malloc(sizeof(int) \* 10) 语句声明的栈数组和堆数组,获取到的数组字节大小是  $4 \times 10 = 40$  Bytes。

Note: 需要注意的是,目前该方法仅适用于获取简单数据结构的列表元素个数,对于双重数组、自定义数据结构等获取到的数组字节大小不精确。

#### getArrayElemByteSize(u32\_t base\_addr): std::vector<u32\_t>

getArrayElemByteSize 方法的参数是 SVFVar ID, 其作用是获取ES中,该 SVFVar 可能指向的 ObjVar,最终获取 ObjVar 所表示的数组元素的字节大小。例如,对于 int a [10] 以及 int a = (int \*)malloc(sizeof(int) \* 10) 语句声明的栈数组和堆数组,获取到的元素字节大小是4 Bytes。

Note: 需要注意的是,目前该方法仅适用于获取简单数据结构的列表元素个数,对于双重数组、自定义数据结构等获取到的元素字节大小不精确。

#### getArrayIndexSize(u32\_t base\_addr): std::vector<u32\_t>

getArrayIndexSize 方法的参数是 SVFVar ID,其作用是获取ES中,该 SVFVar 可能指向的 ObjVar,最终获取 ObjVar 所表示的数组的元素个数。例如,对于 int a[10] 以及 int a = (int \*)malloc(sizeof(int) \* 10) 语句声明的栈数组和堆数组,获取到的元素个数是10个。

Note: 需要注意的是,目前该方法仅适用于获取简单数据结构的列表元素个数,对于双重数组、自定义数据结构等获取到的元素个数不精确。

#### initFuncMap(): void


初始化SSE可以处理的外部函数\_func\_map,每个函数名对应一个用来处理该外部函数的SSE函数。

## handleExtAPI(const CallICFGNode \*call): void

通过 Callstmt 中所调用外部函数的函数名,在\_func\_map 中查找处理该函数的SSE函数。若查找成功,则调用该SSE函数来处理该外部函数。

# SSE Defect Checker模块设计文档

**Note:** 本文档关于SSE Defect Checker模块,该模块在SVF-SSE仓库中。该模块中的类型及其继承关系如图所示:



# **BufferOverflowChecker**

BufferOverflowChecker 是SSE类型的子类,重写了SSE的 handleBlock 方法和 handleDynMemAlloc 方法。 handleBlock 的重写主要是添加了对 gep 语句进行缓冲区溢出检查的逻辑,而 handleDynMemAlloc 方法的重写则主要是添加了对分配内存的大小估计和记录逻辑。

#### handleBlock(const CFBasicBlockNode\* block): void

handleBlock 方法总体上与父类中的该方法保持一致,不同之处在于:

- 1. 在处理 GepStmt 的时候,在完成该指令的符号执行以后,将额外调用
  BufferOverFlowCheckerAPI 中的 checkOffsetValid 方法,并将 GepStmt 所对应的
  SVFInstruction 作为第一个参数传递,对该指令所期望获取的内存对象的地址进行溢出检测。
- 2. 在处理 CallicfgNode 的时候,检测其中的外部函数调用,如 memcpy 等与内存操作有关的外部函数,并且调用 BufferOverFlowCheckerAPI 中的 handleExtAPI 方法来对外部函数进行溢出检测。

## handleDynMemAlloc(const AddrStmt \*addr): void

handleDynMemAlloc方法用于在动态分配内存空间时,为 MemObj 对象设置其数组元素个数。例如,在处理语句 %1 = alloca i32, %2 时,由于 %2 的值不能从指令中立即获取,因此需要在进行符号执行得到 %2 的可能值后,再另行设置 MemObj 对象的元素个数,通过调用此方法即可完成上述操作。

# **BufferOverflowCheckerAPI**

BufferOverflowCheckerAPI 是 SSEAPI 的子类型,为BufferOverflowChecker中进行缓冲区溢出检测提供公共的utils函数。

## checkOffsetValid(const SVFValue\* value, const IntervalValue& len): bool

checkoffsetvalid 方法在每一处内存访问的现场被调用,并传递一个表示指针的 SVFvalue 。该方法的作用是:检查对指针所指的内存对象进行大小为 len 的内存访问是否超出边界。其第二个参数 len 表示以该 GepStmt 所取的内存空间为访问地址,所访问的内存空间的字节大小,如 \*(T \*)ptr 所访问的内存大小就是 sizeof(T)。

checkoffsetvalid基于以下原理:某个内存对象从定义处(如alloca)到最终的使用处(如作为load指令的第一个操作数,或者 memcpy 调用的第一个参数),其ptr会经过若干次的 GepStmt 取偏移、Callpe,Retpe 参数传递、以及 load,store 操作等等。而为了判断内存访问是否溢出,需要估算出三个信息:内存空间分配的总字节大小,经过若干次 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**,以及准备访问的字节大小。

准备访问的字节大小可以直接从访问现场的指令获得,例如访问现场 getelementptr inbounds [10 x i32],[10 x i32]\* %1,i32 0,i32 1的字节偏移大小的计算式为

 $0 \times sizeof([10 \times i32]) + 1 \times sizeof(i32) = 4$ 。而内存空间分配的总字节大小以及经过 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**则需要通过更加复杂的计算过程获取。以前述的Gep指令为例,其中指针 %1 可能的来

LLVM IR	说明
call void foo(%3)	parameter passing
%1 = getelementptr inbounds [10 x [10 x i32]], [10 x [10 x i32]]* %i, i32 0, i32 2	multiple offsets by gep
%1 = load i32*, i32** %3	pointer type load stores
%1 = bitcast i8* %3 to i32*	type cast

为了处理上述的情形,SSE会在符号执行过程中,记录下的指针变量的定义信息,保存在 BufferoverflowCheckerAPI的 vardefs变量中。记录指针变量定义信息的算法在 handleBlock 函数中实现,算法的伪代码如下:

```
# Psudo code: tracking offset chain while performing symbolic execution
vardefs = {} # map from ptr to its latest def site

def handleBlock():
    for instruction in block:
        if instruction is address statement:
            vardefs[instruction left hand side] = instruction
        else if instruction is gep statement:
            vardefs[instruction left hand side] = instruction
        else if instruction is store statement:
            vardefs[instruction left hand side] = vardefs[instruction right hand
side]
        else if instruction is load statement:
            vardefs[instruction left hand side] = vardefs[instruction right hand
side]
    # ...
```

上述算法记录的 vardefs 信息能够被 checkoffsetvalid 方法利用,从而计算出内存空间分配的总字节大小,以及经过若干次 GepStmt 所产生的**累计偏移大小**。计算算法在 checkoffsetvalid 方法中实现,其伪代码如下:

```
# Psudo code: checking algorithm
def checkoffsetvalid(pointer, offset):
    previous_total_offset = 0
    memory_size = 0
    present_pointer = pointer

# calculating total_offset and memory_size
while present_pointer in vardefs:
    if vardefs[present_pointer] is gep statement:
        previous_total_offset += gep_offset
    else if vardefs[present_pointer] is address statement:
        memory_size = alloca size
    else:
        present_pointer = vardefs[present_pointer] right hand side
```

```
# deciding if access out of bound?
if total_offset + offset > memory_size:
    # arouse error
else:
    # safe
```

Example:以下面的程序为例,解释 checkoffsetvalid 方法的详细过程:

```
void foo(char *charArr){
    charArr[10] = 'x'; // 第二处
    charArr[40] = 'x';
}
int main(){
    int a[10];
    foo((char *)(a+1));
}
```

该程序翻译为LLVM IR为 (clang -O1):

```
define dso_local void @_Z3fooPc(i8* nocapture) local_unnamed_addr #0 {
 %2 = getelementptr inbounds i8, i8* %0, i32 10
  store i8 120, i8* %2, align 1, !tbaa !4
  %3 = getelementptr inbounds i8, i8* %0, i32 40
  store i8 120, i8* %3, align 1, !tbaa !4
  ret void
}
define dso_local i32 @main() local_unnamed_addr #1 {
  %1 = alloca [10 \times i32], align 4
  %2 = bitcast [10 x i32]* %1 to i8*
  call void @llvm.lifetime.start.p0i8(i64 40, i8* nonnull %2) #3
  %3 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32] * %1, i32 0, i32 1
  %4 = bitcast i32* %3 to i8*
  call void @_Z3fooPc(i8* nonnull %4)
  call void @llvm.lifetime.end.p0i8(i64 40, i8* nonnull %2) #3
  ret i32 0
}
```

%1 所指向的,即分配的 int a [10] 的内存空间首地址,该内存空间大小为40 Bytes。SSE对 main 和 foo 函数中三处 getelementptr 指令进行缓冲区溢出检测。

现以第二处 gep 指令为例,说明 checkoffsetvalid 方法进行检测的具体步骤:

- 1. 调用 checkoffsetValid ,并传递 GepStmt 和 IntervalVal (1,1),进入到checkOffsetValid方法,total\_offset初始化为(1,1)。
- 2. 开始处理语句 %2 = getelementptr inbounds i8, i8\* %0, i32 10, 获取 %0 的定义处, 得到 CallPE 语句, 从而直接跳转到 CallPE 的RHS即 %4。
- 3. 获取 %4 的定义处,得到 %4 = bitcast i32\* %3 to i8\*, 直接跳转到 %3。
- 4. 获取 %3 的定义处,得到 %3 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32] \* %1, i32 0, i32 1, 跳转到%1, 并且累加字节偏移量4到total\_offset。
- 5. 获取 %1 的定义处, 得到 %2 = bitcast [10 x i32] \* %1 to i8 \* , 直接跳转到 %1 。
- 6. 获取 %1 的定义出,得到 %1 = alloca [10 x i32], align 4, 该指令为内存对象的定义指令,因此可以获取到内存对象的字节大小,即40 Bytes。然后调用 getGepByteOffset 指令,获取字节

偏移量%2 = getelementptr inbounds i8, i8\* %0, i32 10, 为(10, 10), 累加到total\_offset上, 最终得到total\_offset为(15, 15)。通过15>40为假可以判断,此处不存在缓冲区溢出。

目前 checkoffsetvalid 方法的实现只能对单链传递的指针值进行追溯,即未考虑 load, store 以及 phi 指令对指针值的影响,从而无法追溯指针可能指向的多个内存对象。

# getGepByteOffset(const GepStmt\* gep): IntervalValue

输入 GepStmt ,获取并返回该 GepStmt 的字节偏移增量。例如,对于指令 %3 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32] \* %1, i32 0, i32 %2 ,可以通过程序在该点处的 InvervalExeState ,获取 %2 的 Intervalvalue (假设为 [1.0, 2.0] ),从而进一步推知该指令的字 节偏移量为:


 $0 \times sizeof([10 \times i32]) + [1.0, 2.0] \times sizeof(i32) = [4.0, 8.0]$ 

## initFuncMap(): void

初始化BufferOverflowChecker可以处理的外部函数\_func\_map,每个函数名对应一个用来处理该外部函数的BufferOverflowChecker函数。

# SVF Abstract Execution模块API文档

Note: 本文档内容关于 SVF 项目 AbstractExecution 模块的API及其使用。模块的头文件在 SVF/svf/include/AbstractExecution 与 SVF/svf/include/Graph 目录下,模块的源文件在 SVF/svf/lib/AbstractExecution 与 SVF/svf/lib/Graph 目录下。模块的类型及继承关系如图:



# Part 1

# **AbstractValue**

Abstractvalue 类型表示符号执行过程中,某变量 SVFvar 的可行域。可行域可以为实数域、区间域,也可以为虚拟地址,分别对应于 Abstractvalue 的子类型 NumericLiteral, Intervalvalue 和 Addressvalue。

# **NumericLiteral**

NumericLiteral 类型表示实数域,在其内部使用双精度浮点数表示实数。值得注意的是,在SSE中,并不直接使用 NumericLiteral 来表示 SVFVar / ObjVar ,而使用一个 IntervalValue 表示SVF变量的状态。

方法声明	返回类型	功能
getNumeral() const	double	获取该对象表示的实数值

# **AddressValue**

Addressvalue 类型表示指针指向的地址集合。由于一个指针可能指向多个地址,因此该类型为可迭代类型,提供iterator对集合内的地址值进行访问。

方法声明	返回 类型	功能
getInternalID(u32_t idx)	u32_t	输入AddressValue中的一个虚拟地址值,返回该虚拟地址在 SVFIR中对应的 Objvar Id

## **IntervalValue**

Interval Value 类型表示区间域,如 [1.0,2.0],其中用两个 Numeric Literal 成员分别表示区间的下界和上界。在SSE中,使用一个 Interval Value 表示SVF变量的状态,例如在执行完 x=1 语句后,x所对应的变量可以使用一个上、下界均为 1.0 的 Interval Value 类型对象表示,即表示  $x\in[1.0,1.0]$ 。

方法声明	返回类型	功能
lb() const	NumericLiteral &	获取区间下界
ub() const	NumericLiteral &	获取区间上界

# Part 2

## **ExeState**

ExeState 类型表示程序在某个程序点处的符号执行状态,如 SVFVar 的 Vaddrs 等信息。

方法声明	返回类型	功能
&operator=(const ExeState &rhs)	ExeState	判断两个执行状态是否相同
joinWith(const ExeState &other)	void	
meetWith(const ExeState &other)	void	
getVAddrs(u32_t id)	VAddrs &	输入SVFVar ID,返回该SVFVar的虚拟地址 值

## **IntervalExeState**

Invterval ExeState 是 ExeState 类型的子类型,表示程序某变量在某程序点处的间隔符号执行状态,比如 SVFVar 或者 Objvar 的 Interval value 等信息。例如,在执行完语句 x = 1之后,会将变量x所对应 Objvar 的执行状态变成 [1.0, 1.0],其对应关系保存在 Interval ExeState 的 Map \_locToItvVal 中。

方法声明	返回类型	功能
operator>=(const IntervalExeState &rhs)	bool	判断两个IntervalExeState之间的 关系
bottom()	IntervalExeState	
top()	IntervalExeState	
has_bottom()	bool	

# Part 3

## **CFBasicBlockGWTO**

CFBasicBlockGWTO 类型表示 CFBasicBlockGraph (即各个函数的控制流基本块图) 的**弱拓扑序**。该类型为线性结构的容器类型,容器元素的类型为 CFBasicBlockWTOComp, CFBasicBlockGWTO 提供 itorator以实现对容器内 CFBasicBlockGWTOComp 的访问。

# **CFBasicBlockGWTOComp**

CFBasicBlockGWTOComp 类型是 CFBasicBlockGWTONode 和 CFBasicBlockGWTOEdge 类型的基类型,用以表示 CFBasicBlockGWTO 容器元素。其中,comp是component的缩写。

#### **CFBasicBlockGWTONode**

CFBasicBlockGWTONode 类型表示控制流基本块图中的普通节点(即不在循环中的节点),每个该类型的对象对应一个 CFBasicBlockNode 类型的对象。

方法声明	返回类型	功能
node() const	CFBasicBlockNode *	获取该对象对应的一个 CFBasicBlockNode 对象


# **CFBasicBlockGWTOCycle**

CFBasicBlockGWTOCycle 类型表示控制流基本块图中的循环,每个该类型对象对应于图中的一个自然循环,因此包含一个 CFBasicBlockWTOComp 类型的列表成员,以对循环做线性化表示。此外,该类型还包含一个 CFBasicBlockNode \* 类型成员指向循环的head(区别于前述列表的第一个元素),通过该类型的 head 方法可获取该成员。 CFBasicBlockGWTOCycle 为容器类型,提供iterator以实现对循环线性化列表中 CFBasicBlockWTOComp 元素的顺序访问。

以一个双重循环为例,说明该类型如何表示循环,程序代码如下:

```
int main() {
   int a[3][4];
   for(int x = 0; x < 4; x++) {
      for(int y = 0; y < 4; y++) {
        a[x][y] = 0; //TP, x index too large
      }
   }
}</pre>
```

上述程序可以表示为下图中的控制流基本块图:



若将上述程序中的外层循环和内层循环分别表示为 CFBasicBlockGWTOCycle 类型的cycle1和cycle2。则对于cycle1而言,表示基本块B的 CFBasicBlockGWTONode 对象即为该循环的head。cycle1的基本块表内容为: (C, cycle2, F)。在基本块B中,往往包含一个分支语句,用于控制循环终止条件。

# Part 4

### **SVFIR2ExeState**

SVFIR2ExeState 类型用于维护符号执行状态,其中包含两个符号执行状态,分别为 RelExeState 和 IntervalExeState 类型。该类型提供 translatexx 方法用于输入一条语句,并根据规则更新符号执行状态。

方法声明	返回类型	功能
setEs(const IntervalExeState &es)	void	将某个es设置为当前需要处理的es,后续所 有的translatexx操作都将基于该es进行
getEs()	IntervalExeState &	获取当前的es值
translatexx(SVFStatement *)	void	基于当前的es内容,执行该SVFStatement, 并更新es
getInternalID(u32_t idx)	u32_t	输入AddressValue中的一个虚拟地址值,返 回该虚拟地址在SVFIR中对应的 Objvar Id

# Part 5

Note: 本部分内容的头文件和源码分别位于 SVF/svf/include/Graph 和 SVF/svf/lib/Graph 目录下。

# CFBasicBlockGraph

CFBasicBlockGraph 类型表示某个函数的控制流基本块图,根据该函数的控制流图(CFG,即ICFG中表示该函数的子图)所构建。控制流基本块图的节点用 CFBasicBlockNode 类型表示,边用 CFBasicBlockEdge 类型表示。

# **CFBasicBlockNode**

表示控制流基本块图中的一个基本块,例如在上述的例子中,基本块E就对应一个 CFBasicBlockNode ,该 CFBasicBlockNode 包含两个 ICFGNode 。 CFBasicBlockNode 类型为容器类型,提供iterator对基本块中包含的 ICFGNode 进行顺序访问。

# **CFBasicBlockEdge**

表示控制流基本块图中基本块之间的边。