

网管电脑 IP 修改现场操作步骤（生产部署）

目标：现场修改 backend/deploy_host_ip.txt 后，重启容器即可让新 IP 自动进入 DJANGO_ALLOWED_HOSTS 和 CORS_ALLOWED_ORIGINS，并保证局域网其它电脑可访问 http://新 IP:38173 和 http://新 IP:8000。

前提：现场使用的新生产部署包已经包含此改动，并且 docker-compose-prod.yml 中 web 服务已挂载 ./backend/deploy_host_ip.txt 到 /app/deploy_host_ip.txt。

一、修改 IP 文件

1. 在操作系统网络设置中，把网管电脑改成新的固定 IP，并确认本机能 ping 通网关。
2. 进入 docker-compose-prod.yml 所在生产部署目录。
3. 修改 backend/deploy_host_ip.txt，文件内容写新网管 IP；一行一个 IP，也可以用逗号或分号分隔。

```
192.168.0.87
```

现在不需要再手工修改 DJANGO_ALLOWED_HOSTS 或 CORS_ALLOWED_ORIGINS。后端启动时会从 deploy_host_ip.txt 自动补齐。

二、重容器

4. 离线重建 web 和 nginx，让后端重新读取 deploy_host_ip.txt。

```
docker compose -f docker-compose-prod.yml up -d --no-build --pull never --force-recreate web nginx
```

5. 如果现场 Docker 不支持 --pull never，改用下面命令。

```
docker compose -f docker-compose-prod.yml up -d --no-build --force-recreate web nginx
```

不要执行 docker compose build、docker compose pull、npm install、pip install。现场无互联网时只用已有镜像重建容器。

三、放行端口

6. 保网管防火放行 TCP 38173 和 TCP 8000。Windows 管理员 PowerShell 示例：

```
netsh advfirewall firewall add rule name="BT_NMS_38173" dir=in action=allow protocol=TCP localport=38173
netsh advfirewall firewall add rule name="BT_NMS_8000" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8000
```

四、

7. 确认容器运行。

```
docker compose -f docker-compose-prod.yml ps web nginx
```

8. 确认新 IP 已进入后端配置。

```
docker compose -f docker-compose-prod.yml exec web python manage.py shell -c "from django.conf import settings; print(settings.ALLOWED_HOSTS); print(settings.CORS_ALLOWED_ORIGINS)"
```

9. 在车间电脑测试端口。

```
Test-NetConnection 新 IP -Port 38173  
Test-NetConnection 新 IP -Port 8000
```

10. 在车间电脑浏览器打开 <http://新 IP:38173> 登；再打开 <http://新 IP:8000/admin/>，只要不是连接超时或无法连接，说明 8000 已通。

五、异常判断

- 38173 不通：前端端口或网管电脑防火墙问题。
- 38173 通、8000 不通：后端端口或防火墙问题，优先检查 TCP 8000。
- 验证命令里没有新 IP：检查 backend/deploy_host_ip.txt 是否挂载到容器，确认 compose 中存在 `./backend/deploy_host_ip.txt:/app/deploy_host_ip.txt:ro`。
- 8000 通但登录失败：重启 web/nginx 后重新执行验证命令，看新 IP 是否已出现在 ALLOWED_HOSTS 和 CORS_ALLOWED_ORIGINS。