整数与无符号整数之间的转换



无符号整数

■某些应用不出现负数,整型数中有一半的数值 范围被浪费。

无符号数: 在各整数类型前加上关键词 unsigned

unsigned int	$0 \sim 2^{32}-1$
unsigned short	$0 \sim 2^{16} - 1$ (65535)
unsigned long	0~232-1 (32 位机器)

无符号数的编码

长度为n+1的编码

$$x = x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$$
 $x_i = \{0, 1\}, 0 \le i \le n$

数值表示:

$$x_0 2^n + x_1 2^{n-1} + \cdots + x_{n-1} 2^1 + x_n$$

数值范围: 0≤x≤2ⁿ⁺¹-1

模: 2ⁿ⁺¹


Signed vs. Unsigned

- 显式转换
 - int tx, ty;
 unsigned ux, uy;
 tx = (int) ux;
 uy = (unsigned) ty;
- 隐式转换: 赋值、过程调用时

```
tx = ux;
uy = ty;
```

- 表达式中如果有unsigned, signed 会自动转换为 unsigned
- 包括比较操作 <, >, ==, <=, >=


Signed & Unsigned 之间的转换



unsigned 与带符号整数 之间的转换:

• 维持机器数的格式不变, 重新解释

有符号转换为无符号



举例

以下C语言代码:

short si=-8196; // 1101 1111 1111 1100 unsigned short usi=si; // 1101 1111 1111 1100

执行以上程序后, usi的值为: 57340

举例

- 同时有无符号数和有符号数参加运算时, C编译器会隐含的 将带符号整数强制类型转换为无符号数。
- 例如:以下程序试图求所有数组元素的和,元素的个数由 length 表示。

```
/* WARNING: This is buggy code */
float sum_elements(float a[], unsigned length) {
   int i;
   float result = 0;

for (i = 0; i <= length-1; i++)
      result += a[i];
   return result;
}</pre>
```

当length 的参数值设置为0, 出现什么问题?

举例:

```
已知 f(n)= = 11···1 B, 计算f(n)的C语言函数f 如下:
     int f (unsigned n)
           int sum = 1, power = 1;
3
            for(unsigned i = 0; i < n - 1; i + + )
                  power *= 2;
5
                  sum + = power;
6
            return sum;
8
当n = 0时, f 会出现死循环, 为什么?
```

什么时候使用unsigned?

- 需要正整数的模运算系统时
 - C 语言的标准实现: unsigned 加法 类似于取模算术运算
 - $0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow Umax \rightarrow 0$
- 需要用数的各位编码来表示集合时

小结

- 无符号数: unsigned
- 编程时要注意有符号数和无符号数之间的转换
- C语言支持隐含的强制类型转换,可能会带来意想 不到的问题