#### 一、网络搭建

#### 【1. 数据在网络中的维度顺序是什么?】

=(input)=> 1\*1\*112\*112

=(conv1 1)=> 1\*8\*54\*54 = (pool)=> 1\*8\*27\*27

=(conv2 1)=> 1\*16\*25\*25 =(conv2 2)=> 1\*16\*23\*23 =(pool)=> 1\*16\*12\*12

=(conv3 1)=> 1\*24\*10\*10 =(conv3 2)=> 1\*24\*8\*8 =(pool)=> 1\*24\*4\*4

=(conv4 1)=> 1\*40\*4\*4 =(conv4 2)=> 1\*80\*4\*4

=(ip1)=> 1\*128 =(ip2)=> 1\*128 =(ip3)=> 1\*42

格式为: N\*C\*H\*W, N表示batch size(由于batch size不定, 此处用1表示), C表示 channel个数, H, W分别表示高和宽

#### 【2. nn.Conv2d()中参数含义与顺序?】

nn.Conv2d(in\_channels, out\_channels, kernel\_size, stride=1, padding=0, dilation=1, groups=1, bias=True)

参数含义:

in\_channels:输入信号的通道 out\_channels:卷积通道数

kernel\_size: 卷积核尺寸

stride=1:卷积步长,默认为1

padding=0:输入的每一条边补充的层数,默认为0; pytorch的padding策略为四周都

补,padding如果补0时会补上bias的值

dilation=1:卷积核元素之间的距离

groups=1: 从输入到输出通道的阻塞连接数

bias=True:添加偏置

#### 【3. nn.Linear()是什么意思?参数含义与顺序?】

nn.Linear(in features, out features, bias=True): 对传入数据应用线性变换

参数含义:

in\_features:每个输入样本的大小out\_features:每个输出样本的大小

bias=True:添加偏置

# 【4. nn.PReLU()与nn.ReLU()的区别?示例中定义了很多

nn.PReLU(),能否只定义一个PReLU? 】

ReLU: nn.ReLU(inplace=False)

对输入运用修正线性单元函数ReLU(x)= max(0, x)

PReLU: nn.PReLU(num parameters=1, init=0.25)

对输入的每一个元素运用函数PReLU(x) =  $\max(0,x) + a * \min(0,x)$ , a是一个可学习参数。

当没有声明时, nn.PReLU()在所有的输入中只有一个参数a; 如果是

nn.PReLU(nChannels), a将应用到每个输入。

PReLU和ReLU的区别:

- RELU让矩阵内负值变为0,矩阵输入的正值保持和输出一致
- PReLU让矩阵的负值不再为0,而乘以一个参数a,矩阵输入的正值保持和输出一致本示例中不能只定义一个PReLU,因为需要对各个PReLU调整参数a的值

## 【5. nn.AvgPool2d()中参数含义?还有什么常用的pooling方式?】

nn.AvgPool2d(kernel\_size, stride=None, padding=0, ceil\_mode=False, count include pad=True)

参数含义:

kernel\_size: 池化窗口大小

stride=None: max pooling的窗口移动的步长,默认值是kernel\_size

padding=0: 输入的每一条边补充0的层数

ceil\_mode=False: ceil\_mode - 如果等于True, 计算输出信号大小的时候, 会使用向上取

整,代替默认的向下取整的操作

count include pad=True:如果等于True,计算平均池化时,将包括padding填充的0

#### 其他常用的pooling方式有(不显示维数):

- -最大值池化 nn.MaxPool
- -最大值反向池化 nn.MaxUnpool
- -自适应最大值池化(可以指定输出size)nn.AdaptiveMaxPool
- -自适应平均值池化(可以指定输出size)nn.AdaptiveAvgPool
- -2维的幂平均池化 torch.nn.LPPool2d

#### 【6. view()的作用?】

view(\*args) → Tensor

返回一个有相同数据但大小不同的tensor。 返回的tensor必须有与原tensor相同的数据和相同数目的元素,但可以有不同的大小。一个tensor必须是连续的contiguous()才能被查看。

# 二、训练框架搭建

#### 【1. 如何设置GPU】

一般需要确保GPU是可以使用,可通过torch.cuda.is\_available()的返回值来进行判断。返回True则具有能够使用的GPU。通过torch.cuda.device\_count()可以获得能够使用的GPU数量。

代码: device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is\_available() else "cpu")

#### 【2. 如何将数据/网络传入CPU/GPU】

网络传入GPU/CPU(device):

- -model.to(device) #使用序号为0的GPU
- -model.to(device1) #使用序号为1的GPU

数据传入GPU(CPU):

将上述代码model改为input\_data

#### 【3. 如何读取数据】

利用数据迭代器torch.utils.data.DataLoader,从数据集中读取,需要定义batch size。

代码: train\_loader = torch.utils.data.DataLoader(train\_set, batch\_size=16, shuffle=True)

#### 【4. 如何设置loss】

有一些不同的损失函数在 nn 包中。定义损失函数需要一对输入:模型输出和目标,然后计算一个值来评估输出距离目标有多远。例如本示例里使用的简单的损失函数 nn.MSELoss ,这计算了均方误差。

代码: criterion = nn.MSELoss()

#### 【5. 配合后续周学习, loss都有哪些。分别有什么作用(常用的即可)】

nn.SmoothL1Loss:也叫作 Huber Loss,误差在 (-1,1) 上是平方损失,其他情况是L1 损失。

nn.MSELoss: 平方损失函数。

nn.BCELoss: 二分类用的交叉熵, TODO。

nn.CrossEntropyLoss:交叉熵损失函数。

nn.NLLLoss: 负对数似然损失函数 (Negative Log Likelihood)。

nn.KLDivLoss: KL 散度,又叫做相对熵,算的是两个分布之间的距离,越相似则越接近零。

nn.MarginRankingLoss: 评价相似度的损失。

nn.MultiMarginLoss: 多分类 (multi-class) 的 Hinge 损失。

nn.MultiLabelMarginLoss: 多类别 (multi-class) 多分类 (multi-classification) 的 Hinge 损失,是上面 MultiMarginLoss 在多类别上的拓展。同时限定 p = 1,margin = 1。

nn.SoftMarginLoss:多标签二分类问题,这项都是二分类问题,其实就是把个二分类的 loss 加起来,化简一下。其中只能取两种,代表正类和负类。和下面的其实是等价的,只是的形式不同。

nn.MultiLabelSoftMarginLoss:上面的多分类版本,根据最大熵的多标签 oneversue-all 损失。

nn.CosineEmbeddingLoss: 余弦相似度的损失,目的是让两个向量尽量相近。注意这两个向量都是有梯度的。

#### 【6. 如何设置优化器】

可直接利用torch.optim包里的方法,例如SGD, Nesterov-SGD, Adam, RMSProp等。

代码: optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.0001, momentum=0.5)

## 【7. 配合第8周内容,常用的优化器有哪些】

第八周讲到的常用优化器:

-SGD+Momentum: 在原始梯度下降上加冲量

-Nesterov: 用超前梯度更新冲量

-Adagrad: 学习率随历史梯度平方和上升而下降

-RMSProp: 学习率随历史加权梯度平方和上升而下降

-Adam: 结合学习率自适应和冲量方法

# 三、 Train部分

#### 【1. print的格式化如何实现的】

用 "from \_\_future\_\_ import print\_function"来实现,用来解决此function的特性和当前版本使用的此function特性不兼容的问题。

# 【2. optimizer.zero()与optimizer.step()的作用是什么?】

optimizer.zero():把之前参数的梯度清空为零。

optimizer.step(): 在backward()方法算出梯度之后更新参数。

#### 【3. model.eval()产生的效果?】

模型转换在测试时,当模型中有BN层和Dropout层时,有如下作用:

BN:训练模式时,BN采用每一批数据的均值和方差。而在测试模式时,BN会用到全部训练数据的均值和方差;

Dropout:训练模式时,每个隐层中的神经元会乘以随机概率P,然后激活,这样一部分神经元会停止工作,以防止过拟合。而在测试模式时,所有神经元会全部进行激活,然后每个神经元的输出乘以概率P,以得到同样的期望。

#### 【4. model.state dict()的目的是?】

model.state\_dict()返回的是一个OrderDict,目的是存储了网络结构的名字和对应的参数。用于在 Pytorch 中一种模型保存和加载的方式: torch.save(model.state\_dict(), PATH)。

#### 【5. 何时系统自动进行bp?】

在利用计算结果调用backward()函数时,例如本示例中的: loss.backward()。

#### 【6. 如果自己的层需要bp, 如何实现? 如何调用? 】

在定义tensor的时候,将require\_grad属性设置为True,例如: x = torch.ones(2,4,require\_grad=True)

在需要求导时,调用backward()方法,例如:y.backward()。

# 四、 Finetune部分

# 【1. Finetune时,有时还要固定某些层不参与训练,请回答如何 freeze某些层。】

固定某些层不参与训练,直接将其requires\_grad置False即可,例如: for para in list(model.parameters())[不参与训练的层]:

para.requires\_grad = False #取消自动求导