



66

Flexbox trabaja con dos ejes para desarrollar todo su flujo interno: el eje X y el eje Y.



EJES EN FLEXBOX

Dentro de un flex-container, tanto el **eje x** como el **eje y** toman otros nombres. Cuando trabajamos en un flujo flex hablamos del **main axis** y el **cross axis**.

El concepto de trabajo de flexbox está basado en una sola dirección, es decir, los elementos se distribuyen o en **filas** horizontales o en columnas verticales.

Definiendo el **eje principal** de nuestro contenedor flex, estamos determinando el flujo que tendrán los elementos dentro del contenedor. Los mismos se ordenarán en base al eje que definamos.

flex-direction

Con esta propiedad definimos el main axis del contenedor (eje principal), que puede ser tanto horizontal como vertical. El cross axis (eje transversal), será la dirección perpendicular al main axis.




flex-direction: row

flex-direction: row

Los ítems se disponen en el **eje x**, de **izquierda** a **derecha**.


Si no le aclaramos la propiedad flex-direction al contenedor, row es el valor por defecto.



flex-direction: row-reverse

flex-direction: row-reverse


Los ítems se disponen en el **eje x**, de **derecha** a **izquierda**.



flex-direction: column

flex-direction: column


Los ítems se disponen en el **eje y**, de **arriba** hacia **abajo**.



flex-direction: column-reverse

flex-direction: column-reverse

Los ítems se disponen en el **eje** y, de **abajo** hacia **arriba**.



Flexbox nos da dos propiedades para alinear fácilmente los elementos tanto a través del main axis como del cross axis.



justify-content

Con esta propiedad alineamos los **ítems** a lo largo del **main axis**. Si es horizontal, se alinearán en función de la fila. Si es vertical, se alinearán en función de la columna.




justify-content: flex-start

justify-content: flex-start

Los ítems se alinean respecto del **inicio** del **main axis** que hayamos definido.

Si no le aclaramos el justify-content al contenedor, flex-start es el valor por defecto.



justify-content: flex-end

justify-content: flex-end


Los ítems se alinean respecto del **final** del **main axis** que hayamos definido.



justify-content: center

justify-content: center

Los ítems se alinean en el **centro** del main axis.



justify-content: space-between

justify-content: space-between

Los ítems se distribuyen de manera uniforme. El primer ítem será enviado al inicio del main axis, el último ítem será enviado al final del main axis.




justify-content: space-around

justify-content: space-around

Los ítems se **distribuyen** de manera **uniforme**, con igual espacio alrededor de cada uno.

El primer ítem tendrá una unidad de espacio contra el borde del contenedor, y dos unidades de espacio contra el siguiente ítem, porque el mismo tiene su propio espacio que se aplica. Lo mismo sucede con el último ítem.



align-items


Con esta propiedad **alineamos** los **ítems** a lo largo del **cross axis**. Si no aclaramos esta propiedad, el valor por defecto es stretch.



align-items: stretch

align-items: stretch

Los **ítems** se **ajustan** para abarcar **todo** el **contenedor**. Si el **cross axis** es **vertical**, se ajustan en función de la **columna**. Si el **cross axis** es **horizontal**, se ajustan en función de la **fila**.



align-items: flex-start

align-items: flex-start


Los **ítems** se **alinean** al **inicio** del eje transversal.



align-items: flex-end

align-items: flex-end

Los **ítems** se **alinean** al **final** del eje transversal.



align-items: center

align-items: center

Los **ítems** se **alinean** al **centro** del eje transversal..

