

Las actualizaciones de paquetes «snap» se buscan de forma rutinaria y se instalan automáticamente.

Para otros paquetes, este sistema incluye: Mantenimiento de seguridad básico [Ampliar...](#)

Activo hasta el 21/04/27

Suscrito a: Todas las actualizaciones

Comprobar actualizaciones automáticamente: Nunca

Cuando hay actualizaciones de seguridad: Mostrar inmediatamente

Quitar

Notificarme



...ente

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA

ISO

PARTICIONADO SISTEMA DE ARCHIVOS

1. LO QUE HAY QUE SABER

Debéis tener en cuenta

- Los apuntes relacionados a conceptos de particionado y del esquema MBR-GPT.
- Instalado una máquina W7 x64
- Instalada una máquina Linux – preferiblemente Ubuntu con entorno LXQT.
- Instalada una máquina W10 LTSC en esquema GPT (optativo). Para ello a la hora de instalar se debe de indicar que la máquina utiliza sistema UEFI


☒ **Habilitar EFI (sólo SO especiales)**

**TODA IMAGEN EXPUESTA DEBE SER UNIVOCAMENTE IDENTIFICATIVA DE QUE ES VUESTRA-
PONED NOMBRE UNIVOCO A LA MÁQUINA Y NO PEGUÉIS PANTALLAZOS GRANDES CON
ÁREAS INÚTILES.**



NOMBRE DE LA MÁQUINA UNÍVOCO: W7-HEREDIA W7-SANCHA LINUX-MATIAS....ETC

2. WINDOWS 7 x 64 ESQUEMA MBR

Entrar en la Máquina Windows 7 con el administrador de discos y pegar un pantallazo y las propiedades de cada partición del disco, explica su significado.




Si el gestor de particiones lo permite, **reducir la partición de C: en un 1,XX GB2,XX GB (aleatoria, pero no muy grande) y crear y formatear el espacio libre en FAT32 asignándole la letra X por ejemplo. Foto unívoca.**




2.1 PARTICIÓN RESERVADA

Buscar información sobre esta partición, para qué sirve, que contiene y cómo acceder a ella para ver su interior. Una vez logrado pegar un pantallazo de su interior. Imagen unívoca.



Es la partición principal, C:. Contiene toda la información del ordenador.

La otra partición, la de arranque, tiene lo siguiente:



2.2 WIN HEX


Instalar a través de la carpeta compartida con el SO anfitrión la aplicación WINHEX. Abrir la aplicación. En herramientas seleccionar el disco y mostrar en pantalla. Tenéis que recortar la imagen de las últimas líneas del primer sector, que muestran la tabla de particiones. Buscar 55AA.

000000190	72 6F 72 20 64 65 20 64	69 73 63 6F 00 0D 0A 46	ror de disco F
0000001A0	61 6C 74 61 20 62 6F 6F	74 6D 67 72 00 0D 0A 42	alta bootmgr B
0000001B0	6F 6F 74 6D 67 72 20 63	6F 6D 70 72 69 6D 69 64	ootmgr comprimid
0000001C0	6F 00 0D 0A 50 72 65 73	2E 20 43 74 72 6C 2B 41	o Pres. Ctrl+A
0000001D0	6C 74 2B 53 75 70 72 20	70 61 72 61 20 72 65 69	lt+Supr para rei
0000001E0	6E 69 63 69 61 72 0D 0A	00 6C 20 74 6F 20 72 65	niciar l to re
0000001F0	73 74 61 72 74 0D 0A 00	8C 9D AD C2 00 00 55 AA	start E -Å U*
000000200	07 00 42 00 4F 00 4F 00	54 00 4D 00 47 00 52 00	B O O T M G R
000000210	04 00 24 00 49 00 33 00	30 00 00 D4 00 00 00 24	\$ I 3 0 Ô \$
000000220	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000230	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000240	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000250	00 00 00 00 00 00 EB 22	90 90 05 00 4E 00 54 00	ë" N T

Teniendo en cuenta el esquema que ya sabéis sobre la tabla de particiones MBR y con la imagen. Calcular los tamaños de las tres particiones que hay. Acordaros de que el tamaño viene dado en LITTLE ENDIAN y en sectores. (este trabajo se puede realizar al finalizar la práctica).


Alloc. of visible drive space:	
Clúster N°:	8.362.237
Espacio libre	\
Snapshot taken	hace 9 min.
Sector lógico N°:	66.897.901
Sector físico N°:	67.104.749
Espacio utilizado:	12,9 GB 13.880.594.432 bytes
Espacio libre:	19,0 GB 20.371.136.512 bytes
Capacidad total:	31,9 GB 34.251.730.944 bytes
Bytes por clúster:	4.096
Clústeres libres:	4.973.422
Clústeres totales:	8.362.239
Bytes por sector:	512
Sectores totales:	66.897.912
Disco físico:	0

Con esto finalizamos sobre Windows 7, borrar la partición FAT 32 y extender la partición C hasta completar, como estaba al principio. Volver a ocultar la partición reservada para dejarla como al principio. Pegar foto final.




3. WINDOWS 10 LTSC - ESQUEMA GPT

Visualizar y pegar un pantallazo indicando que el disco está en modo GPT. (Buscar cómo y dónde). Pegar pantallazo.



Administrador de Discos – imagen y detalles de cada partición. Explicación del tipo de partición. Pegar propiedades de cada una.



3.1 PARTICIÓN EFI

La partición EFI contiene en este esquema los archivos de arranque. Buscad cómo podemos acceder a su interior para ver su contenido y cuando lo logréis pegar un pantallazo de su interior.

Equipo > Disco local (C:) > Windows > Boot > EFI >					
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño		
qps-ploc	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
ro-RO	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
ru-RU	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
sk-SK	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
sl-SI	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
sr-Latn-RS	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
sv-SE	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
tr-TR	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
uk-UA	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
zh-CN	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
zh-TW	07/12/2019 10:14	Carpeta de archivos			
boot.stl	06/10/2021 15:40	Archivo STL	6 KB		
bootmgfw.efi	06/10/2021 15:40	Archivo EFI	1.523 KB		
bootmgr.efi	06/10/2021 15:40	Archivo EFI	1.507 KB		
kd_0C_8086.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	48 KB		
kd_02_1af4.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	20 KB		
kd_02_10df.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	31 KB		
kd_02_10ec.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	371 KB		
kd_02_14e4.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	235 KB		
kd_02_15b3.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	44 KB		
kd_02_19a2.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	31 KB		
kd_02_1137.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	26 KB		
kd_02_1969.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	44 KB		
kd_02_8086.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	292 KB		
kd_07_1415.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	19 KB		
kdnet_uart16550.dll	07/12/2019 10:09	Extensión de la ap...	18 KB		
kdstub.dll	06/10/2021 15:40	Extensión de la ap...	27 KB		
memtest.efi	06/10/2021 15:40	Archivo EFI	1.318 KB		
winsipolicy	07/12/2019 10:08	Certificados PKCS ...	10 KB		


3.2 PARTICIÓN MSR

Buscar información en Internet de la partición reservada de Windows. Para qué sirve, qué contiene, cómo localizarla, ya que no aparece en el Administrador de discos. E intentar localizarla realmente.


Deshacer los cambios para ocultar de nuevo las particiones y protegerlas para dejar el sistema como al principio.

4. LINUX MBR/GPT


Lo primero. **Impedir la descarga automática de actualizaciones**. Así evitaremos que en cualquier instante de nuestras clases el sistema se sobrecargue y nos retrase las tareas. Ya definiremos cuando realizar las consultas de actualizaciones en periodos de prácticas que sean de 2 horas seguidas, por ejemplo.



En la MV de Linux que dispongáis con su gestor de disco que tenga explorar y pegar un pantallazo y las propiedades de cada partición del disco, explica su significado.





Desde el gestor de descargar buscar la aplicación GPTED para instalarla. Una vez instalada pegar una imagen del disco y sus particiones.





Comprobar en la aplicación que para cada partición hay información de su sistema de ficheros – punto de montaje y sectores de inicio y final – tamaño, pegar pantallazos de información.

Imágenes unívocas.







PARTICIÓ N	PUNTO DE MONTAJE DE LA PARTICIÓN	SISTEMA DE ARCHIVOS	SECTOR DE INICIO	SECTOR FINAL	TAMAÑO EN SECTORES	TAMAÑO EN MB
1	/dev/sd1	ext4	2048	17123327	17121280	1020 mbits
2	/dev/sd2	extended	17125374	20969471	3844098	228,75 mbits
3	/dev/sd5	linux-swap	17125376	20969471	3844096	228,75 mbits

Sectores de 476 bits.

Buscar información en internet sobre la partición en Linux denominada área de SWAP o área de intercambio, es posible que no la tengáis o que esté oculta.

- Función que realiza y sistema de archivos que tiene.

El swap se usa para virtualizar la RAM. Esta es un poco más lenta que usar la RAM directamente, por eso se usa cuando esta primera memoria se llena. Se establece la partición swap cuando se instala el sistema operativo, todo lo que se le asigne a esta memoria, desaparece del disco principal.