

# Manual de Usuario — Sistema de Gestión Reparto (Odoo 19)

Rincón del Sur — Peyrano Versión del documento: 2026-09-14

---

## Índice

1. [Acceso al sistema](#)
  2. [Gestión de clientes](#)
  3. [Catálogo de productos](#)
  4. [Descuentos por cantidad \(listas de precios\)](#)
  5. [Inventario y carga de camiones](#)
  6. [Punto de Venta — conceptos generales](#)
  7. [Venta desde mostrador / oficina \(Punto de Venta Reparto\)](#)
  8. [Venta desde el camión \(POS Camión 1\)](#)
  9. [Alertas de crédito y pantalla de Deudores](#)
  10. [Control de stock por camión](#)
  11. [Roles y permisos de usuario](#)
  12. [Remito interno \(no reemplaza la factura\)](#)
  13. [Cierre de caja \(sesión de POS\)](#)
  14. [Funcionamiento sin conexión \(offline\)](#)
  15. [Preguntas frecuentes y limitaciones conocidas](#)
  16. [Hoja de ruta \("Viaje"\)](#)
  17. [Comisión de vendedor](#)
-

## 1. Acceso al sistema

El sistema corre en un servidor local (Odoo 19 Community). Para acceder:

1. Abrir el navegador (Chrome, Edge o similar).
2. Ir a la dirección que te indique el administrador (por ejemplo `http://localhost:8069` en el entorno de prueba, o la URL del servidor en producción).
3. Ingresar usuario y contraseña.

Cada usuario ve únicamente las aplicaciones y datos que le correspondan según su rol (ver sección [11. Roles y permisos](#)).

La pantalla principal muestra un menú de aplicaciones (grilla de 9 puntos arriba a la izquierda). Las apps relevantes para la operación diaria son:

- **Clientes** — clientes y proveedores (Odoo la llama internamente "Contactos"; el sistema ya la muestra rotulada "Clientes" en el menú).
- **Inventario** — stock, ubicaciones, traslados.
- **Punto de venta** — ventas, sesiones, configuración de tiendas/camiones.

**Facturación fiscal no forma parte de este sistema** — el negocio sigue facturando con su software externo en PC. Ver sección [12. Remito interno \(no reemplaza la factura\)](#).

---

## 2. Gestión de clientes

### 2.1 Crear un cliente nuevo

1. Ir a **Contactos** → botón **Nuevo**.
2. Elegir tipo: **Empresa** (comercio/negocio) o **Persona** (individuo).
3. Completar:
4. **Nombre** del comercio o persona.
5. **Dirección** (calle, ciudad — importante para que el vendedor lo ubique en la ruta de reparto).
6. **Teléfono / Correo electrónico** (opcional pero recomendado).
7. **Tipo de responsabilidad de ARCA** (pestaña de datos fiscales): elegir entre *Consumidor Final*, *Responsable Inscripto*, *Monotributo*, etc. **Este campo es obligatorio** para poder facturarle luego — si no se completa, el sistema bloqueará la facturación con el aviso "Falta la configuración del contacto".
8. Click en el ícono de nube (guardar) en la barra superior.

### 2.2 Asignar un cliente a un vendedor

Cada cliente tiene un campo **Vendedor** (*Salesperson*, visible en la pestaña "Ventas y compras"). Este campo determina:

- Qué vendedor puede ver y editar ese cliente (ver [Roles y permisos](#)).
- A quién se le atribuye la venta en los reportes.

Para asignarlo: abrir la ficha del cliente → pestaña **Ventas y compras** → campo **Vendedor** → elegir el usuario correspondiente.

**Importante:** un usuario con rol *Vendedor* **no puede crear ni borrar clientes** — solo puede ver y editar los que tiene asignados. Si hace falta dar de alta un cliente nuevo para un vendedor, debe hacerlo un usuario de Administración (Operativa o Privada).

---

## 3. Catálogo de productos

### 3.1 Ver o buscar un producto

**Inventario** → **Productos** → **Productos**. Se puede buscar por nombre, filtrar por categoría, o cambiar entre vista de tarjetas y vista de lista.

### 3.2 Crear un producto nuevo

1. **Inventario** → **Productos** → **Nuevo**.
2. Completar:
3. **Nombre del producto**.
4. **Tipo de producto**: dejar en *Bienes*.
5. **Rastrear inventario: activar este casillero siempre** que el producto tenga stock físico que controlar (ver nota abajo). Si queda desactivado, el sistema nunca sabrá cuánto stock hay y **no van a funcionar ni los traslados a camión ni el bloqueo de sobreventa**.
6. **Precio de venta**.
7. **Categoría** (Gaseosas, Cervezas, Aguas, Licores, etc.).
8. Tildar **Ventas**, **Punto de venta** y **Compras** según corresponda (para que aparezca en el buscador del POS, "Punto de venta" tiene que estar tildado).
9. Guardar.

✓ Los 182 productos del catálogo real ya están cargados con **"Rastrear inventario" activado**, y desde esta versión **todo producto nuevo lo trae tildado por defecto** — así que el bloqueo de sobreventa (sección 10) funciona out-of-the-box sin tener que revisar producto por producto.

### 3.3 Cargar stock inicial de un producto

1. Abrir la ficha del producto.
  2. Click en el número que aparece junto a **"Cantidad a la mano"** (o ir a **Inventario** → **Productos** → abrir el producto → botón **"A la mano"** en la barra superior).
  3. **Nuevo** → elegir la ubicación (normalmente **WH/Stock**, el depósito central) → cargar la cantidad → **Guardar**.
-

## 4. Descuentos por cantidad (listas de precios)

El sistema permite configurar precios distintos según la cantidad comprada (ej: "a partir de 6 unidades, 10% de descuento" — para vender por caja más barato que por unidad suelta).

### 4.1 Habilitar listas de precios (ya no hace falta tocar nada)

Esto **ya viene activado solo**, en Reparto, en Camión 1 y en cualquier punto de venta que se cree de acá en adelante (Camión 2, 3, etc.). Se corrigió a nivel Odoo (módulo `pos_reparto_pricelist`) para que no haya que repetir el mismo ajuste manual en cada tienda nueva — antes había que ir a Ajustes y tildar "Listas de precios flexibles" tienda por tienda; ahora todo punto de venta nace con eso ya tildado y apuntando a la lista **Default**.

Si alguna vez lo ves destildado en una tienda puntual (alguien lo tocó a mano), se puede volver a activar en **Punto de venta** → **Configuración** → **Ajustes** → elegir la tienda arriba → sección **Precios** → tildar "**Listas de precios flexibles**".

**La lista de precios en sí (Default) es una sola y es compartida.** No hay una lista distinta por camión ni por Reparto: las reglas de descuento que cargues en la sección 4.2 aplican igual para venta de mostrador/oficina y para venta en cualquier camión, porque todos apuntan a la misma lista "Default". Cualquier regla nueva que agregues ahí se ve reflejada en todos los puntos de venta automáticamente, sin configuración adicional.

### 4.2 Crear una regla de descuento por cantidad

1. **Punto de venta** → **Configuración** → **Ajustes** → sección Precios → link "**Listas de precios**".
2. Abrir la lista **Default**.
3. En la pestaña **Precios de venta** → **Agregar una línea**.
4. Completar:
5. **Aplicar a:** Producto (o Categoría, si querés que aplique a todos los productos de una categoría).
6. **Producto:** elegir el producto.
7. **Cantidad mínima:** por ejemplo 6 (una caja).
8. **Tipo de precio:** **Descuento**.
9. **Descuento:** el porcentaje, por ejemplo 10 (%).
10. **Guardar y cerrar**.

A partir de ese momento, cuando el vendedor cargue 6 unidades o más de ese producto en el POS, el precio unitario baja automáticamente ese porcentaje — sin que el vendedor tenga que hacer nada manual.

---

## 5. Inventario y carga de camiones

### 5.1 Concepto de ubicaciones

El sistema maneja el stock por **ubicación física**, no como un número único por producto. Las ubicaciones actuales son:

- **WH/Stock** — el depósito central.
- **WH/Stock/Camión 1** — el stock que físicamente está arriba del camión 1 (y así, un **Camión 2**, **Camión 3**, etc. si se suman más adelante).

El stock "disponible para vender" en cada punto de venta se calcula **según la ubicación de ese punto de venta**, no contra el total de la empresa. Por eso es fundamental transferir mercadería del depósito al camión antes de salir a repartir — si no se hace el traslado, el sistema entiende que el camión no tiene nada cargado.

### 5.2 Cómo cargar mercadería a un camión (traslado interno)

⚠ **No es "Traslados internos"** — ese tipo de operación genérico no se usa en este proyecto. Cada camión tiene su propio tipo de operación dedicado: **"Carga Camión 1"**, **"Carga Camión 2"**, **"Carga Camión 3"**.

1. **Inventario** → **Información general** → tarjeta **"Carga Camión 1"** (o el camión que corresponda) → botón **Abrir**.
2. **Nuevo**. El formulario **no muestra "Ubicación de origen/destino"** — no hace falta elegirlos, quedan fijas automáticamente en WH/Stock → Camión 1 por la tarjeta que abriste en el paso 1 (por eso cada camión tiene su propia tarjeta, en vez de una genérica donde elegirías el destino a mano).
3. Pestaña **Operaciones** → **Agregar un producto** → buscar el producto → cargar la **cantidad** a transferir.
4. Repetir para cada producto que se suba al camión ese día.
5. Botón **Validar** (arriba a la izquierda) para confirmar el traslado. El estado pasa de "Borrador" a "Hecho" y el stock se mueve de verdad: baja en WH/Stock y sube en Camión 1.

Además, **cada camión solo muestra en el POS los productos que tiene cargados** — si un producto no está en el camión, ni siquiera aparece en la grilla de venta (no hace falta esperar a que lo rechace al cobrar).

**Rutina diaria recomendada:** antes de que el vendedor salga a repartir, un usuario de Depósito hace este traslado con lo que se carga esa mañana. Al final del día, si sobra mercadería en el camión, se hace el traslado inverso con la tarjeta **"Descarga Camión 1"** (mismo mecanismo que Carga, pero de Camión 1 → WH/Stock) para que el stock quede prolijo.

### 5.3 Consultar cuánto stock hay en cada ubicación (incluido el depósito general)

Abrir la ficha del producto (**Inventario** → **Productos**) → botón **"A la mano"** (arriba) → se lista la cantidad por cada ubicación — ahí ves **WH/Stock** (el depósito general), **Camión 1**, **Camión 2**, etc., todo junto — con acceso al **Historial** de movimientos de cada una.

"PoS Orders" (la tarjeta que ves en Información general) **no es el depósito** — es el tipo de operación de las entregas diferidas (Ship Later) del Punto de Venta Reparto, algo completamente distinto.

### 5.4 Cómo dar de alta un camión nuevo (paso a paso completo)

Dar de alta un camión (Camión 2, Camión 3, etc.) implica crear **tres cosas encadenadas**: una ubicación de stock, un tipo de operación, y un punto de venta. Es tarea de un usuario Administrador — no es un uso diario. Estos son los pasos exactos, usando **Camión 1** como referencia real de cómo quedó armado (podés copiar los mismos valores cambiando "1" por "2"):

#### Paso 1 — Crear la ubicación de stock del camión

1. **Inventario** → **Configuración** → **Ubicaciones** → **Nuevo**.
2. Completar:
3. **Nombre de la ubicación:** Camión 2.
4. **Ubicación superior:** WH/Stock (así queda anidada como WH/Stock/Camión 2, al mismo nivel que Camión 1).

5. **Tipo de ubicación:** *Ubicación interna* (queda así por defecto).
6. Guardar.

## Paso 2 — Crear el tipo de operación (picking type) del camión

1. **Inventario → Configuración → Tipos de operación → Nuevo.**
2. Completar (referencia real de Camión 1 entre paréntesis):
3. **Nombre:** POS Camión 2 Orders (Camión 1 usa "POS Camión 1 Orders").
4. **Tipo de operación:** *Salida / outgoing* (Camión 1: outgoing).
5. **Almacén:** My Company (el mismo almacén que usan los demás).
6. **Código de secuencia:** algo corto y único, ej. POSCAM2 (Camión 1 usa POSCAM1).
7. **Ubicación de origen predeterminada:** WH/Stock/Camión 2 (la ubicación del Paso 1).
8. **Ubicación de destino predeterminada:** Customers (igual que Camión 1 — es la ubicación estándar de clientes, no cambia).
9. Guardar.

Esto crea solo el tipo de operación de **venta** del camión (usado por el Punto de Venta). Para la **carga/descarga de mercadería** (sección 5.2) hacen falta dos tipos de operación más, mismo patrón: Carga Camión 2 (interno, origen WH/Stock, destino WH/Stock/Camión 2) y Descarga Camión 2 (interno, origen WH/Stock/Camión 2, destino WH/Stock) — usar Carga Camión 1/Descarga Camión 1 como referencia de cómo quedaron armados.

## Paso 3 — Crear el punto de venta y vincularlo a ese camión

1. **Punto de venta → Configuración → Punto de venta → Nuevo** (o el botón "+ Nueva tienda" que aparece arriba en la pantalla de Ajustes).
2. Completar:
3. **Nombre:** POS Camión 2.
4. **Tipo de operación:** elegir el que creaste en el Paso 2 (POS Camión 2 Orders). **Este es el vínculo real entre el punto de venta y el camión** — a través de este campo, el sistema sabe que las ventas de este POS tienen que descontar stock de WH/Stock/Camión 2, y el módulo de bloqueo de sobreventa (sección 10) usa esta misma ubicación para calcular el disponible.
5. **Métodos de pago:** agregar los que corresponda (Card, Cash, Customer Account según necesites — revisar contra Camión 1 como referencia).
6. **Diario de POS / Diario de facturas:** dejar los que sugiere el sistema por defecto, salvo que Facturación te pida uno específico.
7. Guardar.
8. La lista de precios con descuentos por cantidad (sección 4) **ya viene activada sola** en este POS nuevo — no hay que tocar nada ahí, gracias a la corrección que se hizo a nivel Odo.

## Paso 4 — Cargar mercadería inicial en el camión nuevo

Hacer el traslado interno de WH/Stock → WH/Stock/Camión 2 como se explica en la sección 5.2, para que el camión salga con stock cargado desde el primer día.

## Paso 5 — Asignar un vendedor a ese punto de venta (si hace falta restringirlo)

Por defecto, **cualquier usuario con el grupo "Punto de venta: Usuario" puede abrir sesión en cualquier POS**, incluido el nuevo Camión 2 — no hay una restricción automática de "este camión es solo para Fulano". En la práctica, alcanza con que cada vendedor use la tablet/usuario que tiene asignado, sin necesidad de bloquear nada a nivel sistema.

Si en algún momento hace falta un bloqueo **duro** (que un vendedor físicamente no pueda ni ver un camión que no es el suyo), hay dos caminos:

- **Camino simple (recomendado primero):** darle a ese vendedor únicamente el usuario y las credenciales de la tablet de su camión, sin acceso a las otras. Es control operativo, no técnico, pero es el que ya usa el negocio hoy.

- **Camino técnico:** instalar el módulo estándar de Odoo **pos\_hr** ("Empleados en PdV"). Una vez instalado, en cada punto de venta aparece un casillero **"Iniciar sesión como empleado"** (Ajustes del POS → sección "Interfaz de PdV") — al activarlo, se puede elegir exactamente qué empleados pueden loguearse en ese punto de venta puntual. Este módulo no está instalado hoy en el sistema; es un paso adicional a pedir si el negocio necesita ese nivel de control.

Aparte de la apertura de sesión, el control real de "qué ve cada vendedor" ya está resuelto por el rol **Vendedor** (sección 11): sin importar en qué camión inicie sesión, solo va a poder ver y vender a los clientes que tiene asignados como "Vendedor" en su ficha de contacto.

---

## 6. Punto de Venta — conceptos generales

Hoy existen cuatro configuraciones de Punto de Venta:

|                                         | Punto de Venta Reparto                                                                      | POS Camión 1 / 2 / 3                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uso                                     | Venta con entrega diferida (se cobra hoy, se entrega otro día) o venta de mostrador/oficina | Venta ambulante desde cada camión, cobro y entrega inmediata |
| Ubicación de stock que controla         | WH/Stock (depósito central)                                                                 | WH/Stock/Camión N (stock propio de cada camión)              |
| Permite "Enviar más tarde" (Ship Later) | Sí                                                                                          | No                                                           |

Los tres camiones funcionan igual — mismo circuito, cada uno con su propia ubicación de stock, caja y tipo de operación (ver sección 5.4 para dar de alta uno nuevo).

Para abrir cualquiera de los dos: **Punto de venta** → tablero de tiendas → botón **"Seguir vendiendo"** (si ya hay una sesión abierta) o **"Nueva sesión"** (si está cerrado).

---

## 7. Venta desde mostrador / oficina (Punto de Venta Reparto)

1. **Punto de venta** → tarjeta **Punto de Venta Reparto** → **Seguir vendiendo** / **Nueva sesión**.
  2. (Opcional) Click en "**Consumidor Final Anónimo**" abajo a la izquierda para asociar la venta a un cliente puntual — buscar por nombre.
  3. Click en los productos para agregarlos al carrito. Para cambiar la cantidad de una línea: click en la línea del carrito para seleccionarla → click en "**Cant.**" en el teclado numérico → tipear la cantidad.
  4. Si la venta es con **entrega diferida**: click en los tres puntos (:) junto al cliente → "**Ship Later**" → elegir fecha de entrega. Esto deja pendiente un remito de entrega en Inventario para el día indicado, y no descuenta stock hasta que se valide esa entrega.
  5. Click en **Pago**.
  6. Elegir el medio de pago (Efectivo, Tarjeta, Cuenta Corriente del cliente, etc.) y confirmar el monto.
  7. Click en **Validar**. Se genera el ticket y, si corresponde, la factura.
-

## 8. Venta desde el camión (POS Camión 1)

Este es el flujo que usa el vendedor en la tablet, comercio por comercio.

1. **Punto de venta** → tarjeta **POS Camión 1** → **Seguir vendiendo**.
  2. Click en el nombre del cliente (o "Consumidor Final Anónimo") abajo a la izquierda → buscar y seleccionar el comercio.
  3. **Si el cliente tiene deuda vencida**, aparece automáticamente un aviso: "*¡Cliente con deuda vencida! Debe \$X desde hace N días.*" Este aviso es solo informativo — **no impide** continuar la venta. Ver sección 9 para el detalle del semáforo de colores.
  4. Agregar los productos que pide el comercio, tocando cada uno en la grilla. Si el comercio compra una cantidad grande de un producto con descuento por caja configurado (sección 4), el precio se ajusta solo.
  5. Click en **Pago** → elegir medio de pago → **Validar**.
  6. Si se pidió **más cantidad de la que hay físicamente en el camión**, el sistema **bloquea la venta** con un mensaje del tipo: "*Stock insuficiente: [producto]: pediste X, hay Y disponibles en WH/Stock/Camión 1*". Hay que corregir la cantidad (o avisar que no hay más de ese producto) antes de poder cobrar. Ver sección 10.
  7. El ticket se imprime/genera. Si el vendedor pierde señal en el medio de la venta, ver sección 14.
-

## 9. Alertas de crédito y pantalla de Deudores

### 9.1 Aviso automático al vender

Al seleccionar en el POS (Reparto o Camión) un cliente que tiene facturas vencidas sin cobrar, aparece automáticamente un cartel con:

- El monto total adeudado.
- Los días transcurridos desde la fecha de referencia (el pedido más viejo sin cobrar, o el último pago si hubo alguno).

El color de fondo funciona como semáforo: -  **Naranja**: 10 días o más sin pagar. -  **Rojo**: 15 días o más sin pagar (ese es el límite de crédito máximo del negocio).

Este aviso **no bloquea la venta** — es información para que el vendedor decida (cobrar en efectivo, avisar al comercio, etc.).

### 9.2 Pantalla de Deudores

**Punto de venta** → pestaña **Deudores** (arriba, junto a Órdenes/Productos). Muestra la lista completa de clientes con deuda mayor a \$0, ordenada por días sin pago (los más urgentes primero), con el mismo semáforo de colores.

- Un **Vendedor** solo ve en esta pantalla a **sus propios clientes**.
- **Depósito, Administración Operativa y Administración Privada/Gerencia** ven a **todos** los deudores.

### 9.3 Cómo se salda una deuda (registrar el cobro)

Cuando un comercio paga lo que debía, alguien de **Gerencia** tiene que registrar ese cobro para que desaparezca de Deudores:

1. **Facturación** → **Cientes** → **Pagos** → **Nuevo**.
2. Elegir el **Cliente**, el **Monto** cobrado y el **Diario** (Efectivo o Banco según cómo pagó).
3. Confirmar. El sistema concilia el pago contra la deuda pendiente automáticamente.

Apenas se confirma, `credito_monto_adeudado` y `credito_dias_sin_pago` de ese cliente se recalculan solos (no hace falta hacer nada más) y desaparece de la pantalla de Deudores si quedó en \$0. Si el pago fue parcial, el monto adeudado baja pero el cliente sigue apareciendo en la lista.

Solo **Gerencia** (y el admin técnico) tienen acceso a Facturación — es la única forma de saldar una cuenta corriente hoy. Vendedor, Depósito y Administración Operativa no pueden registrar cobros.

---

## 10. Control de stock por camión

El sistema bloquea automáticamente cualquier venta en un camión que pida más unidades de un producto que las que hay cargadas físicamente en ese camión (según los traslados hechos, sección 5).

- Se valida **al momento de cobrar** (botón Validar en la pantalla de pago), no mientras se arma el carrito. Es una limitación conocida y aceptada: el vendedor puede armar el pedido tranquilo y recién al cobrar se entera si falta stock.
  - El mensaje de error indica exactamente qué producto, cuánto se pidió y cuánto hay disponible.
  - **Depende de que el producto tenga "Rastrear inventario" activado** (sección 3.2). Si no lo tiene, el sistema no tiene forma de saber cuánto hay y **no bloquea nada**, sin importar la cantidad pedida.
  - Aplica únicamente en puntos de venta cuya ubicación de origen sea un camión (no aplica, por ejemplo, en Punto de Venta Reparto si su origen es el depósito central, salvo que también se quede sin stock ahí).
-

## 11. Roles y permisos de usuario

El sistema tiene 4 roles de seguridad, agrupados bajo la categoría "**Reparto**" (se asignan al usuario desde **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Usuarios**, pestaña de permisos):

| Rol                                      | Puede ver clientes                                       | Puede ver pedidos POS | Notas                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vendedor</b>                          | Solo los propios (según el campo "Vendedor" del cliente) | Solo los propios      | No puede crear ni borrar clientes. No puede borrar pedidos.                                                          |
| <b>Depósito</b>                          | Todos                                                    | Todos                 | Sin restricciones propias todavía (se ajustará si el detalle operativo lo requiere)                                  |
| <b>Administración Operativa</b>          | Todos                                                    | Todos                 | ídem                                                                                                                 |
| <b>Administración Privada / Gerencia</b> | Todos                                                    | Todos                 | Además tiene <b>Facturación</b> — es quien registra el cobro cuando un cliente salda su cuenta corriente (sección 9) |

Los 4 roles son **mutuamente excluyentes** entre sí (un usuario tiene uno solo), pero se combinan con los grupos estándar de Odoo (por ejemplo, además hay que darle al vendedor el grupo "Point of Sale User" para que pueda abrir el POS).

La app "**Ventas**" no está disponible para ningún rol de negocio (a propósito). El pedido real siempre se carga desde el Punto de Venta, no desde ahí — dejarla visible solo generaba pantallas vacías y confusión. Tampoco están **Reportes** (dentro de Punto de venta) ni **Para facturar/Productos** dentro de Ventas — son nativas de Odoo sin uso en este proyecto. Ninguna se borró: quedan visibles para el admin técnico si hace falta reactivarlas.

**Usuario admin:** tiene acceso total a todas las apps y configuraciones del sistema (es el superusuario técnico), más los roles Administración Operativa y Gerencia del negocio — así ve también todo lo que ve Gerencia (Comisiones, Deudores, etc.). Es la cuenta para el equipo técnico, no para uso diario del negocio.

**Cuentas actuales del sistema (quién tiene cada rol):**

| Usuario (login)        | Rol Reparto                         | Notas                                  |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| admin                  | Administración Operativa + Gerencia | Superusuario técnico (ver nota arriba) |
| vendedor@reparto.local | Vendedor                            |                                        |
| deposito@reparto.local | Depósito                            |                                        |
| adminop@reparto.local  | Administración Operativa            |                                        |
| gerencia@reparto.local | Administración Privada / Gerencia   |                                        |

Las **contraseñas no se documentan acá a propósito** — este archivo queda en el repositorio de git (con historial permanente) y puede circular como PDF. Guardalas en un gestor de contraseñas o entregalas al cliente por un canal separado y seguro (no por este manual). Si en algún momento se compartió una contraseña por acá u otro canal inseguro, cambiarla.

Además de las 5 cuentas de negocio de arriba, en la base quedaban dos cuentas de prueba (chofer\_viaje\_manual\_test,plain\_internal\_test) de testing — ya desactivadas (2026-09-14), no aparecen en la lista de usuarios activos.

**Alta de un usuario nuevo (vendedor, depósito, etc.):**

1. **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Usuarios** → **Nuevo**.
2. Cargar nombre, email de acceso, contraseña inicial.

3. En la pestaña de permisos, asignarle el rol de **Reperto** que corresponda (Vendedor / Depósito / Administración Operativa / Administración Privada) y el o los grupos estándar de la app que va a usar (por ejemplo, *Point of Sale: User*).
  4. Si es vendedor, no te olvides de ir a los clientes que le correspondan y asignarle el campo **Vendedor** (sección 2.2) — si no, no va a ver ningún cliente, **y si además ese cliente queda como parada de un Viaje (sección 16), el viaje entero se rompe para ese vendedor** (no puede leer el nombre del cliente y la pantalla "Viaje" tira error en vez de mostrar la ruta).
  5. La **zona horaria** (TZ) ya viene precargada en **America/Argentina/Buenos\_Aires** por defecto para cuentas nuevas — no hace falta tocarla. Si alguna vez ves que un Viaje "desaparece" cerca de la medianoche (hora Argentina) sin razón aparente, revisar que el usuario tenga esa zona horaria seteada en su ficha (**Ajustes** → **Usuarios**, pestaña Preferencias): sin ella, Odoo calcula "hoy" en UTC y un viaje de hoy puede dejar de matchear 3 horas antes de la medianoche real.
-

## 12. Remito interno (no reemplaza la factura)

**Este sistema NO factura.** El negocio sigue facturando con su software externo en la PC, incluida la Factura A — así lo confirmó el cliente por escrito en el relevamiento de requerimientos. No hace falta cargar CUIT, condición de ARCA ni nada fiscal para vender en el POS.

Lo que sí genera el sistema es un **remito interno** (hoja de pedido, sin valor fiscal) por cada venta, para que quede constancia de qué se entregó a cada comercio:

1. Desde el ticket de una venta ya cobrada (Punto de venta → **Órdenes** → abrir la orden), botón **Imprimir remito**.
  2. El remito muestra cliente, productos, cantidades y totales — sirve como comprobante de entrega para el vendedor y el comercio, no como factura.
  3. La facturación fiscal de esa venta se hace aparte, en el software externo del negocio, con los datos del remito como respaldo.
-

### 13. Cierre de caja (sesión de POS)

Al terminar el turno o el día:

1. Dentro del POS, click en el ícono de menú (≡, arriba a la derecha) → **Cerrar sesión de PdV** (o "Cerrar sesión" según la versión).
2. El sistema muestra un resumen: total vendido, desglose por medio de pago, efectivo esperado vs. efectivo contado.
3. Contar el efectivo físico y cargarlo si hay diferencia.
4. Confirmar el cierre.

Una vez cerrada la sesión, para volver a vender hay que abrir una **sesión nueva** desde el tablero de Punto de venta.

---

## 14. Funcionamiento sin conexión (offline)

El POS de Odoo está diseñado para seguir funcionando aunque se corte la conexión a internet/servidor en el medio de una venta (típico en reparto, dentro de un camión sin buena señal):

- Se puede seguir cargando productos y **cobrar** una venta sin conexión — el sistema guarda todo localmente en el navegador/tablet y muestra un aviso de "Conexión perdida" pero no impide cerrar la venta.
  - **Importante:** al recuperar señal, la venta **no se sincroniza sola automáticamente** con el servidor. Hasta que no se **recargue o se vuelva a entrar a la sesión de POS**, esa venta existe solo en el dispositivo (no se ve stock actualizado ni la ve nadie más), aunque el ticket ya se haya cobrado e impreso.
  - **Recomendación de uso:** si el vendedor perdió señal en un comercio, al llegar al siguiente (con señal) conviene **refrescar la pantalla** antes de arrancar el próximo pedido, para asegurar que lo anterior sincronizó.
  - No hay riesgo de perder la venta ni la plata cobrada — el dato queda guardado en el dispositivo hasta que sincronice.
-

## 15. Preguntas frecuentes y limitaciones conocidas

**¿Por qué un producto no se descuenta del stock cuando lo vendo?** Porque no tiene activado "Rastrear inventario" (sección 3.2). Revisar la ficha del producto.

**¿Por qué el sistema no me bloqueó una venta que superaba el stock del camión?** Revisar que: (1) el producto tenga "Rastrear inventario" activado, y (2) se haya hecho el traslado de stock al camión correspondiente (sección 5.2). Sin esos dos pasos, no hay nada contra qué comparar.

**El aviso de deuda vencida, ¿me impide cobrar?** No. Es solo informativo. La venta se puede completar igual.

**¿Puedo ver los clientes de otro vendedor?** No, si tu usuario tiene el rol Vendedor. Solo ves los que tenés asignados como "Vendedor" en la ficha del cliente. Los roles de Depósito y Administración sí ven todos los clientes.

**¿El criterio de "2 visitas consecutivas sin cobro" del relevamiento está implementado?** No todavía — hoy el sistema solo evalúa días sin pago. Ese criterio requiere trackear visitas independientemente de si generaron deuda, que es una funcionalidad pendiente de desarrollo.

**¿Cómo agrego un camión nuevo (Camión 2, 3, etc.)?** Es un patrón repetible: crear la ubicación de stock, el tipo de operación de picking y la configuración de Punto de Venta correspondiente. Pedirle esto al equipo de desarrollo — no es una tarea de uso diario.

---

## 16. Hoja de ruta ("Viaje")

Antes de que un chofer salga a repartir, un usuario de **Administración Operativa** o **Gerencia** arma su hoja de ruta del día:

1. **Punto de venta** → **Viajes** → **Nuevo**.
2. Elegir **Chofer**, **Fecha** y el **Camión** (punto de venta) que va a usar.
3. En **Paradas**, agregar los clientes a visitar ese día (sin orden fijo — no es ruta optimizada por geolocalización, es una checklist).
4. Guardar.

El chofer ve su hoja de ruta como el cuadradito "**Viaje**" en la pantalla de Inicio (grilla táctil): lista de paradas pendientes. Al tocar una parada, abre directamente el POS del camión con ese cliente ya seleccionado. Cuando cobra el pedido, la parada se tilda sola — no hace falta marcarla a mano. Administración/Gerencia ve el progreso de cada chofer (paradas completadas / totales) en el panel **Punto de venta** → **Viajes**.

**Limitación conocida:** si el mismo cliente queda cargado en dos viajes de choferes distintos el mismo día, el sistema no lo bloquea (caso raro, carga manual duplicada).

---

## 17. Comisión de vendedor

Cada vendedor tiene un **porcentaje de comisión** (% `Comisión`, editable solo por Gerencia desde su ficha de usuario). La comisión se calcula **al cobrarle al cliente**, no al cargar el pedido:

- **Venta al contado** (efectivo/tarjeta en el momento): la comisión se genera apenas se cobra la orden.
- **Venta a cuenta corriente** (crédito, sección 9): la comisión se genera recién cuando ese cliente paga — si paga en partes, cada pago genera su parte proporcional de comisión.

Solo **Gerencia** ve el panel de comisiones: **Punto de venta** → **Comisiones** — una tabla dinámica (vendedor × mes) con el monto cobrado y la comisión resultante, más el detalle línea por línea. Es de **solo lectura**: nadie carga comisiones a mano, las genera el sistema solo a partir de los cobros reales.

---

*Documento vivo — actualizar cada vez que se sume o cambie una funcionalidad relevante.*