

Packet Tracer - реализация небольшой сети

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
RTA	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	_
	G0/1	10.10.20.1	255.255.255.0	_
SW1	VLAN1	10.10.10.2	255.255.255.0	
SW2	VLAN1	10.10.20.2	255.255.255.0	
PC-1	NIC		255.255.255.0	
PC-2	NIC		255.255.255.0	

Цели

Часть 1. Создание топологии сети

Часть 2. Настройка устройств и проверка подключения

Инструкции

Часть 1. Создание топологии сети

Шаг 1. Получите необходимые устройства.

- а. Нажмите иконку Network Devices в нижней панели инструментов.
- b. Нажмите значок маршрутизатора в подменю.
- Найдите значок маршрутизатора 1941. Нажмите и перетащите значок маршрутизатора 1941 в область топологии.
- d. Выберите пункт Switches в меню.
- е. Найдите значок коммутатора **2960** . Нажмите и перетащите значок коммутатора **2960** в область топологии.
- f. Повторите шаг выше, чтобы в области топологии было **два** коммутатора 2960.
- g. Щелкните значок «End Devices»
- h. Найдите значок ПК. Перетащите **два** компьютера в область топологии.
- і. Расположите устройства в макете, с которым вы можете работать, нажимая и перетаскивая.

Шаг 2. Назовите устройства.

Устройства имеют имена по умолчанию, которые вам нужно будет изменить. Назовите устройства, как показано в таблице адресации. Измените отображаемые имена устройств. Это текстовая метка, которая отображается под каждым устройством. Отображаемые имена должны **точно** совпадать с

информацией в таблице адресации. Если отображаемое имя не совпадает, это не будет оцениваться в конфигурации вашего устройства.

- а. Нажмите отображаемое имя устройства под значком устройства. Текстовое поле должно появиться с мигающим указателем. Если появится окно настройки устройства, закройте его и повторите попытку, щелкнув немного дальше от значка устройства.
- b. Замените текущее отображаемое имя соответствующим отображающим именем из таблицы адресации.
- с. Повторяйте процедуру, пока не назначите имена на все устройства.

Шаг 3. Подключение устройств

- а. Нажмите на оранжевый значок молнии Соединения на нижней панели инструментов.
- b. Найдите значок прямого кабеля Ethernet. Он выглядит как сплошная черная диагональная линия.
- с. Чтобы подключить устройство, нажмите значок прямого Ethernet кабеля, а затем выберите первое устройство, которое требуется подключить. Выберите правильный порт и затем нажмите на второе устройство. Выберите правильный порт, и устройства будут подключены.
- d. Подключите устройства, как указано в таблице ниже.

От устройства	Порт	К устройству	Порт
RTA	G0/0	SW1	G0/1
	G0/1	SW2	G0/1
SW1	F0/1	PC-1	Fastethernet0
SW2	F0/1	PC-2	Fastethernet0

Часть 2. Настройка устройств

Запишите адреса ПК и адреса шлюза в таблице адресации. Вы можете использовать любой доступный адрес в сети для РС-1 и РС-2.

Шаг 1. Настройте маршрутизатор.

- а. Настройте основные параметры устройства.
 - 1) Имя узла, как показано в таблице адресации.
 - 2) Установите Ciscoenpa55 в качестве зашифрованного пароля.
 - 3) Установите Ciscolinepa55 в качестве пароля на виртуальные терминалы (линии).
 - 4) Все линии должны принимать подключения.
 - 5) Настройте баннер МОТО (сообщения дня).
- Настройка параметров интерфейса.
 - 1) Адресация
 - 2) Описания интерфейсов.
 - 3) Сохраните конфигурацию.

Шаг 2. Настройка коммутаторов SW1 и SW2.

- а. Настройте интерфейс управления по умолчанию таким образом, чтобы он принимал подключения по сети от локальных и удаленных узлов. Используйте значения в таблице адресации.
- b. Настройте зашифрованный пароль, используя значение, приведенное в шаге 1a выше.
- с. Настройте все линии для приема подключений, используя пароль из шага 1а выше.
- d. Настройте коммутаторы таким образом, чтобы они могли отправлять данные узлам в удаленных сетях.
- е. Сохраните конфигурацию.

Шаг 3. Настройка узлов ПК

Настройка адресации на узлах. Если конфигурация завершена, вы должны иметь возможность выполнить эхо-запрос на все устройства в топологии.

```
RTA(config) #enable secret Ciscoenpa55
RTA(config) #banner motd #Authorized Personnel Only!#
RTA(config)#line vty 0 4
RTA(config-line) # password Ciscolinepa55
RTA(config-line) # login
RTA(config-line) # exit
RTA(config)#interface GigabitEthernet0/0
RTA(config-if) # description
RTA(config)#interface GigabitEthernet0/0
RTA(config-if) # ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
RTA(config-if)#exit
RTA(config) #interface GigabitEthernet0/1
RTA(config-if) # description SW2
RTA(config-if) # ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
RTA(config-if) # no shutdown
RTA(config-if) # exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
% Invalid input detected at '^' marker.
RTA(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
RTA#
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname SW1
SW1(config) #enable secret Ciscoenpa55
SW1(config)#
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if) # ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
SW1(config-if) # no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)#
SW1(config)#line vty 0 15
SW1(config-line) # password Ciscoenpa55
SW1(config-line) # login
SW1(config-line) # exit
SW1(config)#
SW1(config) #ip default-gateway 10.10.10.1
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write memory
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname SW2
SW2(config) #enable secret Ciscoenpa55
SW2(config)#
SW2(config)#interface vlan 1
SW2(config-if) # ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown
SW2(config-if)# exit
SW2 (config) #
SW2(config) #line vty 0 15
SW2(config-line) # password Ciscoenpa55
SW2(config-line)# login
SW2(config-line)# exit
SW2 (config) #
SW2(config) #ip default-gateway 10.10.20.1
SW2 (config) #
SW2 (config) #end
SW2#write memory
C:\>ping 10.10.20.3
Pinging 10.10.20.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.10.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.10.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>
```