## 자료구조 HW9

B935394 컴퓨터공학과 장준희

November 12, 2020

## 1 Maxheap의 삽입과 삭제

Maxheap의 삽입과 삭제에 대해 알아보기 위해서는 우선 Maxheap이 무엇인지 알아야한다.



Figure 1: Maxheap

Maxheap은 위의 그림처럼 **최대트리**와 **완전이진트리**를 만족해야한다.이에 유의하면서 삽입과 삭제를 알아 보면, 우선 삽입은 가장 마지막 노드에 일단 삽입한 후, 부모노드와 비교를 통해 최대트리가 될 때까지 올려 보내는 과정이다. 그림으로 보면 다음과 같다.



Figure 2: Insert

그림에서 볼 수 있듯이 일단 18을 맨 마지막 노드에 삽입한 후, 17(부모노드)와의 비교를 통해 올려보내고 또 20과 비교를 한 후 올리지 않고 끝내는 것을 볼 수 있다.

삭제의 경우는 우선 루트노드를 제거하고, 가장 마지막 노드를 루트노드의 위치로 올린다음, 자식노드와 의 비교를 통해 최대트리가 될 때까지 내려보내는 과정이다. 그림으로 보면 다음과 같다.




Figure 3: Delete

그림에서처럼 20(루트노드)를 일단 제거하고 17(가장 마지막 노드)를 루트노드로 올린다. 그 후 18(자식노드)와의 비교를 통해 17을 내려보내고 18을 올려보낸다. 그 후 다시 10과의 비교(17의 자식노드)를 한 후 최대트리를 만족하므로 멈춘다.

## 2 코드설명

우선 이번 Maxheap의 구현 같은 경우 이전 과제들과는 달리 트리를 표현하는데 배열을 사용하였다. 즉, 배열이 트리이고 배열의 원소가 각 노드이다. 트리의 표현이 어떻게 되었는지는 1을 보면, 배열과 트리 둘 다표현되어있으므로 비교하면 알 수 있다. 이제 코드를 보면, 다음과 같다.

```
template <class T>
class Maxheap //Maxheap은 기본적으로 큐이다.
{
private:
 void ChangeSize1D(int); //트리 크기 변경
 T *heap; //동적할당 된 트리배열을 가리키는 포인터
 int heapSize; //현재 힙의 크기
 int capacity; //저장 가능한 노드의 수:배열칸수-1(왜냐하면 [0]은 공란)
```

public:

```
//생성자
   Maxheap(int);
   void Push(const T &);
                                   //insert기능
   void Pop(); //delete 기능
   bool IsEmpty() { return heapSize == 0; } //힙이 비어있는가?
   T Top() { return heap[1]; } //루트노드 반환
   template <class T2>
   friend ostream &operator<<(ostream &, Maxheap<T2> &);
}:
template <class T>
void Maxheap<T>::ChangeSize1D(int size)
{ //heap의 크기를 size만큼 늘리는 함수.
   if(size<=0)throw"추가하고자하는 크기는 양수여야합니다";
   T*temp = new T[size+capacity+1]; //늘리고자하는 size, 노드저장가능개수, [0]
   int number=size;
   copy(heap,heap+capacity+1,temp);
   //algorithm의 함수 기존힙(heap이 가리키는)을 확장된 힙(temp가 가리키는)에 복사.
                             //heap이 가리키고 있는 기존 힙 반환
   delete [] heap;
                         //temp가 가리키는 배열을 heap이 가리키게 함
   heap=temp;
}
template <class T>
void Maxheap<T>::Push(const T &newdata)
{
                             //만약 더 노드를 삽입할 수 없으면 확장
   if(heapSize==capacity){
      ChangeSize1D(capacity+1);
      capacity*=2;
   int currentNode=++heapSize; //현재 힙의 가장 첫 공란위치.
   while(currentNode!=1&&heap[currentNode/2]<newdata){</pre>
                 //현재 노드의 데이터가 삽입될 데이터보다 작고 루트 노드가 아니라면
      heap[currentNode]=heap[currentNode/2]; //부모를 내려보낸다
      currentNode /=2;
   }
                                       //공란에 새 데이터 추가.
   heap[currentNode]=newdata;
}
template <class T>
void Maxheap<T>::Pop()
{//delete max element
   if(IsEmpty()) throw "heap is empty. Cannot Delete";
   heap[1].~T();//delete max element
   T lastE = heap[heapSize--];
   //힙의 마지막 노드의 값을 받아두고, 없앤다.(남아있지만, 접근불가)
```

```
//내려보내는 과정할 준비
   int currentNode=1; //root
                //a child of currentNode
   int child=2;
   while(child<=heapSize){ //아들이 있는 경우
       //두 자식 노드 중 값이 큰 노드를 비교대상으로 한다.
       if(child<heapSize&&heap[child]<heap[child+1])child++;</pre>
       //자식노드보다 크다면 그 위치에 값을 넣는다.
       if(lastE>=heap[child])break;
       heap[currentNode]=heap[child]; //그게 아니라면 자식을 올린다
       currentNode=child;child*=2; //아래 레벨로 내려간다.
   heap[currentNode]=lastE; //조건을 만족하면 값을 넣는다.
}
template <class T>
ostream &operator<<(ostream &os, Maxheap<T> &H)
   os << "<Heap contents> ";
   for (i = 1; i <= H.heapSize; i++)
       os << i << ":" << H.heap[i] << " ";
   os << endl;
}
               //Maxheap출력 연산자 오버로딩
template <class T>
Maxheap<T>::Maxheap(int _capacity = 10) : heapSize(0)
{
   if (_capacity < 1)</pre>
      throw " Must be > 0";
   capacity = _capacity;
   heap = new T[capacity + 1]; //[0]을 비워두기 때문!!
```

## 3 기타

• <<연산자 오버로딩에서 반환값이 ostream&으로 존재하는데, 구현부에서 return이 없는데 내 pc상에서 는 안돌아가고 학교 서버 상에서 잘 실행되는 이유를 모르겠다.