
模型仓库

1. 模型仓库概述

通过模型仓库列表，用户可以查看模型的详细信息，包括模型名称/ID、状态、来源、类型等基础信息，以及版本信息等。平台支持在列表中直接添加新版本或删除模型。训练完成后生成的模型将自动收纳至模型仓库，便于统一管理。

2. 创建模型

平台支持上传模型，填写创建模型的表单，包括基础信息和版本相关信息，具体填写说明见下表。



模块	字段名	是否必填	描述及填写规范
基本信息	名称	是	自定义创建的模型名称，默认自动生成，可手动修改。 支持 2 ~ 63 位可见字符，且只包含由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成。
	模型类型	是	平台支持**大语言模型**、**视觉模型**、**向量模型**、**排**

			序模型、奖励模型、语音模型从对象存储导入。
	模型系列	是	1. 平台预先适配一系列模型，预置对应模型的各类规范配置。 1. 需按照实际情况选择模型系列。如果不在模型系列内，支持用户选择其他尝试进行扩展。 1. 需注意其他模型需先确认推理引擎对应版本可支持。 Doubao-enterprise 系列模型只有在 **workspace-system** 空间下可选。
	高级能力	否	1. **大语言模型**支持以下高级能力： 如果选择**其他**大语言模型系列，需先确认推理引擎对应版本是否可支持以下高级能力，再设置高级能力开关。 1. **Function Call** 1. **图像理解** 1. **视频理解** 1. **深度思考** 1. **视觉模型**支持以下高级能力： 1. **文生图** 1. **图生图** 1. **文生视频** 1. **图生视频** 1. **向量模型**支持以下高级能力： 1. **图片向量化** 在 workspace-system 空间下，Doubao-embedding-vision-1.6、Doubao-embedding-text-1.6 模型系列高级能力默认开启，且不可取消。 1. **语音模型**支持以下高级能力： 1. **语音转文字**

			1. **音频文件转文字** 1. **文字转语音**
	分辨率	是	1. 当选择的视觉模型高级能力支持**文生视频**或**图生视频**时显示该配置项。 1. 支持 480P 和 720P，可多选，不支持修改。
	精调模式	否	1. 平台当前仅预置的可支持精调的模型系列可启用精调模式。开启后，模型精调模块的模型可选列表会出现该模型。 1. 其他系列未官方适配，不支持模型精调。 1. 支持的训练类型： 1. SFT 1. 继续预训练 1. 奖励模型训练 1. 强化学习训练 1.GRPO：基于组相对策略优化的强化学习方法 1.PPO：基于近端策略优化的强化学习方法
	模型标签	否	1. 自定义模型标签，最多可添加 10 个标签，标签长度 1~10 个字符。 1. 显示的标签在平台管理中的标签管理页面配置，初始列表： 1. 信息抽取 1. 内容创作 1. 角色扮演 1. 公开模型 1. 非公开模型
	描述	否	给模型添加除名称以外的其他描述信息，重要信息记录。
模型版	版本名称	是	指定创建的模型版本名称；支持 2 ~ 63 位可见字


本配置			符，且只包含由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成。
	版本描述	否	给模型版本添加除名称以外的其他描述信息，方便多次迭代版本，重要信息记录。
	来源	是	上传模型时，平台支持从对象存储导入模型。
	区域	是	填写区域名称。 长度 1~63 个字符，由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成。
	访问地址	是	填写对象存储的访问地址。
	Bucket Name	是	填写 Bucket Name。 长度 1~63 个字符，支持英文、数字、连接符（-、_）、点（.）。
	Path Style	是	Path Style 是指将存储桶置于 Host Header 的访问方式： 1. 设置为 True 将可以访问 S3 服务 1. 设置为 False 将默认使用 Path Style URL 结构
	访问密钥	是	填写 Access Key ID 和 Secret Access Key。
	文件夹	是	选择对象存储的文件夹名称。
	推理引擎	否	根据所选模型类型选择支持的推理引擎。

3. 查看与管理模型

3.1 模型仓库列表

通过模型仓库列表页面，可以查看模型的信息，包括模型名称/ID、来源、模型类型、版本数等信息，同时支持在操作列发布模型文件、创建模型版本、删除模型。

梁瑾 2918



3.2 模型详情

在模型仓库列表页，单击模型名称进入模型详情页。模型详情页可以查看该模型的基础信息和版本管理。

3.2.1 查看模型基础信息

可查看到模型的创建情况，基本信息。




3.2.2 模型版本管理-参数信息

1. 可以查看当前模型的版本。以及版本对应的参数详情，包括推理参数和精调参数。

> 不支持精调模型将不会展示精调参数内容。


1. 在模型详情页面右上角支持创建模型版本、发布模型文件、删除模型。

梁瑾 2918



1. 在版本管理版本详情右上角支持部署服务、发布版本、删除模型版本。


   来源是调优任务的模型，还支持下载模型文件。



3.3 模型文件上架

平台支持将空间内模型仓库的模型上架至模型文件广场，通过选择在模型仓库创建好的模型，点击发布按钮开始上架发布，具体填写说明见下表。

梁瑾 2918



字段名	是否必填	描述及填写规范
模型	是	选择从模型仓库创建好的模型 支持 2 ~ 63 位可见字符，由中文、字母、数字、连接符（-、_）、点（.）组成
模型 logo	是	在模型广场用作模型的视觉识别，平台支持从本地上传或使用平台提供的模板 logo
模型服务	否	从当前模型部署的版本里选一个已部署好的模型服务，用于模型体验
提供方名称	否	可选取预置系列或新增模型提供方名称。模型广场可筛选
模型介绍	是	通过富文本对模型进行详细介绍，并最终展示在模型广场的模型详情

梁瑾 2918