插件

1. 插件概述

由 HiAgent 官方或者其他用户提供的插件工具，也可以自己搭建自定义插件，这些插件涉及各类功能，如网页搜索、工具效率等，使用插件，可以帮助你拓展智能体的能力。你可以在编排或者工作流搭建时，选择使用。

1. 支持官方插件使用，也可自定义创建插件、导入插件
1. 支持插件的收藏和授权
1. 支持在插件内导入工具或添加工具
1. 支持对工具的启用/禁用，支持工具的 Debug
1. 支持插件的管理，包括删除、编辑、导入、导出、发布插件

2. 插件中心


插件中心包含以下两个入口：

1. 应用 > 插件 > 插件中心：展示 HiAgent 官方或其他用户发布上架的插件，以及火山引擎云市场的插件列表。
1. 探索 > 插件中心：展示 HiAgent 官方或其他用户发布上架的插件。

> MCP 插件的稳定性依赖于服务提供方，预置的 MCP 插件平台不保证其可用性，可在管理后台按需上下架。

插件中心入口 1

1. 登录 **HiAgent。**
1. 进入目标工作空间，在左侧导航栏选择**应用 > 插件**菜单。
1. 在**插件中心**页签，选择需使用的插件。在页面右上角支持切换插件列表：
    1. **插件**：展示当前 HiAgent 插件中心的列表页，及插件总数




1.支持在插件中心按插件分类、权限类别、关键词模糊搜索（在插件页面可搜索工具名称），或通过收藏查看插件。

1.展示当前插件的插件描述、分类标签、该插件被多少智能体使用、发布时间等基本信息。


1.单击插件名称进入插件详情页，可查阅输入参数、输出参数等信息。

1.部分插件显示锁图标，使用需要先授权，在插件卡片上单击**设置授权**，填写授权申请后才能使用。



1. **探索 Marketplace**：展示获取到的火山引擎云市场插件列表

梁瑾 2918



1.支持关键词模糊搜索插件。

1.插件分类说明：


1. Remote：远程托管的 MCP Server
1. 云部署：需要在火山上创建资源自行托管的 MCP Server
1. Local：在 HiAgent 平台内运行的 MCP Server

1.单击插件名称进入插件详情页，可查阅插件详细介绍信息、工具列表，右上角支持快速安装插件。

插件中心入口 2

1. 登录 **HiAgent。**
1. 进入目标工作空间，在左侧导航栏选择**探索 > 插件中心**菜单。
1. 在插件中心页面，选择需使用的插件。

梁瑾 2918



1. 默认展示**全部**插件、可选择**我的收藏**、**我的提交**查阅。
1. 支持按分类筛选。
1. 支持按需要授权、无需授权筛选。

    需要授权的插件，请参考以下操作步骤进行授权：

    1.在左侧导航栏选择**应用 > 插件**，在插件中心页签搜索插件名称。

    1.在插件卡片上单击**设置授权**。




    1.填写授权信息进行申请。
1. 支持对插件收藏和取消收藏。
1. 支持输入插件名称关键词模糊搜索插件。
1. 支持按最近发布和最受欢迎排序。

    1.最受欢迎：根据智能体编排里直接使用数和收藏数定义，倒序排列。

    1.最近发布：根据插件的最近发布时间，倒序排列。

3. 自定义插件

1. 登录 **HiAgent**。
1. 进入目标工作空间，选择插件后进入**自定义插件**页面。
1. 可创建/导入插件和管理插件。



3.1 创建插件


3.1.1 API 插件

1. 创建插件

除了手动创建插件外，也支持导入 API 插件，可参考导入插件操作。

以下为手动创建插件操作：

单击**创建插件**，填写弹窗表单，包含插件名称、插件工具创建方式、插件描述、插件 logo、插件 URL、Header 列表、授权方式。



配置项	说明
插件名称	1. 必填 1. 自定义插件名称，用于标识当前插件。建议输入清晰易理解的名称，便于大语言模型搜索与使用插件 1. 由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成

	1. 不能以连接符（-、_）开头或结尾 1. 字符限制：【2，128】字符
插件工具创建方式	1. 必填 1. 默认选择基于已有服务创建，可直接将自己开发或公开的 API 配置为插件
插件描述	1. 必填 1. 描述插件的主要功能和使用场景，确保内容符合平台规范。帮助用户/大模型更好地理解 1. 字符限制：【1，500】字符
插件 logo	1. 必填 1. 默认系统自带的 logo 图片，支持刷新后随机获取新的 logo 1. 可自定义上传插件的 logo 图片，支持图片格式包含：png、jpeg、jpg、bmp 1. 图片最大支持 2M 1. 上传的图片需进行裁剪
插件 URL	1. 必填 1. 插件的访问地址或相关资源的链接 1. 需按正确的地址/链接格式填写，否则会判定不规范
Header 列表	1. 非必填 1. Header 列表是客户端程序和服务器在每个 HTTP 请求和响应中发送和接收的字符串列表。这些标头通常对最终用户不可见，仅由服务器和客户端智能体程序处理或记录 1. 若点击**添加**，展示对应字段 1. Key：必填，Header 对应的参数名称 1. Value：非必填，Header 对应的值，后续根据该值进行服务认证
授权方式	1. 必填 1. 插件使用的认证方式，权限分为公开可用和受控可用两种类型，公

开可用的工具，状态显示为**无需授权**，受控数据需要先获得其 api_key 才可以使用，未获得权限的工具状态显示为**未授权**，获得了权限的工具状态显示为**已授权**。

1. 可选择包含：
    1. 无认证（默认）：无需授权认证
    1. Basic Auth：使用用户名和密码访问用户账户的特定资源，需填写
        1. 用户名：未打开**开启**开关时必填，当前访问账户的用户名
        1. 密码：未打开**开启**开关时必填，当前访问账户的用户名密码
        1. 开启：打开**开启**开关时，插件的使用者需要填写认证信息，您可以在描述中说明认证信息的获取方式。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。

            描述信息长度不超过 500 字符。
    1. Bearer Token：只定义授权方式，管理员在后台设置租户级别的全局授权，使用者可以开箱即用
        1. Token：未打开**开启**开关时必填，填写租户级别的全局授权 Token
        1. 开启：打开**开启**开关时，插件的使用者需要填写认证信息，您可以在描述中说明认证信息的获取方式。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。

            描述信息长度不超过 500 字符。
    1. API Key：一种简化的认证方式，其中 API 调用需要某种秘钥或令牌来验证其合法性。这种秘钥可能会通过查询参数或请求头传递。它是为了确保只有拥有此秘钥的用户或系统能够访问 API。例如，你可能已经看到过有些公开 API 会要求你注册以获得一个 API 秘钥，通过秘钥或令牌校验合法性，需填写：
        1. 添加位置：必填，决定了秘钥应该放在哪里传给服务器，单选，可选择：
            1. Header（默认）：代表秘钥在 HTTP 请求的头部
            1. Query：代表秘钥作为 URL 的一部分
        1. Key：必填，需要传递 Service Token 的参数名。其作用是告诉 API 服务，将在哪个参数中提供授权信息。如将 `abc.com/getInfo?token=xxx` 中的 `token` 填在此处。

1.Value：未打开**开启**开关时必填，一个专属的 API 密钥，代表身份或给定的服务权限。API 服务会验证此 Token，以确保有权进行相应的操作。如将 `abc.com/getInfo?token=xxx` 中的 `xxx` 填在此处。

1.开启：打开**开启**开关时，插件的使用者需要填写认证信息，您可以在描述中说明认证信息的获取方式。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。

描述信息长度不超过 500 字符。

1. OAuth2：OAuth2 是一个开放标准，常用于用户代理认证。允许第三方智能体在不共享用户密码的情况下访问用户账户的特定资源。

1.grant_type：选择获取访问令牌的授权方式，当前支持 Authentication Code 和 Client Credentials

1.client_id：智能体在 OAuth 提供者注册时获取的唯一标识，必填

1.client_secret：与 ClientID 配对的秘密，用于认证智能体并获取令牌，必填

1.redirect_url：智能体的回调 URL，授权码将发送到此 URL，当 grant_type 为 Authentication Code 时必填

1.auth_url：用户被重定向以授权智能体的 OAuth 提供者的 URL。需要进行 URL 验证，当 grant_type 为 Authentication Code 时必填

1.access_token_url：用户被重定向以授权智能体的 OAuth 提供者的 URL，必填

1.Scope：你的智能体希望访问的资源的范围或级别，非必填


1.refresh_token_url：用户被重定向以自动刷新智能体授权过期的 OAuth 提供者的 URL，不填写表示默认使用 access_token_url 配置的 URL，非必填

1.auth_content_type：用于向 OAuth 提供者发送数据的内容类型，必填，可选项包含：application/json（默认）、application/form-data

1. 手动创建工具

以下为手动创建工具操作步骤，也可以导入工具，可参考导入工具操作。


1. 填写基本信息，配置工具的基本信息。



配置项	说明
名称	1. 必填 1. 当前工具名称命名 1. 由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成 1. 不能以连接符（-、_）开头或结尾 1. 字符限制：【2，128】字符 1. 插件内名称唯一
描述	1. 必填 1. 描述工具的主要功能和使用场景，确保内容符合平台规范。帮助用户/大模型更好地理解 1. 字符限制：【1，500】字符
工具路径	1. 必填 1. 当前工具的具体路径 1. 以/开头，如/search
请求方法	1. 当前工具使用工具路径后的请求方法： 1. GET：通过 URL 请求特定资源，主要用于获取数据

	1. POST：向指定资源提交数据，常用于提交表单或上传文件 1. PUT：向指定位置上传数据或资源，常用于更新已存在的资源或创建新资源 1. DELETE：请求服务器删除指定的资源 1. PATCH：更新现有资源，但不创建新资源
流式输出	1. 配置流式输出需要勾选**接入的服务支持 SSE 响应且符合平台《数据协议规范》**。 1. 流式插件适用于需要实时处理和展示连续消息流的场景，增强用户体验，例如聊天机器人和实时通知场景。 1. 工具配置为流式输出，智能体或工作流在单次调用插件时，可以输出多条消息，每条消息能够以类似打字机的效果逐条动态显示，实现流式输出效果。
超时时间	1. 设置插件工具的运行超时时间，支持配置 1 ~ 30 分钟，默认 1 分钟。 1. 该超时时间对工具自动解析出参、调试和运行都生效。 1. 智能体、工作流、对话流要保证最长 30 分钟的插件运行不中断。

1. 输入参数配置，配置工具调用的输入参数。




配置项	说明
请求体格式	支持选择请求体格式：

	1. json：默认 1. form-data 1. x-www-form-urlencoded 1. none：将不传 Content-type Header，并自动忽略 Body 类型参数
名称	1. 必填 1. 输入参数的名称 1. 只能包含数字、字母、中划线或下划线 1. 以字母或下划线开头 1. 列表中不能重复
描述	1. 非必填 1. 参数描述，指明输入内容的含义，帮助用户/LLM 更好的理解
数据类型	1. 必填 1. 参数的数据类型 1. 可选项包含：String（默认类型）、Integer、Number、Object、Boolean、Array<String>、Array<Integer>、Array<Number>、Array<Object>、Array<Boolean>
参数类型	1. 必填 1. 参数的类型 1. 可选项包含：Body（默认类型）、Path、Query、Header。 1. 如果是 Path，需要在第一步的 URL 中通过单花括号{}引用该参数
是否必填	1. 参数是否必填。 1. 打开开关表示当前参数为必填参数，关闭开关表示当前参数为选填参数
默认值	1. 参数的默认取值 1. 如参数关闭，则在调用插件时将使用默认值传参。

是否开启	1. 参数在编排时是否可修改，以及对大模型是否可见。 1. 如果参数为必填，且没有默认值，则不可关闭。
添加子项	1. 当**数据类型**选择 Object 类型时，该配置项会显示加号（+）图标。单击加号图标可在当前 Object 参数内添加子参数 1. 只支持两级嵌套
支持操作	1. 删除：删除当前参数配置 1. 添加一行：可新增参数配置行填写 1. 上一步：回到工具**基本配置**步骤 1. 下一步：进入**输出参数配置**步骤

1. 输出参数配置，配置工具调用返回参数。

> 流式输出不支持参数配置。



配置项	说明
响应体格式	支持选择响应体格式： 1. json：默认，用于解析 application/json 的响应 1. text：用于解析 text/*的响应


名称	1. 必填 1. 输入参数的名称 1. 只能包含数字、字母、中划线或下划线 1. 以字母或下划线开头 1. 列表中不能重复
描述	1. 非必填 1. 参数描述，指明输入内容的含义，帮助用户/LLM 更好的理解
数据类型	1. 必填 1. 参数的数据类型 1. 可选项包含：String（默认类型）、Integer、Number、Object、Boolean、Array<String>、Array<Integer>、Array<Number>、Array<Object>、Array<Boolean>
是否必填	1. 参数是否必填。 1. 必填的出参会在调用结束后进行校验，如果为空则会报错
添加子项	1. 当**数据类型**选择 Object 类型时，该配置项会显示加号（+）图标。单击加号图标可在当前 Object 参数内添加子参数 1. 只支持两级嵌套
支持操作	1. 自动解析：在对话框内填写输入参数调用 API，平台将会根据 API 响应结果自动配置输出参数 1. 删除：删除当前参数配置 1. 添加一行：可新增参数配置行填写 1. 上一步：回到**输入参数配置**步骤 1. 下一步：进入 **Debug 调试**步骤

1. Debug 调试，配置输入参数，调试工具。

   填写**输入参数**，并单击右下角的 **Debug**。在页面右侧，当**调试结果**为绿色标识时，则**调试通过**，可单击**完成**，创建工具成功。

   调试通过后，如果勾选**保存调试结果为工具使用示例**，则插件上架后插件

示例将公开可见，**请勿将包含敏感信息的调试内容保存为示例**。




3.1.2 MCP 插件

1. 创建插件

   在自定义插件页面，单击**接入 MCP 插件**，填写弹窗表单即可创建 MCP 插件。

   在接入 MCP 插件页面，您也可以选择从 Marketplace 安装，自动跳转至火山引擎云市场插件列表中。单击目标插件名称进入插件详情页，在右上角单击**安装**，根据页面提示完成安装。



配置项	说明
插件名称	1. 必填 1. 自定义插件名称，用于标识当前插件。建议输入清晰易理解的名称，便于大语言模型搜索与使用插件 1. 由中文、字母、数字、连接符（-、_）组成 1. 不能以连接符（-、_）开头或结尾 1. 字符限制：【2，128】字符
插件描述	1. 必填 1. 描述插件的主要功能和使用场景，确保内容符合平台规范。帮助用户/大模型更好地理解 1. 字符限制：【1，500】字符
插件 logo	1. 必填 1. 默认系统自带的 logo 图片，支持刷新后随机获取新的 logo 1. 可自定义上传插件的 logo 图片，支持图片格式包含：png、jpeg、jpg、bmp 1. 图片最大支持 2M 1. 上传的图片需进行裁剪
传输方式	1. 选项包括 1. STDIO：运行在平台本地的 MCP Server 1. SSE：运行在远程的 MCP Server 1. StreamableHTTP：运行在远程的 MCP Server
命令	1. 当传输方式为 STDIO 时必填，在此填写要执行的命令和参数 1. 命令：选择执行命令，当前支持 npx、uvx、docker 三种，对应 mcp server 接入配置中的 `command` 字段 1. 命令选择 npx、uvx 时，支持上传代码包。上传成功后，展示**插入环境变量**按钮，选项中置顶展示内置的系统变量 `HIAGENT_PKG_URI`，插件运行时会将该变量替换成真实的包路径。

	1. npx 代码包格式：
	1.文件格式仅支持 tgz
	1.文件最大支持 100M
	1. uvx 代码包格式：
	1.文件格式仅支持 whl 或 tar.gz
	1.文件最大支持 100M
	1.请确保目录有 package.json 且定义了 bin
	1. 参数：输入传递给命令的参数信息，1024 字符以内，对应 mcp server 接入配置中的 `args` 字段
	1. 多个参数用空格分隔
	1. 支持在参数中引用环境变量，引用变量会在命令执行时自动使用用户的传参赋值。
	1. 示例：BaiduMap MCP Server 的接入配置，对应的命令和参数为
	1. 命令：`uvx`
	1. 参数：`mcp-server-baidu-maps`
	JSON
	// BaiduMap MCP Server 的接入配置
	{
	"mcpServers": {
	"baidu-maps": {
	"command": "uvx",
	"args": ["mcp-server-baidu-maps"],
	"env": {
	"BAIDU_MAPS_API_KEY": "<YOUR_API_KEY>"
	}
	}
	}
	}

环境变量	1. 当传输方式为 STDIO 时选填，最多添加 20 个，对应 mcp server 接入配置中的 `env` 字段 1. 环境变量字段包括： 1. 变量名：必填，128 字符以内，可以由字母、数字以及下划线（_）组成。不能重复。

	1. 描述：选填，500 字符以内 1. 类型：可选 String（默认）、Integer、Number、Boolean 1. 敏感字段：是否为敏感变量，默认否，敏感变量在回显配置时将密文展示。 1. 必填：是否为必填变量，默认是 1. 默认值：选填，1024 字符以内 1. 启用：默认开启。当开启时，插件的使用者需要填写该变量值。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。只有参数非必填、或必填且默认值非空时可以关闭。 1. 支持操作：删除
URL	1. 当传输方式为 SSE、StreamableHTTP 时必填，2048 字符以内。 1. 输入远程 MCP 服务 URL 地址
认证类型	1. 当传输方式为 SSE、StreamableHTTP 时可选 1. 选择认证类型，选项包括 1. 无认证（默认）：无需授权认证 1. Basic Auth：使用用户名和密码访问用户账户的特定资源，需填写 1.用户名：未打开**开启**开关时必填，当前访问账户的用户名 1.密码：未打开**开启**开关时必填，当前访问账户的用户名密码 1.开启：打开**开启**开关时，插件的使用者需要填写认证信息，您可以在描述中说明认证信息的获取方式。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。 描述信息长度不超过 500 字符。 1. Bearer Token：只定义授权方式，管理员在后台设置租户级别的全局授权，使用者可以开箱即用 1.Token：未打开**开启**开关时必填，填写租户级别的全局授权 Token 1.开启：打开**开启**开关时，插件的使用者需要填写认证信

息，您可以在描述中说明认证信息的获取方式。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。

描述信息长度不超过 500 字符。

1. API Key：一种简化的认证方式，其中 API 调用需要某种秘钥或令牌来验证其合法性。这种秘钥可能会通过查询参数或请求头传递。它是为了确保只有拥有此秘钥的用户或系统能够访问 API。例如，你可能已经看到过有些公开 API 会要求你注册以获得一个 API 秘钥，通过秘钥或令牌校验合法性，需填写：

   1.添加位置：必填，决定了秘钥应该放在哪里传给服务器，单选，可选择：

      1. Header（默认）：代表秘钥在 HTTP 请求的头部
      1. Query：代表秘钥作为 URL 的一部分

   1.Key：必填，需要传递 Service Token 的参数名。其作用是告诉 API 服务，将在哪个参数中提供授权信息。如将 `abc.com/getInfo?token=xxx` 中的 `token` 填在此处。

   1.Value：未打开**开启**开关时必填，一个专属的 API 密钥，代表身份或给定的服务权限。API 服务会验证此 Token，以确保有权进行相应的操作。如将 `abc.com/getInfo?token=xxx` 中的 `xxx` 填在此处。

   1.开启：打开**开启**开关时，插件的使用者需要填写认证信息，您可以在描述中说明认证信息的获取方式。当关闭时，调用插件时直接使用当前填写的默认值。

   描述信息长度不超过 500 字符。

1. 同步工具

   MCP 插件创建后，单击**同步工具**按钮导入工具列表。如果插件需要授权，则需要先填写相关授权参数，如果授权信息缺失，则无法执行导入和调试。

   > 需要授权是指：
   >
   > 1. STDIO：有启用的环境变量；
   > 1. SSE、StreamableHTTP：认证方式不是无认证。
   >
   > 授权信息缺失是指：

1. STDIO：有必填的环境变量为空也没有默认值；
1. SSE、StreamableHTTP：认证方式非「无认证」且认证字段为空。



同步工具需要一段时间，请耐心等待。




同步成功后会覆盖之前的工具，失败则维持不变。



1. 调试工具

   由于 MCP 协议只定义了工具入参，未定义工具出参，直接通过 listTools 接口导入的工具无法被工作流调用，因此导入 MCP 插件需要和 API 插件一样，导入工具后需要进行出参解析和调试。


   1. 配置工具的基本信息。



配置项	说明
名称	1. 必填，默认使用 MCP Server 获取的工具名 1. 仅展示，不可编辑
描述	1. 必填，默认使用 MCP Server 获取的工具描述 1. 描述工具的主要功能和使用场景，帮助用户/大模型更好地理解 1. 字符限制：【1，1000】字符
流式输出	1. 配置流式输出需要勾选**接入的服务支持 SSE 响应且符合平台《数据协议规范》**。 1. 流式插件适用于需要实时处理和展示连续消息流的场景，增强用户体验，例如聊天机器人和实时通知场景。 1. 工具配置为流式输出，智能体或工作流在单次调用插件时，可以输出多条消息，每条消息能够以类似打字机的效果逐条动态显示，实现流式输出效果。
超时时间	1. 设置插件工具的运行超时时间，支持配置 1 ~ 30 分钟，默认 1 分钟。 1. 该超时时间对工具自动解析出参、调试和运行都生效。

	1. 智能体、工作流、对话流要保证最长 30 分钟的插件运行不中断。

1. 输入参数配置，配置工具调用的输入参数，入参列表将自动从 MCP Server 获取，不可增删。




配置项	说明
名称	1. 必填，默认使用 MCP Server 获取的入参名称 1. 仅展示，不可编辑
描述	1. 选填，默认使用 MCP Server 获取的入参描述 1. 指明输入内容的含义，帮助用户/LLM 更好的理解
数据类型	1. 必填，默认使用 MCP Server 获取的入参类型 1. 仅展示，不可编辑
是否必填	1. 必填，默认使用 MCP Server 获取的入参必填设置 1. 仅展示，不可编辑
默认值	1. 选填，默认参数的默认取值 1. 如参数关闭，则在调用插件时将使用默认值传参。

是否开启1.	参数在编排时是否可修改，以及对大模型是否可见。 1. 如果参数为必填，且没有默认值，则不可关闭。
添加子项1.	当**数据类型**选择 Object 类型时，该配置项会显示加号（+）图标。单击加号图标可在当前 Object 参数内添加子参数 1. 只支持两级嵌套
支持操作1.	上一步：回到工具**基本配置**步骤 1. 下一步：进入**输出参数配置**步骤

1. 输出参数配置，配置工具调用返回参数。

   支持自动解析，使用当前的环境变量调用一次工具，并从结果解析出参的数据结构。




配置项	说明
名称	1. 必填 1. 输入参数的名称 1. 只能包含数字、字母、中划线或下划线 1. 以字母或下划线开头 1. 列表中不能重复
描述	1. 非必填

	1. 参数描述，指明输入内容的含义，帮助用户/LLM 更好的理解
数据类型	1. 必填 1. 参数的数据类型 1. 可选项包含：String（默认类型）、Integer、Number、Object、Boolean、Array<String>、Array<Integer>、Array<Number>、Array<Object>、Array<Boolean>
是否必填	1. 参数是否必填。 1. 必填的出参会在调用结束后进行校验，如果为空则会报错
是否开启	1. 参数在编排时是否可修改，以及对大模型是否可见。 1. 如果参数为必填，且没有默认值，则不可关闭。
添加子项	1. 当**数据类型**选择 Object 类型时，该配置项会显示加号（+）图标。单击加号图标可在当前 Object 参数内添加子参数 1. 只支持两级嵌套
支持操作	1. 自动解析：在对话框内填写入参，平台将会根据 响应结果自动配置输出参数 1. 删除：删除当前参数配置 1. 添加一行：可新增参数配置行填写 1. 上一步：回到**输入参数配置**步骤 1. 下一步：进入 **Debug 调试**步骤

1. Debug 调试，配置输入参数，调试工具。


   填写**输入参数**，并单击右下角的 **Debug**。在页面右侧，当**调试结果**为绿色标识时，则**调试通过**，可单击**完成**，创建工具成功。

   > 调试通过后，如果勾选**保存调试结果为工具使用示例**，则插件上架后插件示例将公开可见，**请勿将包含敏感信息的调试内容保存为示例**。



3.2 插件介绍

插件详情页支持增加插件介绍，单击介绍页签，支持以富文本或源码编辑器编写使用说明。插件上架至插件中心，支持查看插件介绍。



3.3 插件发布

插件创建完成后，在插件详情页执行发布操作。插件发布后才可以被智能体使用，已发布的插件支持更新发布。

1. 登录 HiAgent。
1. 进入目标工作空间，在左侧导航栏选择**应用 > 插件**。
1. 在自定义插件 Tab 页，单击插件名称进入插件详情页。
1. 在详情页面右上角单击**发布**，完成插件发布。

梁瑾 2918



说明：

1. 智能体会自动使用插件最新发布的版本。
1. 插件发布不强制要求所有工具都 Debug 通过。
1. 在页面右上角单击更新记录按钮支持查看插件更新记录。



3.4 插件上架

已发布的插件支持上架到插件中心，供其他团队空间用户查找使用。


1. **单个上架**
    1. 登录 HiAgent。
    1. 进入目标工作空间，在左侧导航栏选择**应用 > 插件**。
    1. 选择**自定义插件** Tab 页。
    1. 在待上架插件的操作列，单击上架图标。
    1. 选择**插件分类**，填写**插件描述**后，单击**确定**即可完成插件的上架。

        插件分类至多选择 3 个分类。



1. **批量上架**

1. 登录 HiAgent。
1. 进入目标工作空间，在左侧导航栏选择**应用 > 插件**。
1. 在自定义插件 Tab 页，单击**上架插件**。
1. 选择需要上架的插件，单击**下一步**。



1. 选择**插件分类，**填写**插件描述**后，单击**确定**即可完成插件的上架。

   插件分类至多选择 3 个分类。



1. 已上架的插件支持在左侧导航栏**探索 > 插件中心 > 我的提交**页面中查看，支持搜索关键词查询、分类查找使用。
1. 在已上架的插件详情页单击**插件中心**按钮支持快速跳转至插件中心详情页。



1. 插件上架后，你只需要再次发布就可以将修改的信息同步到插件中心。

3.5 插件管理

1. **编辑插件**

    1. 在自定义插件 Tab 页中，单击插件名称。

    1. 进入插件详情页，鼠标悬停在插件名称上，单击右侧编辑按钮，支持编辑插件名称等插件信息。



说明：插件被修改后，再次发布之前，智能体将继续使用之前发布版本的插件。

1. **删除插件**

    在自定义插件 Tab 页中，单击操作列的删除按钮。



1. **导出插件**（仅 API 插件支持）

    在自定义插件 Tab 页中，单击操作列的 OpenAPI 导出按钮。



1. **导入插件**（仅 API 插件支持）

   在自定义插件 Tab 页中，单击右上角**导入插件**按钮，选择 **OpenAPI 导入**。导入类型为 OpenApi，支持 json 和 yaml 格式文件，单个文件不超过 2 MiB。



1. 批量导入

   在自定义插件 Tab 页中，单击右上角**导入插件**按钮，选择 **DSL 导入**。



1. 批量导出

   在自定义插件 Tab 页中，勾选待导出的插件，在页面下方选择 **DSL 导出**，保存至本地。

   配合插件批量导入功能，实现插件快速迁移。



3.6 插件工具管理

1. **编辑工具**

在插件详情页中，单击工具操作列的编辑按钮，支持修改工具名称和描述、输入参数、输出参数、debug 等相关信息。



1. **删除工具**

在插件详情页中，单击工具操作列的删除按钮，支持删除单个工具。



1. **Debug 工具**

在插件详情页中，单击工具操作列的 Debug 按钮，进入工具详情页，支持调整输入输出参数并进行调试操作。

梁瑾 2918



1. **启用/禁用工具**

   在插件详情页中，设置相应工具的**启用/禁用**开关，蓝色为启用，灰色为禁用。

1. **查看工具被智能体的引用数**

   在插件详情页中，鼠标悬停在**智能体引用数**列的数字上，显示引用该工具的智能体名称。

1. **查看工具输入输出**

   在插件详情页中，单击工具输入输出列的**查看详情**，支持查看工具的输入输出参数。

1. **导入工具**（仅 API 插件支持）

   在插件详情页中，单击**导入工具**，支持导入 OpenApi 或 CURL 类型的工具。


   1. OpenApi：本地上传支持导入 json 或 yaml 格式文件。

      说明：OpenApi 是一种用于定义和描述 API 的开放标准格式。它通常使用 JSON 或 YAML 格式来定义 API 的端点、请求方法、参数、响应等信息。通过使用 OpenApi，开发者可以更方便地了解和使用 API，同时也可以提高 API 的可发现性和可重用性。

   1. CURL：填写工具名称、工具描述、CURL。

      说明：CURL 是一种命令行工具，用于在网络上发送请求和接收响应。它支持多种协议，如 HTTP、HTTPS、FTP 等。在导入插件中，CURL 可能被用于与外部 API 进行交互，发送请求并获取响应。

梁瑾 2918


RESTs
已发布
0个智能体引用
REST
发布
Debug 状态
输入关键词搜索
导入工具
新建工具
工具名称 / 描述
创建用户
创建时间
启用/禁用
操作
posts
posts
2025-06-04 14:46:43
启用
导入工具
导入类型 *
OpenApi
CURL
本地上传 *
点击或拖拽文件到此处上传
支持 json，yaml 格式文件
取消
确定