2.5.12. Dijeljenje uzastopnim oduzimanjem i rastavljanje na proste faktore

Rješenje:		1· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
;traže DIV	se samo potprogrami,	negdje prije je inicijaliiran stog
LOOP	PUSH R2 MOVE -1, R2	;spremanje konteksta ;dijeljenje
LOOF	ADD R2, 1, R2 SUB R0, R1, R0 JR_NN LOOP	,uijeijeije
	ADD R0, R1, R1 MOVE R2, R0	;R1 = ostatak ;R0 = rezultat
	POP R2 RET	;obnova konteksta
FACT		
	PUSH R0 PUSH R1 PUSH R2 PUSH R3 PUSH R4	;spremanje konteksta
	MOVE 2, R2	;prvi prosti faktor
PETLJ		
	MOVE R0, R3 MOVE R1, R4 MOVE R2, R1 CALL DIV	;spremanje broja ;spremanje adrese ;R1 djelitelj
	CMP R0, 0 JR EQ VAN	;ako je rezultat 0, djelitelji su preveliki da bi bili faktori
	CMP R1, 0 JR_EQ DIJELI	;ako nema ostatka onda je broj djeljiv
NEDIJELI		
	MOVE R3, R0 MOVE R4, R1 ADD R2, 1, R2 JR PETLJ	;ako ima, vracamo vrijednost broju ;vracamo adresu ;povecavamo djelitelj
DIJELI		
	MOVE R4, R1 STORE R2, (R1) ADD R1, 4, R1 JR PETLJ	;ako djeli, vracamo dresu ;spremamo faktor ;povecavamo adresu
VAN	DOD D 4	
	POP R4 POP R3 POP R2	;obnova konteksta

POP R1

POP R0 RET

2.5.13 Oduzimanje i dijeljenje brojeva u dvostrukoj preciznosti

Rješenje: MAIN	`ORG 0	
WAIN	MOVE 10000, SP MOVE PRVI, R0 MOVE DRUGI, R1 MOVE REZ, R2 CALL DIV_DBL HALT	;inicijalizacija stoga ;adresa djeljenika ;adresa djelitelja ;adresa rezultata
PRVI DRUGI REZ	DW DW `DS 8	;neki broj u dvostrukoj preciznosti ;neki broj u dvostrukoj preciznosti
DIV_DBL	PUSH R3 PUSH R4 MOVE -1, R3	;spremanje konteksta
LOOP	ADD R3, 1, R3 CALL SUB DBL	;dijeljenje
	LOAD R4, (R2 + 4) ROTL R4, 1, R4 AND R4, 1, R4 JR_Z LOOP	;ako je rezultat negativan, onda je kraj ;predznak u najvisem bitu (63. bit)
	MOVE R3, (R2) POP R4 POP R3 RET	;rezultat je u jednostrukoj preciznosti, što je mozda ;greška ??
SUB_DBL	PUSH R3 PUSH R4	;spremanje konteksta
	PUSH R5 PUSH R6 LOAD R3, (R0) LOAD R4, (R0 + 4) LOAD R5, (R1) LOAD R6,(R1 + 4)	;dohvat operanada
	SUB R3, R5, R3 SBC R4, R6, R4	;oduzimanje, valjda tocno
	STORE R3, (R2) STORE R4 (R2 + 4)	;spremanje rezultata

STORE R4, (R2 + 4)

POP R6 ;obnova konteksta
POP R5
POP R4
POP R3
RET

2.5.14. Potprogram za izračun funkcije sa četiri parametra

Rješenje:

ORG 0

MAIN

MOVE 10000, SP ;inicijalizacija stoga MOVE 1000, R6 ;adresa bloka

LOOP

LOAD R0, (R6) ;ucitavanje podataka

CALL FUNC

STORE R0, (R6) ;spremanje rezultata

ADD R6, 4, R6 ;povecavanje adrese, 4 jer spremamo 32 bita

CMP R6, 2000 ;je li kraj

JR_NE LOOP ;ako nije nastavi

HALT

FUNC

PUSH R1 ;spremanje konteksta

PUSH R2

PUSH R3

MOVE 0, R2 ; R2 = y

MOVE 0, R3 ;R3 = broj pomaka, tj. množenje

PETLJ

CMP R3, 4 ;ako je kraj onda van

JR_EQ VAN

AND R0, 0FF, R1 ;najnizi bajt

SHL R1, %D 24, R1 ;predznacno prosirivanje

ASH R1, %D 24, R1

SHL R1, R3, R1 ;mnozenje s potencijom od 2, prvo 2^0, pa na 2^1 itd.

ADD R1, R2, R2 ;povecavanje rezultata ADD R4, 1, R4 ;povecavanje pomaka

JR PETLJ

VAN

MOVE R2, R0 ;rezultat se vraca preko R0

POP R3 ;obnova konteksta

POP R2 POP R1 RET

2.5.15. Zrcalni bitovi i provjera palindroma

Rješenje:

'ORG 0

MAIN

	MOVE 10000, SP MOVE 500, R0 PUSH R0 MOVE %D 512, R0 PUSH R0 CALL PALIN ADD SP, 8, SP STORE R0, (450) HALT	;stavljanje adrese na stog ;stavljanje broja podataka na stog ;brisanje argumenata sa stoga ;spremnje rezultata
PALIN	PUSH R1 PUSH R2 PUSH R3 PUSH R4 MOVE 0, R4 LOAD R2, (SP + %D 20)	, 31
LOOP	LOAD R1, (SP + %D 24)	;R1 adresa podataka
LOOF	LOAD R0, (R1) MOVE R0, R3 CALL INVERZ	;ucitavanje podata ;kopiranje podatka
	CMP R0, R3 JR_NE NISU	;ako je inverz jednak broju onda je palindrom
JESU	- ADD D4 1 D4	1
NISU	ADD R4, 1, R4	;ako je palindrom povecaj brojac
	ADD R1, 4, R1 SUB R2, 1, R2 JR_NZ LOOP	;povecavanje adrese ;smanjenje broja podataka ;ako ih ima nastavi
	MOVE R4, R0 POP R4 POP R3 POP R2 POP R1 RET	;rezultat se vraca u R0 ;obnova konteksta
INVERZ		
· · · · · ·	PUSH R1 PUSH R2 PUSH R3	;spremanje konteksta
PETLJ	MOVE %D 32, R3 MOVE 0, R2	;brojac za petlju ;brisanje registra rezultata
	AND R0, 1, R1 SHR R0, 1, R0 OR R1, R2, R2 SHL R2, 1, R2 SUB R3, 1, R3 JR_NZ PETLJ	;najnizi bit broja stavimo u R1 ;pomaknemo broj u desno ;stavimo taj bit u R2 ;i pomaknemo R2 u lijevo ;i tako 32 puta

MOVE R2, R0 ;rezultat je u R0
POP R3 ;obnova konteksta
POP R2
POP R1
RET

2.5.16. Potprogram za pretvorbu iz zapisa BCD u

Rješenje:

ORG 0

MAIN

MOVE 10000, SP

MOVE 2000, R6 ;adresa

XYZ

LOAD R0, (R6) ;ucitavanje podatka

CALL BCD2NBC

STORE R0, (R6) ;spremanje rezultata

ADD R6, 4, R6

CMP R6, 2500 ;ako je kraj,van

JR NE XYZ

HALT

BCD2NBC

PUSH R1 ;spremanje konteksta

PUSH R2

PUSH R3

MOVE 4, R3 ;R3 brojac za petlju

MOVE 0, R2 ;R2 rezultat

LOOP

ROTL R0, 8, R0 ;najvisi bajt na donjih 8 bitova

AND R0, 0FF, R1 ;izdvojimo ga ADD R1, R2, R2 ; dodamo ga u R2 SHL R2, 3, R1 ;pomnozimo s 8 ADD R1, R2, R1 ;dodamo i...

ADD R1, R2, R2 ;dodamo,dakle *10

SUB R3, 1, R3 ;ponavljamo za sve znamenke

JR NZ LOOP

MOVE R2, R0 ;rezultat u R0 POP R3 ;obnova konteksta

POP R2 POP R1 RET

2.5.17. Brojenje pojavljivanja 2-bitnog uzorka u broju

greška je u tekstu zadatka, ne pomice se za 2 nego za 1 sto je i ocito iz primjera

Rješenje:

'ORG 0

MAIN		
	MOVE 10000,SP MOVE 1000, R3 MOVE 1500, R4	;inicijalizacija stoga ;R3 adresa izvora ;R4 adresa odredišta
XYZ	LOAD R0, (R3)	;ucitavanje podatka
	MOVE %B 00, R1 CALL CNT2BIT STOREB R2, (R4)	;prvi uzorak
	MOVE %B 01, R1 CALL CNT2BIT STOREB R2, (R4 + 1)	;drugi uzorak
	MOVE %B 10, R1 CALL CNT2BIT STOREB R2, (R4 + 2)	;treci uzorak
	MOVE %B 11, R1 CALL CNT2BIT STOREB R2, (R4 + 3)	;cetvrti uzorak
	ADD R4, 4, R4 ADD R3, 4, R3 CMP R3, 1200 JR_NE XYZ HALT	;povecanje adresa ;uspoedba s krajem
CNT2BIT		
CN12BII	PUSH R0 PUSH R3 PUSH R5	;spremanje konteksta
LOOP	MOVE %D 31, R3 MOVE 0, R2	;broj pomaka ;broj pojavljivanja
LOOF	AND R0, %B 11, R5 CMP R5, R1 JR NE NISU	;izdvajanje 2 najniza bita ;jesu li jednaki uzorku
JESU	ADD R2, 1, R2	;ako jesu povecati brojac
NISU	SHR R0, 1, R0 SUB R3, 1,R3 JR_NZ LOOP	;pomicati broj za JEDAN u desno ;i tako 31 put
	POP R5 POP R3 POP R0 RET	;obnova konteksta

2.5.18. Pronalazak podniza u nizu bitova

Rješenje:

'ORG 0 **MAIN** MOVE 10000, SP ;inicijlizacija stoga MOVE 500, R6 ;adresa bloka ;uzorak MOVE 0A1, R1 XYZ LOAD R0, (R6) ;ucitavanje podataka CALL SUBS CMP R0, 0 ;ako nema, oba djela su 0 pa je sve 0 JR NE IMA **NEMA** MOVE 0, R0 ;ako nema briše se STORE R0, (R6) **IMA** ADD R6, 4, R6 ;povecanje adrese CMP R6, 1000 ;ako kraj van JR NE XYZ **HALT SUBS** ;spremanje konteksta PUSH R2 PUSH R3 PUSH R4 PUSH R5 MOVE %D 24, R3 ;broj pomaka MOVE 1, R2 jedinica koja ce se upisat na mjesto gdje i ako se MOVE 0, R4 ;pojavi uzorak, R4 rezultat LOOP ;izdvojimo najnizi bajt AND R0, 0FF, R5 ;provjerimo je li jednak uzorku CMP R5, R1 JR NE NISU **JESU** ;ako je... OR R2, R4, R4 stavimo jedinicu na mjesto pojavljivanja ROTL R4, %D 26, R4 ;povecamo broj pojavljivanja ADD R4, 1, R4 ;pomak za 26 jer tamo pocinje brojac pojavljivanja ROTR R4, %D 26, R4 **NISU** SHR R0, 1, R0 ;pomicemo podataka u desno SHL R2, 1, R2 jedinicu koja pokazuje na mjesto pojavljivanja u lijevo SUB R3, 1, R3 ;smanjenje brojaca JR NZ LOOP ;rezultat u R0 MOVE R4, R0 POP R5 ;obnova konteksta POP R4 POPR3 POPR2 **RET**

2.5.19. Zbrajanje brojeva u zapisu nepomičnog zareza

Rješenje:

Rješenje:		
MAIN	`ORG 0	
MAIN	MOVE 10000, SP	;inicijalizacija stoga
	LOADB R1, (600) PUSH R1	;prvi operand
	LOADB R1, (601) PUSH R1	;drugi operand
	CALL ZBR_PLD ADD SP, 8, SP	;zbroji, rezultat u R0 ;brisi argumente
	LOADB R1, (602) PUSH R0 PUSH R1 CALL ZBR_PLD ADD SP, 8, SP STORE R0, (500) HALT	;treci operand ;zbroj prva dva ;treci ;zbroji, rezultat u R0 ;brisi argumente ;spremi rezultat
ZBR_PLD	PUSH R1 PUSH R2 PUSH R3 PUSH R4	;spremanje konteksta
	LOAD R1, (SP + %D 20) LOAD R3, (SP + %D 24) AND R1, 0F, R2 AND R3, 0F, R4 SHR R1, 4, R1 SHR R3, 4, R3	;R1 argument ;R3 argument ;decimalni dio prvog u R2 ;decimalni diodrugog u R4 ;dovedi cjeloborojne djelove na najniža 4 bita ;moze se i drugacije
IMA C	ADD R2, R4, R2 AND R2, 10, R4 JR_Z NEMA_C	;zbroji decimalni dio ;ako je doslo do preljeva dodati 1 u cjelobrojni
IMA_C NEMA_C	ADD R1, 1, R1 AND R2, 0F, R2	;dodaj 1 ;pocisti decimalni dio
	ADD R1, R3, R1 SHL R1, 4, R1 OR R1, R2, R0	;zbroji nedecimalni dio ;pomakni na njegovo mjesto ;spoji dva dijela
	POP R4 POP R3 POP R2 POP R1 RET	;obnova konteksta

2.5.20. Izračun cjelobrojnog dijelabroja u zapisu IEEE

moguce da je ovo krivo :)

Rješenje:

IEEE INT

PUSH R0 PUSH R2 PUSH R3 PUSH R4

ROTL R0, 1, R2

AND R2, 1, R2 ;R2 predznak

SHR R0, %D23, R3 AND R3, 0FF, R3

;R0 decimalni dio SHL R0, 9, R0 SUB R3, %D 127, R3 ;R3 eksponent

PUSH R3 ;spremanje eksponenta za kasnije, moze i u drugi reg

CMP R3, 0 JR_NN NIJEM

MINUS

MOVE 0, R1 ;ako je eksponent manji od 0, cjelobrojni dio je 0

JR VAN

NIJEM

JR NE NENULA

NULA

MOVE 1, R1 ;ako je eksponent 0, cjelobrojni dio je 1

JR VAN

NENULA

MOVE 1, R4 ROTR R4, 1, R4 MOVE R4, R1

LOOP

ROTL R1, 1, R1 ASHR R4, 1, R4 SUB R3, 1, R3 JR NZ LOOP

AND R0, R4, R0 ;R0 dio decimala koji postaje cjelobrojan POPR3 ;R3 eksponent

MOVE %D 32, R4 SUB R4, R3, R4

ORR R0, R1, R1

SHL R0, R4, R0 ;R0 cjelorojni diO pomaknut gdje mu je mjesto

PREDZNAK

CMP R2, 0 JR EQ PLUS

MINUS

XOR R1, -1, R1

ADD R1, 1, R1

PLUS

POP R4 POP R3 POP R2 POP R0 RET

3.3.5. Nadziranje motora pomoću CT-a

Rješenje:

VJP 'EQU 0FFFFF00
VJS 'EQU 0FFFFF04
CTLR 'EQU 0FFFFF20
CTCR 'EQU 0FFFFF24
CTIACK 'EQU 0FFFFF28
CTIEND 'EQU 0FFFFF2C
BVJ 'EQU 0FFFFF40

'ORG 0

MOVE 10000, SP JR GLAVNI 'ORG 8 DW PREK

GLAVNI

MOVE %D 50000, R0 ;konstanta za 1 s

STORE R0, (CTLR)

MOVE %B 10100000, SR ;GIE =1, EINT1 = 1

MOVE %B 11, R0 ;brojilo broji i postavlja prekide STORE R0, (CTCR)

LOOP

LOAD R0, (VJS) ;cekanje na spremnost

OR R0, R0, R0 JR Z LOOP

LOAD R0, (BROJ) ;povecanje broja okretaja

ADD R0, 1, R0 STORE R0, (BROJ)

STORE R0, (VJS) ;dojava kraja posluzivanja

LOAD R0, (GASI) ;provjera je li ugasen motor

CMP R0, 1 JR_EQ LOOP

HALT

BROJ DW 0 GASI DW 1

PREK

PUSH R0 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (CTIACK) ;dojava prihvata prekida

LOAD R0, (BROJ)

CMP R0, %D 76

MOVE 0, R0 ;ako je vise od 76 gasi motor

JR ULE VAN

VISE

STORE R0, (BVJ) STORE R0, (GASI) STORE R0, (CTCR)

VAN

STORE R0, (BROJ) ;resetiranje broja okretaja STORE R0, (CTIEND) ;dojava kraja posluzivanja

POP R0

MOVE R0, SR

POP R0 RETI

3.4.7. Dva sklopa PIO i uvjetna jedinica

greska je u tekstu zadatka, ne moze 32 bitni broj bit procitans 8 bitnog PIO sklopa **Rješenje:**

VJP	`EQU 0FFFF0000
	•
VJS	`EQU 0FFFF0004
P1UR	`EQU 0FFFF1000
P1DR	`EQU 0FFFF1004
P1IACK	`EQU 0FFFF1008
P1IEND	`EQU 0FFFF100C
P2UR	`EQU 0FFFF2000
P2DR	`EQU 0FFFF2004

'ORG 0

MOVE 10000, SP

JR GLA 'ORG 8 DW PREK

GLA

MOVE %B 10010000, SR ;omoguci prekid

INITPIO

MOVE %B011, R0 ;ulazni nacin, prekid

STORE R0, (P1UR)

MOVE %B 100, R0 ;postavljanje bitova, bez prekida

STORE R0, (P2UR)

LOOP

LOAD R0, (VJS) ;cekanje spremnosti

OR R0, R0, R0 JR Z LOOP

LOAD R0, (BROJ)

STORE R0, (VJP) STORE R0, (VJS) LOAD R0, (KRAJ)

CMP R0, 0 JR_EQ LOOP

HALT

BROJ DW 0 KRAJ DW 0

PREK

PUSH R0 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (P1IACK) LOAD R0, (P1DR) CMPR R0, 80 JR NE DALJE

JE

MOVE 1, R0 STORE R0, (KRAJ)

VAN

STORE R0, (P1IEND)

POP R0

MOVE R0, SR POP R0

RETI

DALJE

STORE R0, (P2DR)

CMP R0, 0 JR NN VAN

MINUS

LOAD R0, (BROJ) ADD R0, 1, R0 STORE R0, (BROJ)

JR VAN

;slanje broja negativnih podataka

;dojava kraja posluzivanja

;provjera kraja

;spremanje konteksta

;dojava prihvata prekida

;ucitaj podatak

;usporedi s %B10000000

;ako je to je kraj

;ako nije šalji na PIO2

;ako je negativan povecaj brojac

3.4.8. Dva sklopa PIO i bezuvjetna jedinica

Rješenje:

BVJ	`EQU 0FFFF0000
P1UR	`EQU 0FFFF1000
P1DR	`EQU 0FFFF1004
P1SB	`EQU 0FFFF1008
P1END	`EQU 0FFFF100C
P2DR	`EQU 0FFFF2000
P2DR	`EQU 0FFFF2004
P2SB	`EQU 0FFFF2008
P2END	`EQU 0FFFF200C

'ORG 0 MOVE 1000, R6 MOVE %B 001, R0 ;PIO1 ulazni nacin bez prekida STORE R0, (P1UR) MOVE 0, R0 ;PIO2 izlazni nacin bez preda STORE R0, (P2UR) LOOP1 LOAD R0, (P1UR) ;cekanje spremnosti PIO1 OR R0, R0, R0 JR Z LOOP1 STORE R0, (P1SB) · ,... LOAD R1, (P1DR) STORE R0, (P1END) LOOP2 LOAD R0, (P2UR) · ,.... OR R0, R0, R0 JR Z LOOP2 STORE R0, (P2SB) STORE R1, (P2DR) STORE R0, (P2END) AND R1, 1, R0 JR Z PARAN **NEPAR** STORE R1, (BVJ) ;ako je neparan posalji na BVJ

KRAJ

STORE R0, (BVJ) ;ako je paran posalji 0

PARAN

;dok ne provjeris svih 1000 podataka SUB R6, 1, R6

JR NZ LOOP1

HALT

JR KRAJ

3.4.9. Sklop PIO, prekidna i uvjetna vanjska jedinica

Rješenje:

PUR	`EQU 0FFFF0000
PDR	`EQU 0FFFF0004
PIACK	`EQU 0FFFF0008
PIEND	`EQU 0FFFF000C
PVJPOD	`EQU 0FFFF1000
PVJIACK	`EQU 0FFFF1004
PVJIEND	`EQU 0FFFF1008
UVJDR	`EQU 0FFFF2000
UVJSR	`EQU 0FFFF2004

'ORG 0 MOVE 10000, SP JR GLAVNI 'ORG 8 **DW PREKPIO** 'ORG 0C JR PREKPVJ **GLAVNI**

MOVE %B 10010000, SR

MOVE %B 011, R0 STORE R0, (PUR)

;omoguci prekid na INT0

LOOP

LOAD R0, (UVJSR)

CMP R0, 0 JR Z LOOP ;cekaj spremnost

LOAD R0, (BROJ) STORE R0, (UVJDR) STORE R0, (UVJSR)

JR LOOP

;posalji broj podataka

BROJ DW0DW₀ **POM**

PREKPIO

PUSH R0 PUSH R1 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (PIACK) LOAD R0, (PDR)

LOAD R1, (POM) STORE R0, (R1 + 1000) ;ucitaj podatak

;ucitaj pomak od adrese 1000

;spremi podatak

ADD R1, 4, R1 CMP R1, 1000

JR NE NIJE

;uvecaj pomak, ako je 1000 stavi ga na 0

JE

MOVE 0, R1

NIJE

STORE R1, (POM)

;spremi pomak

LOAD R1, (BROJ) ADD R1, 1, R1 STORE R1, (BROJ) ;uvecaj brojpodataka i spremi ga

STORE R1, (PIEND)

POP_{R0}

MOVE RO, SR

POP R0

;zavrsetak obrade prekida

POP R1 RETI

PREKPVJ

PUSH R0 PUSH R1 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (PVJIACK) ;prihvat prekida

LOAD R0, (POM) ;ucitaj pomak

MOVE 1000, R1

SUB R1,R0, R0 ;ukupno mjesta je 1000 - pomak

SHR R0, 2, R0 ;stane mjesta/4 podataka

STORE R0, (PVJDR) STORE R0, (PVJIEND)

POPR0

MOVE R0, SR

POP R1 POP R0 RETN

3.5.3. DMA-prijenos iz memorije u vanjsku jedinicu (krađa ciklusa, prekid)

Rješenje:

DMASRC
DMADST
DMADST
CEQU 0FFFFF04
DMACNT
CEQU 0FFFFF08
DMAUR
CEQU 0FFFFF0C
DMASTART
CEQU 0FFFFFF10
DMAIACK
CEQU 0FFFFFF14
CEQU 0FFFFFF14
CEQU 0FFFFFFD0
CEQU 0FFFFFD0
CEQU 0FFFFFD0

'ORG 0

MOVE 10000, SP JR GLAVNI 'ORG 8 DW PREK

GLAVNI

MOVE 500, R2 ;R2 adresa bloka

STORE R2, (DMASRC)

MOVE BVJ, R0 ;BVJ odrediste

STORE R0, (DMADST)

MOVE %D 1000, R1; STORE R1, (DMACNT)

;R1 kolicina podataka

;citanje podataka

MOVE %B 1011, R0 STORE R0, (DMAUR) ;dst VJ, src MEM, krađa cik, prekid

MOVE 0, R3 MOVE %B 10010000, SR

;R3 brojac negativnih ;omoguci prekid na INT0

STORE RO, (DMASTART)

LOOP

LOAD R0, (R2) CMP R0, 0

JR NN PLUS

MIN

ADD R3, 1, R3 ;ako je negativan povecaj brojac

PLUS

ADD R2, 4, R2 ;poakni adresu

SUB R1, 1, R1 ;smanji brojac podataka

JR_NZ LOOP

LOAD R1, (STANJE) ;cekaj kraj DMA

CMP R1, 0 JR_NZ LOOP

STORE R1, (BVJSTOP) ;zaustavi BVJ

MOVE 0, SR

STORE R3, (400) ;spremi rultat

HALT

STANJE DW 1

PREK

PUSH R0

STORE R0, (DMAIACK) ;potvrda prihvata prekida

MOVE 0, R0

STORE R0, (STANJE) ;obiljezi da je DMA prenio

POP R0 RETI

3.5.6. Sklop DMA i dvije bezuvjetne vanjske jedinice (krađa ciklusa, prekid)

Rješenje:

DMASRC 'EQU 0FFFFF00
DMADST 'EQU 0FFFFF04
DMACNT 'EQU 0FFFFF08
DMAUR 'EQU 0FFFFF0C
DMASTART 'EQU 0FFFFF10

DMAIACK BVJ1 BVJ2	`EQU 0FFFFF14 `EQU 0FFFF0000 `EQU 0FFFF0004	
	`ORG 0 MOVE 10000, SP JR GLAVNI `ORG 8 DW PREK	
GLAVNI	MOVE 1000, R1 STORE R1, (DMADST)	;R1 adresa
	MOVE %D 500, R2 STORE R2, (DMACNT)	;R2 brojac
	MOVE BVJ1, R0 STORE R0, (DMASRC)	;upis izvora
	MOVE %B 0111, R0 STORE R0, (DMAUR)	;dst MEM, src VJ, krađa cik, prekid
LOOD	MOVE %B 10010000, SR STORE R0, (DMASTART)	;omoguci prkeid na INT0
LOOP	LOAD R0, (KRAJ) OR R0, R0, R0 JR_Z LOOP	;cekaj kraj DMA prijenosa
PET	MOVE 0, R3	;brojac parnih
	LOAD R0, (R1) ADD R1, 4, R1 AND R0, 1, R0 JR_NZ NEPAR	;ucitaj podatak ;povecaj adresu
PAR NEPAR	ADD R3, 1, R3	;povecaj brojac ako je paran
NEFAK	SUB R2, 1, R2 JR_NZ PET	;smanji brojac podataka
	STORE R3, (BVJ2) HALT	;spremi broj parnih
KRAJ	DW 0	
PREK	PUSH R0	
	STORE R0, (DMAIACK) MOVE 1, R0	;prihvat prekida
	STORE RO $(KRAI)$	etavi oznaku kraja

;stavi oznaku kraja

STORE R0, (KRAJ)

POP R0 RETI

3.6.1. Jedna prekidna i dvije bezuvjetne vanjske jedinice

Rješenje:

PVJDR 'EQU 0FFFFF20
PVJIACK 'EQU 0FFFFF24
PVJIEND 'EQU 0FFFFF28
BVJ1 'EQU 0FFFFF30
BVJ2 'EQU 0FFFFF40

'ORG 0

MOVE 10000, SR

JR MAIN 'ORG 0C

FIQ

PUSH R0 PUSH R2 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (PVJIACK) LOAD R0, (PVJDR) ;potvrda prihvata prekida ;citanje podataka

CMP R0, -1

;provjera kraja

JR EQ GOTOVO

NIJR

AND R0, 1, R2 JR_NZ NEPAR ;provjera parnosti

PAR

LOAD R2, (BROJ) ADD R2, 1, R2

STORE R2, (BROJ)

;ako paran povecati broj parnih

NEPAR

XOR R0, -1, R0

;inace 1'k u BVJ2

STORE R0, (BVJ2)

ADD R0, 1, R0 STORE R0, (BVJ1) ;2'k u BVJ1

VAN

POP R0

MOVE R0, SR

POP R2 POP R0 RETN

GOTOVO

MOVE 0, R0

;postavi oznaku kraja

STORE R0, (KRAJ)

JR VAN

BROJ DW 0 **KRAJ** DW 1

MAIN

LOAD R0, (KRAJ) ;cekaj kraj

OR R0, R0, R0 JR NZ MAIN

LOAD R0, (BROJ)

STORE R0, (600) ;spremi broj parnih na (600)

HALT

3.6.2. Dvije prekidne i jedna bezuvjetna banjska jedinica

Rješenje:

PVJ1DR 'EQU 0FFFFFF20 **PVJ1IACK** `EQU 0FFFFFF24 **PVJ1IEDN `EOU 0FFFFFF28** 'EQU 0FFFFFF30 PVJ2DR **`EOU 0FFFFFF34 PVJ2IACK PVJ2IEND** 'EQU 0FFFFFF38 BVJ 'EQU 0FFFFFF40

'ORG 0

MOVE 10000, SP

JR MAIN 'ORG 8 DW IRQ

MAIN

MOVE %B 11100000, SR ;omoguci prekide INT2, INT1

LOOP

JR LOOP

BRZ DW₀ ;broj nula

IRQ

OBR1

PUSH R0 PUSH R1 MOVE SR, R0 PUSH R0

LOAD R0, (PVJ2IACK) ;je li 2 postavio prekid

OR R0, R0, R0

;ako je obradi 2 JR NZ OBR2 ;inace obradi 1

STORE R0, (PVJ1IACK)

;prihvat prekida

LOAD R0, (PVJ1DR)

OR R0, R0, R0

JR NZ NIJE ;je li nula

JE

LOAD R1, (BRZ)

ADD R1, 1, R1 STORE R1, (BRZ)

NIJE

STORE R0, (BVJ)

STORE RO, (PVJ1IEND)

;salji podatak na BVJ

;ako je povecaj brojac

;kraj obrade

VAN

POP R0

MOVE R0, SR

POP R1 POP R0 RETI

OBR2

STORE R0, (PVJ2IACK)

LOAD R0, (BRZ) STORE R0, (PVJ2DR)

STORE R0, (PVJ2IEND)

JR VAN

;prihvat prekida ;ucitaj broj nula

;posalji ga VJ ;kraj obrade prekida

3.6.4 Sklopovi CT i PIO

Rješenje:

CTLR `EQU 0FFFF0000 **CTCR** 'EQU 0FFFF0004 **CTIACK** 'EQU 0FFFF0008 **CTIEND** 'EQU 0FFFF000C **PIOUR** `EQU 0FFFF1000 **PIODR** `EQU 0FFFF1004 **PIOIACK** 'EOU 0FFFF1008 **PIOIEND** 'EQU 0FFFF100C

> 'ORG 0 JR MAIN 'ORG 8 DW IRQ 'ORG 0C

FIQ

PUSH R0 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (PIOIACK)

LOAD R0, (PIODR)

SHL R0, 8, R0 STORE R0, (CTLR) ;prihvat prekida

;mnozenje s 256 , 2⁸ ;nova konstanta za CT MOVE 0, R0

STORE R0, (BROJAC) ;reset brojaca STORE R0, (PIOEND) ;kraj obrade

POP_{R0}

MOVE R0, SR

POP R0 RETN

MAIN

MOVE %B 10100000, SR ;omoguci prekid na INT1

MOVE 0, R0

STORE R0, (CTLR) ;upisuje se nula jer je FFFF najvise sto stane u CTLR

;a kada je 0 to kao da pise 10000

MOVE %B 011, R0

STORE R0, (PIOUR) ;ulazni nacin, prekid

STORE R0, (CTCR) ;brojilo broji, postavlja prekid

LOOP

JR LOOP

BROJAC DW 0

IRQ

PUSH R0 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (CTIACK)

;prihvat prekida

LOAD R0, (BROJAC)

ADD R0, 1, R0

;povecaj brojac

STORE R0, (BROJAC)

STORE R0, (CTIEND) ;kraj prekida

POPR0

MOVE R0, SR

POP R0 RETI

3.6.6. Sklop CT, uvjetna vanjska jedinica i dvije bezuvjetne vanjske jedinice

Rješenje:

CTLR	`EQU 0FFFF0000
CTCR	`EQU 0FFFF0004
CTIACK	`EQU 0FFFF0008
CTIEND	`EQU 0FFFF000C
UVJDR	`EQU 0FFFF1000
UVJSB	`EQU 0FFFF1004

BVJ1 BVJ2	`EQU 0FFFF2000 `EQU 0FFFF3000	
CTEIO	'ORG 0 MOVE 10000, SP JR MAIN 'ORG 0C	
CTFIQ	PUSH R0 STORE R0, (CTIACK)	·
	LOAD R0, (BROJAC)	;slanje brojaca na BVJ2
	STORE R0, (BVJ2) MOVE 0, R0 STORE R0, (BROJAC)	;reset brojaca
	STORE R0, (CTIEND) POP R0 RETN	· ,
MAIN	1.01 W 0.7 1000 P 0	cm
LOOP	MOVE %D 4000, R0 STORE R0, (CTLR) MOVE %B 11, R0 STORE R0, (CTCR)	;init CT
LOOP	LOAD R0, (UVJSB) OR R0, R0, R0 JR_Z LOOP	;cekanje spremnosti
NEDA D	LOAD RO, (UVJDR) AND R0, 1, R1 JR_Z PARAN	;citanje podatka
NEPAR	STORE R0, (BVJ1) STORE R0, (UVJSB) JR LOOP	;neparan broj na BVJ1
PARAN	LOAD R0, (BROJAC) ADD R0, 1, R0 STORE R0, (BROJAC)	;paran povecava brojac
	STORE R0, (UVJSB) JR LOOP	

BROJAC DW 0

3.6.15. Sklopovi PIO i DMA te disk

Rješenje:

PIOUR `EQU 0FFFF0000 **PIODR** 'EQU 0FFFF0004 **PIOIACK** `EQU 0FFFF0008 **PIOIEND** 'EQU 0FFFF000C **DMASRC** `EQU 0FFFF2000 **DMADST** `EQU 0FFFF2004 **DMACNT** 'EQU 0FFFF2008 **DMAUR** `EQU 0FFFF200C DMASTART 'EQU 0FFFF2010 **DMAIACK** 'EQU 0FFFF2014 **DISC** `EQU 0FFFF4000

'ORG 0

MOVE 10000, SP

JR MAIN `ORG 0C

PIOFIQ

PUSH R0 PUSH R1 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (PIOIACK)

LOAD R0, (PIODR) ;R0 podatak

LOAD R1, (ODMAK) ;R1 odmak od adrese 800 ali u riječima ne bajtovima

;ako nije nista, vracamo se u main i spremamo odmak

SHL R1, 2, R1 ;mnozimo s 4 iz navedenih razloga

STORE R0, (R1 + 800);spremamo SHR R1, 2, R1 ;vracamo natrag

;povecavamo odmak ADD R1, 1, R1 CMP R1, %D500 ;je li doslo do kraja

JR EQ KRAJ

STORE R1, (ODMAK)

STORE R1, (PIOIEND)

POP R0 MOVE R0, SR

POPR1 POPR0 **RETN**

KRAJ

VAN

;ako je...

;resetiram odmak MOVE 0, R1

STORE R1, (ODMAK)

INITDMA MOVE 800, R0 ;init DMA

STORE R0, (DMASRC)

MOVE DISC, R0

STORE R0, (DMADST)

MOVE %D 500, R0 STORE R0, (DMACNT)

MOVE 0, R0

STORE R0, (DMAUR) ;dest mem, src mem, zaust proc, ne prekid

STORE R0, (DMASTART) ;pokreni STORE R0, (DMAIACK) ;potvrda kraja

JR VAN

MAIN

MOVE %B 011, R0 ;init pio

STORE R0, (PIOUR)

LOOP

JR LOOP

ODMAK DW 0

3.6.16. Sklopovi PIO, CT i DMA te disk

Rješenje:

PIOUR 'EQU 0FFFF0000 **PIODR** 'EQU 0FFFF0004 **PIOIACK** 'EQU 0FFFF0008 **PIOIEND** 'EQU 0FFFF000C **DMASRC** `EQU 0FFFF4000 **DMADST** `EQU 0FFFF4004 **DMACNT** `EQU 0FFFF4008 **DMAUR** 'EQU 0FFFF400C DMASTART 'EQU 0FFFF4010 DMAIACK 'EQU 0FFFF4014 `EQU 0FFFF6000 DISC **CTLR** 'EOU 0FFFF8000 **CTCR** 'EQU 0FFFF8004 **CTIACK** 'EQU 0FFFF8008 **CTIEND** 'EQU 0FFFF800C

'ORG 0

MOVE 10000, SP

JR MAIN
'ORG 8
DW PIOIRQ
'ORG 0C

CTFIQ

;prekidni program CT-a PUSH RO ;spremanje konteksta

PUSH R1 MOVE SR, R0 ;inicijalizacija stoga

PUSH R0 STORE R0, (CTIACK) ;prihvat prekida **INITDMA** MOVE DISC, R0 ;izvor STORE R0, (DMASRC) LOAD R0, (BRBLOKOVA) ;broj blokova se ,mnozi s 80, 80 = SHL R0, 6, R1 $;64(2^6) +$;16 (2^4) SHL R0, 4, R0 ADD R0, R1, R0 ADD R0, %D 1000, R0 ;1000 pocetak podataka STORE R0, (DMADST) MOVE %D 20, R0 ;20 kolicina podataka STORE R0, (DMACNT) MOVE 0, R0 STORE R0, (DMAUR) ;dst mem, src mem, zaust proc, ne prekid STORE R0, (DMASTART) ;pokreni STORE R0, (DMAIACK) ;potvrdi LOAD R0, (BRBLOKOVA) ;povecaj broj blokova ADD R0, 1, R0 STORE R0, (BRBLOKOVA) CMP R0, %D 100 ;je li kraj JR EQ GOTOVO STORE R0, (CTIEND) ;ako nije povratak POP R0 MOVE R0, SR POPR1 POP_{R0} **RETN GOTOVO** ;ako je zaustavljanje procesora STORE R0, (CTIEND) **HALT MAIN** MOVE %B 10100000, SR ;omoguci prekid na INT1 **INITCT** MOVE %D 10000, R0 ;konastanta za brojilo STORE R0, (CTLR) MOVE %B 11, R0 ;broji i postavljaj prekid STORE R0, (CTUR) INITPIO MOVE %B 010, R0 ;izlazni nacin, prekid STORE R0, (PIOUR) LOOP JR LOOP **BRBLOKOVA** DW 0 ;broj poslanih blokova ODMAKPIO DW 0 ;odmak od adrese %D 1000

PIOIRQ

;prekidni program PIO-a

PUSH R0 PUSH R1 MOVE SR, R0 PUSH R0

STORE R0, (PIOIACK) LOAD R1, (ODMAKPIO) LOAD R0, (R1 + %D 1000) STORE R0, (PIODR) ;prihvat prekida

;adresa= %D 1000 + odmak

ADD R1, 4, R1 STORE R1, (ODMAKPIO) STORE R0, (PIOIEND)

;povecaj odmak

POP R0 MOVE R0, SR POP R1 POP R0 RETI