Estrutura de Rotas com Ionic

O lonic usa o roteamento padrão do Angular. As rotas são definidas no arquivo app-routing.module.ts, que é gerado automaticamente na criação do projeto. Esse arquivo define as rotas e suas configurações.

Definir Rotas no app-routing.module.ts

Cada página do Ionic é mapeada para uma rota no Angular. Um exemplo de configuração de rotas pode ser assim:

Navegar Programaticamente entre Páginas

A navegação entre páginas pode ser feita programaticamente usando o Router do Angular, o que é útil ao manipular navegação por meio de botões ou eventos.

No componente, basta injetar o Router para ter acesso ao serviço de roteamento:

```
import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';

@Component({
    selector: 'app-home',
    templateUrl: './home.page.html',
    styleUrls: ['./home.page.scss'],
})

export class HomePage {
    constructor(private router: Router) {}

goToPage() {
    this.router.navigate(['/nome-da-pagina']);
    }
}
```

Parâmetros

É possível passar parâmetros ao navegar para outra página. Esses parâmetros podem ser lidos na página de destino. Observe o exemplo:

• Na página de origem:

```
goToPageWithParams() {
  this.router.navigate(['/nome-da-pagina', { id: 123, nome: 'Exemplo' }]);
}
```

• Na página de destino

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
@Component({
  selector: 'app-nome-da-pagina',
  templateUrl: './nome-da-pagina.page.html',
  styleUrls: ['./nome-da-pagina.page.scss'],
})
export class NomeDaPaginaPage implements OnInit {
  id: string | null = null;
  nome: string | null = null;
  constructor(private route: ActivatedRoute) {}
  ngOnInit() {
    this.id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
    this.nome = this.route.snapshot.paramMap.get('nome');
  }
}
```

Neste exemplo, id e nome são extraídos da URL.