VocalShifter

目次

VocalShifter とは	5
VocalShifter でできること	5
VocalShifter の特徴	5
エディション	6
インストールとアンインストール	7
VocalShifter のインストール	7
VocalShifter のアンインストール	7
VST プラグインのインストール	7
VST プラグインのアンインストール	7
デコード用アプリケーションの登録	7
プロジェクト	8
新規プロジェクト作成	8
プロジェクトを開く	8
プロジェクトを保存する	8
プロジェクト設定	8
Wave ファイル出力	9
Wave ファイル出力後に開く	9
最大音量計測	9
トラック	10
トラック追加	10
トラック操作	10
トラック設定	11
トラックー括設定	11
マスタートラック設定	11
選択トラックを Wave ファイルに出力カ	11
アイテム	12
アイテム追加	12
アイテム操作	13
アイテム設定	14
アイテムー括設定	15
アイテム EQ 設定	15
アイテム編集	15
音声ファイル差し替え	15
Wave ファイルに出力	15
メインウィンドウ	16
再生	16
アイテム編集	18
再生	18

編集モードと編集ツール	19
ピッチ編集モード	20
フォルマント編集モード	24
ボリューム編集モード	25
パン編集モード	27
ダイナミクス編集モード	28
タイミング編集モード	30
ピッチ誤検出修正モード	32
ブレス編集モード	34
EQ 編集モード	35
HEQ 編集モード	36
MRP 編集モード	38
他の編集モード、他のアイテムのグラフ表示	40
選択範囲のマスク	40
ベジェ変形機能	41
ラベル	42
アイテム解析	42
スペクトラム解析	43
ペンツール手振れ補正	43
VST プラグイン	44
使用方法	44
プロジェクトの保存	44
オプション	45
設定	45
グラフの色設定	46
ショートカットキー設定	46
スクロール設定	46
TIPS	47
ピッチ検出	47
ピッチ誤検出修正	47
ダイナミクス増幅率の制限	47
トラブルシューティング	48
ダウンロードした ZIP 形式のファイルを展開(解凍)できない	48
「Startup failed.」と表示され起動できない。	48
文字化けする	48
音が出ない	48
編集モードの切り替えができない	48
主な仕様	49
仕様	49

VocalShifter とは

Vocal Shifter でできること

Vocal Shifter はボーカル編集のための機能を搭載した音声ファイル編集ソフトです。単音の音声の ピッチ(音高)、フォルマント、ダイナミクス(音量)、ボリューム、パン、タイミングを編集することが できます。また、和音の音声のダイナミクス、ボリューム、パン、タイミングを編集することができま す。

- このマニュアルでは、同時に異なる音階の音が発音しているものを和音、同時に異なる音階の音 が発音していないものを単音と呼びます。
- 和音のフォルマントの編集はできません。
- 和音の構成音のピッチを個別に編集することはできませんが、和音のすべての構成音を同一のピ ッチシフト量でピッチを編集することは可能です。

Vocal Shifter の特徴

- 最大 64 トラック、1024 アイテムのミキシングが可能です。
- 8bit、16bit、24bit、32bit、32bit 浮動小数点、64bit 浮動小数点形式の Wave ファイルの入出力 に対応しています。
- MP3、WMA 等の形式の音声ファイルを読み込むことができます。(wavext または FFmpeg のインスト ールが必要です。)
- 音声出力結果をリアルタイムに確認しながら編集できます。
- 単音のノートを自動検出し、MIDIのようにピッチを編集することができます。
- ピッチ等を手書きで編集できるペンツール、直線を描画できる直線ツールを使って自由に編集す ることができます。
- ピッチ自動補正、ビブラート付加、ケロケロボイスなどボーカル編集に役立つ多数の機能を搭載 しています。
- ホストアプリケーションから VST プラグインとして使用できます。

エディション

VocalShifterにはシェアウェア版(有料)とフリーソフト版(無料)の2つのエディションがあります。 それぞれのエディションの違いは以下の通りです。

	VocalShifter	VocalShifter LE
種別	シェアウェア(有料、試用可)	フリーソフト(無料)
対応サンプリング	11. 025kHz ∼ 348kHz	11. 025kHz ∼48kHz
周波数		
対応入出力ビット数	8bit、16bit、24bit、32bit、 8bit、16bit	
	32bit 浮動小数点、	
	64bit 浮動小数点	
VST プラグイン	32bit 浮動小数点 16bit	
出力ビット数		

インストールとアンインストール

Vocal Shifter のインストール

ダウンロードした ZIP 形式の圧縮ファイルを任意の場所に展開(解凍)してください。

Vocal Shifter のアンインストール

インストール時に展開されたファイルをフォルダごと削除してください。

設定ファイルは「%appdata%¥ackiesound¥vocalshifter」に保存されています。不要な場合はフォルダごと削除してください。

VST プラグインのインストール

VocalShifter のインストールフォルダにある vsvst. dll を、ホストアプリケーションの VST プラグインフォルダにコピーしてください。

VST プラグインのアンインストール

インストール時にコピーした vsvst. dll を削除してください。

デコード用アプリケーションの登録

wavext または FFmpeg をインストールしてパスを登録すると、Wave 以外の形式の音声ファイルを読み込めるようになります。パスの登録方法は以下の通りです。

wavext: wavext. exe を Vocal Shifter のメインウィンドウにドラッグ&ドロップする FFmpeg: FFmpeg. exe を Vocal Shifter のメインウィンドウにドラッグ&ドロップする

プロジェクト

プロジェクトは1つの楽曲に相当します。VocalShifterで編集したデータはVocalShifterプロジェ クトとして保存されます。

新規プロジェクト作成

Vocal Shifter を起動すると自動的に新規プロジェクトが作成されます。編集中のプロジェクトを閉 じて新規プロジェクトを作成する場合は、メインウィンドウのメニューの「ファイル」→「新規作成」 を選択してください。

プロジェクトを開く

プロジェクトファイル(*. vshp) をメインウィンドウにドラッグ&ドロップしてプロジェクトファイ ルを開くことができます。メインウィンドウのメニューの「ファイル」→「開く」で開くこともできま す。


プロジェクトを保存する

メインウィンドウのメニューの「ファイル」→「名前を付けて保存」で編集中のプロジェクトをフ ァイルに保存することができます。「上書き保存」で編集中のプロジェクトファイルに上書き保存でき ます。

● プロジェクトファイルには音声データは含まれません。音声ファイルのパスのみ保存されます。

プロジェクト設定

メインウィンドウのメニューの「プロジェクト」→「プロジェクト設定」でプロジェクトの設定を 変更することができます。



- サンプリング周波数はアイテム追加前のみ変更できます。プロジェクト設定のサンプリング周波数と同一のサンプリング周波数の音声ファイルのみ追加できます。
- ビット数、チャンネルは Wave ファイル出力時の設定です。プレビュー時はプロジェクト設定にかかわらず 16 ビット、ステレオ形式になります。
- 3/4 拍子に設定する場合は、1 小節の拍数を3、基準音符を4に設定してください。
- 楽曲の途中でテンポ、拍子を変更することはできません。
- 音声ファイルのパスに絶対パスを指定した場合、音声ファイルを移動するとプロジェクトが開けなくなります。相対パスを指定した場合、プロジェクトファイルから見た音声ファイルのパスが変わらなければ、ファイルを移動してもプロジェクトを開くことができます。

Wave ファイル出力

メインウィンドウのメニューの「ファイル」→「Wave ファイル出力」で Wave ファイルを出力することができます。

Wave ファイル出力後に開く

メインウィンドウのメニューの「ファイル」→「Wave ファイル出力後に開く」で Wave ファイルを出力し、指定した外部アプリケーションで開くことができます。外部アプリケーションは、設定の「Wave ファイルを開く外部アプリケーション」で設定します。

最大音量計測

メインウィンドウのメニューの「プロジェクト」→「最大音量計測」でプロジェクトを Wave ファイルに出力した時の最大音量を計測することができます。

トラック

トラックは1パートに相当します。プロジェクトは複数のトラックから構成されます。

● プロジェクトに最大 64 トラックを追加することができます。


トラック追加

メニューの「トラック」→「トラック追加」で新規トラックを追加できます。

トラック操作

トラックをクリックすると、トラックが選択されます。選択されているトラックを上下にドラッグ すると、トラックの順序を入れ替えることができます。

- 選択されているトラックは、左端がトラックカラーに変わります。
- Ctrl キーを押しながらドラッグすることで、トラックをコピーすることができます。



トラック設定

トラックをダブルクリックするとトラック設定ウィンドウが表示されます。トラック設定ではトラック名、トラックカラー、ミュート、ソロ、ボリューム、パン、逆相を設定できます。

● トラックを選択して、メニューの「トラック」→「設定」で設定することもできます。

トラック名	トラックの名前を設定します。
トラックカラー	トラックの色を設定します。
Mute	ミュートが有効のトラックは出力されません。
Solo	ソロが有効のトラックが 1 つ以上ある場合、ソロが有効のトラックのみ
	出力されます。
Volume	ボリューム設定します。
Pan	パンを設定します。
逆相	逆相で出力します。
モーフィンググループ	モーフィンググループを設定します。モーフィング機能を使用する場合
	は、対象のアイテムを同一のモーフィンググループのトラックに追加し
	てください。
PIT をミュート	モーフィング有効時に、PIT または音色を無視してミックスします。
音色をミュート	

トラック一括設定

複数のトラックを選択してメニューの「トラック」→「設定」を選択すると、トラックー括設定ウィンドウが表示されます。トラック一括設定では、選択したトラックの設定をまとめて変更することができます。

● チェックした項目のみ一括変更されます。

マスタートラック設定

マスタートラックはプロジェクト全体の音量を設定できる特殊なトラックです。マスタートラック をダブルクリックするとマスタートラック設定ウィンドウが表示されます。

選択トラックを Wave ファイルに出力

メニューの「トラック」→「選択トラックを Wave ファイルに出力」で選択されているトラックのみを Wave ファイルに出力します。

選択トラックをトラックごとに Wave ファイルに出力

メニューの「トラック」→「選択トラックをトラックごとに Wave ファイルに出力」で選択されているトラックをトラックごとに Wave ファイルに出力します。

アイテム

アイテムは1つの音声ファイルに相当します。1トラックに複数のアイテムを追加することができま す。

- プロジェクトに最大 1024 アイテムを追加することができます。
- 1 つのトラックに追加できるアイテム数には制限はありません。
- MIDI ファイルをアイテムとして追加し、ノートの PIT を表示することができます。ただし、MIDI ファイルは再生されません。

アイテム追加

音声ファイルをメインウィンドウにドラッグ&ドロップすると、ドラッグ&ドロップした位置にアイ テムを追加することができます。アイテムを追加したらアイテム設定を開き、適切な音声合成方式を設 定してください。音声合成方式が正しく設定されていないと、音声が正常に出力されません。


- 最下段のトラックよりも下の位置にドラッグ&ドロップすると、新規トラックが追加されます。
- プロジェクト設定のサンプリング周波数と同じサンプリング周波数の音声ファイルのみ追加でき ます。
- 設定の拡張機能で「解析時に解析設定を表示する」が有効の場合、解析対象のピッチ範囲を指定 できます。
- メニューの「アイテム」→「アイテム追加」で追加することもできます。この場合、アイテムは 選択トラックの再生位置に追加されます。

アイテム操作

アイテムをクリックすると、アイテムが選択されます。選択されているアイテムをドラッグすると、 アイテムの位置を移動することができます。また、アイテムの右端をドラッグすると、タイムストレッ チ倍率を変更できます。

「アイテム位置のスナップ」が有効の場合、「スナップ単位」で指定されている時間単位で移動しま す。

- 選択されているアイテムは、背景の色と波形の色が反転します。
- Ctrl キーを押しながらドラッグすることで、アイテムをコピーすることができます。
- アイテムには、ファイル名、音声合成方式の略称、タイムストレッチ倍率が表示されます。



選択されているアイテム

アイテム設定

メニューの「アイテム」→「アイテム設定」を選択すると、アイテム設定ウィンドウが表示されま す。アイテム設定では、アイテムの音声合成方式、基準周波数、キー、音律、オフセット、小節オフセ ット、タイムストレッチ倍率を設定することができます。

音声合成方式	音声合成方式を設定します。楽器などフォルマント補正が必要ない場合
	は「単音楽器用」、ボーカルなどフォルマント補正が必要な場合は「単
	音ボーカル用」、和音の場合は「和音用」に設定してください。
	「リズム用」はドラム等のタイミング編集用のモードです。
	単音ボーカルの場合は「WORLD」を使用することもできます。音声分析
	に時間がかかりますが、ピッチシフトによる音品質の劣化が少ない方式
	です。
基準周波数	4 オクターブのラの周波数を設定します。通常は 440. OHz を設定します。
+-	キーを設定します。
音律	音律を設定します。
オフセット	プロジェクトの先頭からのアイテムの位置を設定します。
オフセット補正	オフセットを 1 サンプル単位で補正します。
小節オフセット	アイテム内の第1小節1拍目の位置を設定します。
タイムストレッチ	タイムストレッチ倍率を設定します。
MRP 自動設定	MRP の合計が 100%になるように、MRP を内部的に自動設定します。この
	機能を使用することで、片方のアイテムの MRP を設定するだけで MRP の
	クロスフェードを実現できます。(自動設定が有効の場合も、表示上の
	MRP は変化しません。)

● リズム用音声合成方式でのタイムストレッチは、「自動検出した無音部分でカットし、波形の伸縮 を行わずに重ね合わせる」ことで行うため、伸縮による音品質の劣化がありません。

アイテムー括設定

複数のトアイテムを選択してメニューの「アイテム」→「アイテム設定」を選択すると、アイテムー括設定ウィンドウが表示されます。 アイテムー括設定では、選択したアイテムの設定をまとめて変更することができます。

- チェックした項目のみ一括変更されます。
- 「オフセット補正ランダマイズ」をチェックすると、オフセット補正にランダムな値を設定します。

アイテム EQ 設定

メニューの「アイテム」 \rightarrow 「アイテム EQ 設定」を選択すると、アイテム EQ 設定ウィンドウが表示されます。アイテム EQ 設定では、EQ1、EQ2 の特性を設定することができます。スライドバーをマウスの左ボタンを押しながらドラッグすると設定を変更でき、右ボタンを押しながらドラッグすると設定を初期化します。

この画面で特性を設定しただけでは、イコライザの効果は有効になりません。アイテム編集ウィンドウの EQ 編集モードでパラメータを編集する必要があります。

● マウスホイールで設定を変更することもできます。Shift キー、Ctrl キーをどちらも押下していない場合は 3dB ずつ、どちらか一方を押下していると 1dB ずつ、両方を押下していると 0.1dB ずつ変更します。

アイテム編集

アイテムをダブルクリックすると、アイテム編集ウィンドウが表示されます。

● メニューの「アイテム」→「アイテム編集」でアイテム編集ウィンドウを表示することもできます。

音声ファイル差し替え

メニューの「アイテム」→「音声ファイル差し替え(編集データ破棄)」または「音声ファイル差し替え(編集データ保持)」で、選択されているアイテムの音声ファイルを再読み込みします。

● 「音声ファイル差し替え(編集データ保持)」を行うことで、編集内容を保持したまま、音声ファイルを差し替えることができます。

Wave ファイルに出力

メニューの「アイテム」 \rightarrow 「Wave ファイルに出力」で、選択されているアイテムのみを Wave ファイルに出力します。

メニューの「アイテム」→「Wave ファイルに上書き出力」を選択した場合は、選択されているアイテムの Wave ファイルを上書きした後、再度読み込みます。この操作は元に戻せません。


メインウィンドウ

再生

スペースキーで再生、一時停止ができます。再生位置はメインウィンドウ上に縦線で表示され、「小 節:拍:Tick」単位と「分:砂:ミリ秒」単位でウィンドウの右上に表示されます。再生位置はアイテム 表示部またはタイムスケールをクリックして移動できます。

「オートスクロール」が有効の場合、再生位置が画面外に移動したとき、自動的にスクロールしま す。メニューの「トランスポート」→「メトロノーム」を有効にすると、再生中にメトロノームの音を 鳴らすことができます。

● タイムスケールをダブルクリックして再生を開始/停止することもできます。



アイテム表示部のグリッドは、「時間単位切換え」のアイコンで秒単位での表示と小節単位での表示 を切り替えることができます。

「リピート再生」が有効の場合、リピート区間を繰り返し再生します。リピート区間は、タイムス ケールをドラッグして設定します。



アイテム編集


再生

メインウィンドウでアイテムをダブルクリックすると、アイテム編集ウィンドウが開きます。

スペースキーで再生、一時停止ができます。再生位置はウィンドウ上に縦線で表示され、「小節: 拍:Tick」単位と「分:秒:ミリ秒」単位でウィンドウの右上に表示されます。再生位置はタイムスケ ールをクリックして移動できます。

「オートスクロール」が有効の場合、再生位置が画面外に移動したとき、自動的にスクロールしま す。

● タイムスケールをダブルクリックして再生を開始/停止することもできます。



グリッドは、「時間単位切換え」のアイコンで秒単位での表示と小節単位での表示を切り替えること ができます。


「リピート再生」が有効の場合、リピート区間を繰り返し再生します。リピート区間は、タイムス ケールをドラッグして設定します。

「アイテムソロ再生」が有効の場合、アイテム編集ウィンドウで開いているアイテムのみを再生し ます。

編集モードと編集ツール

Vocal Shifter には 11 種類の編集モードがあります。編集モードはウィンドウ左側の編集モードパネルで選択します。


それぞれの編集モードで「選択ツール」、「ペンツール」、「直線ツール」の 3 つの編集ツールを使用することができます。ピッチ編集モードでは上記3つのツールに加えて「ノート編集ツール」を使用することができます。編集ツールはウィンドウ上部のアイコンで切り替えます。



● 編集モードは、編集モードパネルに表示されている各モードの文字の部分をクリックして切り替えます。

ピッチ編集モード

ピッチ編集モードではピッチ(音高)を編集することができます。編集前のピッチはオレンジ色で、 編集後のピッチは黄色で表示されます。



①ペンツール

左ドラッグでピッチを書くことができます。右ドラッグでピッチが初期化されます。「半音単位」が 有効の場合、半音単位で描画されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。「半音単位」が有効の場合、始点と終点が半音単位になり ます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。

③選択ツール


選択範囲の編集後ピッチを上下にドラッグしてピッチを変更することができます。「半音単位」が有 効の場合、半音単位で変更されます。Ctrl キーを押しながら上下にドラッグすると、ビブラートの強調、 抑制ができます。また、右クリックメニューから、選択範囲を編集することができます。

ッチシフトします。
ードではピッチが遅れて追
ピッチが滑らかに接続され
できます。
周期、アタックタイム、リ
す。
オンタイズします。
はスケール単位にクオンタ
ール上になるようにピッ
用します。ピッチが平坦に
0
0

4ノート編集ツール

ノート編集ツールを使用すると、ノートをドラッグするだけでピッチを簡単に編集することができ ます。

- ノートを上下にドラッグすると通常のピッチシフトを行います。「半音単位」が有効の場合、半音 単位で変更されます。
- Ctrl キーを押しながらノートを上下にドラッグするとビブラートを強調/抑制します。




ノートはアイテム追加時に自動検出されます。複数のノートが 1 つのノートとして誤検出されてい る場合や、1 つのノートが複数のノートとして誤検出されている場合は、右クリックメニューからノー トの結合、分割を行ってください。ノートを自動検出する代わりに、メニューの「アイテム」→「ノー トのインポート」で MIDI ファイルからノートを読み込むこともできます。

ノート結合	選択した複数のノートを結合します。
ノート分割	現在の再生位置でノートを分割します。
セント指定ピッチシフト	セント単位で変更量を指定してピッチシフトします。
度数指定ピッチシフト	度数指定でピッチシフトします。
自動補正	ビブラートを除いたピッチがスケール上になるようにピッ
	チを補正します。
ケロケロボイス	ケロケロボイスのエフェクトを適用します。ピッチが平坦に
	なります。
他のアイテムに合わせて補正	ピッチを他のアイテムのピッチに合わせるように補正しま
	す。

● 検出したノートはメニューの「アイテム」→「ノートのエクスポート」で MIDI ファイルに出力す ることができます。Vocal Shifter が検出した PIT, DYN がピッチベンドとエクスプレッションとし て出力されます。

フォルマント編集モード

フォルマント編集モードではフォルマント(声質)を編集することができます。フォルマントはピン クで表示されます。



①ペンツール

左ドラッグでフォルマントを書くことができます。右ドラッグでフォルマントが初期化されます。 「半音単位」が有効の場合、半音単位で描画されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。「半音単位」が有効の場合、始点と終点が半音単位になり ます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。


③選択ツール

選択範囲のフォルマントを上下にドラッグしてフォルマントを変更することができます。「半音単位」 が有効の場合、半音単位で変更されます。また、右クリックメニューから、選択範囲を編集することが できます。

初期化	フォルマントを初期化します。
フォルマントピッチシフト	セント単位で変更量を指定してフォルマントシフトします。
フォルマント設定	フォルマントの値を数値で指定します。

ボリューム編集モード

ボリューム編集モードではボリューム(入力音量に対する出力音量)を編集することができます。ボ リュームは黄緑で表示されます。「VOL, DYN を対数で表示」が有効の場合、縦軸が対数表示になります。



①ペンツール

左ドラッグでボリュームを書くことができます。右ドラッグでボリュームが初期化されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。


③選択ツール

選択範囲のボリュームを上下にドラッグしてボリュームを変更することができます。また、右クリ ックメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	ボリュームを初期化します。
ボリューム変更	変更量を指定してボリュームを変更します。
ボリューム設定	ボリュームの値を数値で指定します。
ミュート	無音化します。
フェードイン	ボリュームを-infdBからOdBに変化させます。
フェードアウト	ボリュームを 0dB から-infdB に変化させます。
フェードイン→フェードアウト	選択範囲の先頭にフェードイン、末尾にフェードアウトをか
	けます。
フェードアウト→フェードイン	選択範囲の先頭にフェードアウト、末尾にフェードインをか
	けます。
ダイナミクスに反映	ボリュームをダイナミクスに反映します。

パン編集モード

パン編集モードではパンを編集することができます。パンは青で表示されます。



①ペンツール

左ドラッグでパンを書くことができます。右ドラッグでパンが初期化されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。


③選択ツール

選択範囲のパンを上下にドラッグしてフォルマントを変更することができます。また、右クリック メニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	パンを初期化します。
パン変更	変更量を指定してパンを変更します。
パン設定	パンの値を数値で指定します。

ダイナミクス編集モード

ダイナミクス編集モードではダイナミクス(出力音量)を編集することができます。編集前ダイナミ クスは紫で、編集後ダイナミクスは水色で表示されます。「VOL, DYN を対数で表示」が有効の場合、縦軸 が対数表示になります。



①ペンツール

左ドラッグでダイナミクスを書くことができます。右ドラッグでダイナミクスが初期化されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。


③選択ツール

選択範囲のボリュームを上下にドラッグしてダイナミクスを変更することができます。また、右ク リックメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	ダイナミクスを初期化します。
ノーマライズ	ダイナミクスを正規化します。
ダイナミクス変更	変更量を指定してダイナミクスを変更します。
ミュート	無音化します。
ビブラート付加	ビブラートを付加します。振幅、周期、アタックタイム、リ
	リースタイム、位相を指定できます。
コンプレッサー	コンプレッサーをかけます。
リミッター	リミッターをかけます。
増幅率制限	増幅率を制限します。
自動調整	指定したターゲット音量に近づけるように調整します。

タイミング編集モード

タイミング編集モードではタイミング制御点を使用してタイミングを編集することができます。タ イミング制御点はピンクの縦線で表示されます。タイミング編集モードでは、タイミングを変更または 固定する位置にタイミング制御点を追加し、タイミング制御点を移動することでタイミングを編集しま す。



- ①ペンツール 使用しません。
- ②直線ツール 使用しません。

③選択ツール


選択範囲のタイミング制御点の編集後の位置を移動することができます。Ctrlキーを押しながら移 動すると、編集前の位置を移動できます。また、右クリックメニューから、選択範囲を編集することが できます。

再生位置に制御点追加	再生位置に制御点を追加します。
選択範囲に制御点追加	選択範囲の開始位置と終了位置に制御点を追加します。
ノート位置に制御点追加	ノート位置に制御点を追加します。
アタック検出	アタックを自動検出して制御点を追加します。
制御点削除	タイミング制御点を削除します。
編集前制御点クオンタイズ	編集前の制御点の位置をクオンタイズします。
前回の設定で編集前制御点クオン	前回の設定で編集前の制御点の位置をクオンタイズします。
タイズ	
編集後制御点クオンタイズ	編集後の制御点の位置をクオンタイズします。
前回の設定で編集後制御点クオン	前回の設定で編集後の制御点の位置をクオンタイズします。
タイズ	
初期化	編集後の位置を初期化します。
トリミング	選択範囲をトリミングします。
削除	選択範囲を削除します。

ピッチ誤検出修正モード

誤検出されたピッチの手動修正や、編集可能/禁止属性を変更するためのモードです。自動で検出さ れたピッチは赤で、誤検出を手動で修正したピッチはオレンジで表示されます。

無音部分や雑音とみなされた部分は、編集ができない属性になっています。編集禁止属性の部分は、 ピッチとフォルマントのグラフが表示されていません。雑音でない部分が編集禁止になっている場合や、 無音部分や雑音部分が編集可能になっている場合は、ピッチ誤検出修正モードで変更することができま す。



①ペンツール

左ドラッグでピッチを書くことができます。右ドラッグでピッチが初期化されます。「半音単位」が 有効の場合、半音単位で描画されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。「半音単位」が有効の場合、始点と終点が半音単位になり ます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。


③選択ツール

選択範囲のピッチを上下にドラッグしてピッチを変更することができます。「半音単位」が有効の場 合、半音単位で変更されます。また、右クリックメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	ピッチを初期化します。
ピッチ変更	セント単位で変更量を指定してピッチシフトします。
ピッチ設定	ピッチの値を数値で指定します。
平均化	ピッチを平均化します。
クオンタイズ	半音単位またはスケール単位にクオンタイズします。
ピッチ有無検出	編集属性を自動的に設定します。
編集可能(ピッチあり)にする	編集属性を編集可能に変更します。
編集禁止(ピッチなし)にする	編集属性を編集禁止に変更します。

ブレス編集モード

ブレス編集モードでは音声に含まれるブレス成分の強さを編集することができます。ブレスはピン ク色で表示されます。



①ペンツール

左ドラッグでブレスを書くことができます。右ドラッグでブレスが初期化されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。

③選択ツール


選択範囲の編集後ピッチを上下にドラッグしてブレスを変更することができます。また、右クリッ クメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	ブレスを初期化します。
ブレス変更	変更量を指定してブレスを変更します。
ブレス設定	ブレスの値を数値で指定します。

EQ 編集モード

EQ 編集モードではイコライザのパラメータを編集できます。EQ1、EQ2 の特性は、アイテム EQ 設定 画面で設定します。EQ のパラメータ (-100~100) は、アイテム EQ 設定画面で設定した特性をどの程度反 映させるかを表しています。

- EQ の値を 100 に設定するとアイテム EQ 設定で設定したとおりの特性になります。
- EQ の値を-100 に設定するとアイテム EQ 設定の逆の特性になります。(12dB の場合、-12dB になり ます。)



①ペンツール

左ドラッグでEQパラメータを書くことができます。右ドラッグで初期化されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。

③選択ツール


選択範囲の編集後ピッチを上下にドラッグして EQ パラメータを変更することができます。また、右 クリックメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	EQ パラメータを初期化します。
EQ 変更	変更量を指定して EQ パラメータを変更します。
EQ 設定	EQ パラメータの値を数値で指定します。

HEQ 編集モード

HEQ はピッチに合わせて周波数が変化するイコライザです。 例えば、「基音を抑えて 4 倍音と 5 倍音 を強調する」といった操作が可能です。HEQ の特性は、アイテム HEQ 設定画面で設定します。HEQ のパ ラメータ(-100~100)は、アイテム HEQ 設定画面で設定した特性をどの程度反映させるかを表していま す。

- HEQ の値を 100 に設定するとアイテム HEQ 設定で設定したとおりの特性になります。
- HEQ の値を-100 に設定するとアイテム HEQ 設定の逆の特性になります。(12dB の場合、-12dB にな ります。)



①ペンツール

左ドラッグで HEQ パラメータを書くことができます。右ドラッグで初期化されます。

②直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。

③選択ツール

選択範囲の編集後ピッチを上下にドラッグして HEQ パラメータを変更することができます。また、 右クリックメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	HEQ パラメータを初期化します。	
変更	変更量を指定して HEQ パラメータを変更します。	
設定	HEQ パラメータの値を数値で指定します。	


MRP 編集モード

MRP 編集モードは、モーフィングの割合(%) を編集するモードです。

モーフィング機能を使用すると、複数の音声の音高と音色を混ぜ合わせて、なめらかに変化させる ことができます。音高と音色はミュートにしたり、クロスフェードをかけたりすることもできます。

モーフィング機能を使用する場合は、トラック設定でモーフィンググループを設定したトラックに、 対象の音声ファイルを追加してください。また、アイテムの音声合成方式を「WORLD」に設定してくだ さい。

● 各アイテムの MRP の合計が 100%にならない場合、合計が 100%になるように自動調整されます。(同 時に再生される2つのアイテムの MRP がどちらも100%の場合、どちらも50%とみなされます。)



① ペンツール

左ドラッグで MRP パラメータを書くことができます。右ドラッグで初期化されます。

② 直線ツール

ドラッグして直線を引くことができます。Ctrl キーが押されている場合、水平に直線が引かれます。


③ 選択ツール

選択範囲の編集後ピッチを上下にドラッグして MRP パラメータを変更することができます。また、 右クリックメニューから、選択範囲を編集することができます。

初期化	MRP パラメータを初期化します。	
変更	変更量を指定して MRP パラメータを変更します。	
設定	MRP パラメータの値を数値で指定します。	

他の編集モード、他のアイテムのグラフ表示

他モードのグラフ表示を有効にすると、同じ画面に他モードのグラフを重ねて表示することができ ます。また、「他アイテムのグラフをレイヤー表示」を有効にすると、タブで開いている他のアイテム のグラフを重ねて表示することができます。




- 編集中のモードのグラフは明るい色で、他のモードのグラフは暗い色で表示されます。
- 編集対象のアイテムのグラフは太い線で、他のアイテムのグラフは細い線で表示されます。
- メニューの「表示」→「シンクロスクロール」を有効にすると、編集中のタブをスクロールする ことで、タブで開いている他のアイテムもスクロールすることができます。
- メニューの「表示」→「Wave 波形をレイヤー表示」を有効にすると、タブで開いている他のアイ テムの Wave 波形を上下に並べて表示します。

選択範囲のマスク

Alt キーを押しながらペンツールまたは直線ツールを使用すると、選択範囲内のみ編集することがで きます。

ベジェ変形機能

Alt キーを押下している間、選択範囲にベジェ曲線の制御点が表示されます。この制御点をドラッグ することで、ベジェ曲線を使ってグラフを変形させることができます。




● タイミング編集モードおよびピッチ誤検出修正モードではベジェ変形機能は使用できません。

ラベル

選択範囲に名前を付けて「ラベル」として登録しておくと、 ラベルをクリックするだけで登録した 範囲を選択することができます。右クリックメニューの「選択範囲にラベルを付ける」でラベルを追加 することができます。ラベルの表示/非表示の切り替えは、メニューの「表示」→「ラベル表示」で行 います。

メニューの「アイテム」→「ラベルのエクスポート」または「ラベルのエクスポート」で、audacity と互換性のあるテキスト形式でエクスポート/インポートすることができます。



アイテム解析

メニューの「アイテム」→「キー解析」、「音域解析」、「基準周波数解析」でアイテムのキー、音域、 基準周波数(4オクターブのラの音の周波数)を解析できます。

スペクトラム解析

メニューの「アイテム」→「スペクトラム解析」でアイテムのスペクトラムを解析できます。スペ クトラムは、ピッチ誤検出修正モードで表示されます。表示の感度はスライドバーで調整することがで きます。

● 解析データはメニューの「アイテム」→「スペクトラム解析データ削除」で削除することができ ます。



ペンツール手振れ補正

メニューの「編集」→「ペンツール手振れ補正」で手振れ補正の強さを選択できます。

VST プラグイン

ホストアプリケーションから Voca I Shifter を VST プラグインとして使用できます。

使用方法

- ① ホストアプリケーション上で Vocal Shifter をオーディオトラックに追加する。
- ② Vocal Shifter を起動し、Vocal Shifter のメニューから「ファイル」→「VST プラグイン」→「ス キャン開始」を選択する。
- ③ ホストアプリケーション上でオーディオトラックを最初から最後まで再生する。
- ④ Vocal Shifter のメニューから「ファイル」→「VST プラグイン」→「スキャン終了」を選択する。
- ⑤ Vocal Shifter で編集する。
- ⑥ Vocal Shifter のメニューから「ファイル」→「VST プラグイン」→「転送」を選択する。
- VocalShifter で編集した結果をホストアプリケーションに反映させるためには、転送(手順 6)す る必要があります。
- 入力データが変わる場合は再度スキャン(手順2~4)する必要があります。
- ホストアプリケーションでのアイテムの先頭以外からの再生や再生位置の変更はできません。

プロジェクトの保存

Vocal Shifter を終了すると編集データと転送した音声データが消えるため、保存が必要な場合は Vocal Shifter のプロジェクトを保存してください。次回使用するときは、スキャン完了後に Vocal Shifter のプロジェクトファイルを開いてください。

オプション

設定

メニューの「オプション」→「設定」で Vocal Shifter の設定を変更できます。

再生デバイス 再生デバイスを設定します。 Wave バッファサイズ バッファサイズを長くすると音切れせずに安定して再生できますが、編集してから音声出力に反映されるまでの時間が長くなります。 再生位置移動量 ボタンまたはショートカットキーで再生位置を前後に移動する際の移動量を設定します。 メトロノーム メトロノームの音の種類と音量を設定します。 音階表示形式 音階表示形式を設定します。 画面更新頻度 画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高くなります。 PIT グリッド ビッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツールを用時に、ノートを表示します。 オートスクロールを表示します。 ガラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 Language/言語 言語を選択します。 キPIT 変更時に 内別にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 MTC スター 財化します。 MTC スター WE します。 MTC スター 関定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スクール速度 有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。 スクロール速度 を設定します。 Wave ファイルを開く外部アプリケーション 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケーションを設定します。			
所、編集してから音声出力に反映されるまでの時間が長くなります。 再生位置移動量 ボタンまたはショートカットキーで再生位置を前後に移動する際の移動量を設定します。 メトロノーム メトロノームの音の種類と音量を設定します。 歯面更新頻度 画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高くなります。 PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートでノートを表示する アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 言語を選択します。 PIT を初期化する 門IT を初期化します。 チルトホイール対応 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 がフスター 設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを 設定します。 解析時に解析設定を表示する お効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 アイテム追加時に音声合成 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアブリケ	再生デバイス	再生デバイスを設定します。	
再生位置移動量 ボタンまたはショートカットキーで再生位置を前後に移動する際の移動量を設定します。 メトロノーム メトロノームの音の種類と音量を設定します。 画面更新頻度 画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高くなります。 PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示するグラフの線幅 ペンツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示します。 ガラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 Language/言語 言語を選択します。 キPIT 変更時にPIT を初期化します。 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 MTC スレーブMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示するます。 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スレーブ定義音律を使用するまた、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スプロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアブリケ	Wave バッファサイズ	バッファサイズを長くすると音切れせずに安定して再生できます	
移動量を設定します。 メトロノーム メトロノームの音の種類と音量を設定します。 曹階表示形式 音階表示形式を設定します。 画面更新頻度 画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高くなります。 PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」 から選択できます。 ノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートルでノートを表示するを表示します。 グラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 書話を選択します。 キPIT 変更時にPIT を初期化します。 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 MTC スレーブMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示するます。 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 タイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアブリケ		が、編集してから音声出力に反映されるまでの時間が長くなります。	
メトロノームの音の種類と音量を設定します。 音階表示形式 音階表示形式を設定します。 画面更新頻度 画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高くなります。 PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」 から選択できます。 ノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示するを表示します。 ペンツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示します。 グラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 書語を選択します。 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PITを変更したときに、PITを初期化ける・PITを初期化します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スレーブ 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。 スリール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	再生位置移動量	ボタンまたはショートカットキーで再生位置を前後に移動する際の	
音階表示形式 音階表示形式を設定します。 画面更新頻度 画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高くなります。 PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示するを表示します。 ペンツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示します。 グラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 書語を選択します。 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 チルトホイール対応 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC マスター 物定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スリール速度 有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。 スウロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ		移動量を設定します。	
画面更新頻度	メトロノーム	メトロノームの音の種類と音量を設定します。	
PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツールを開く方の線幅 ペンツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示します。 グラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 Language/言語 言語を選択します。 **PIT 変更時に 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC マスター 設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スプーテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	音階表示形式	音階表示形式を設定します。	
PIT グリッド ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツールを表示する ペンツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示します。 グラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 Language/言語 言語を選択します。 *PIT 変更時に 月がにすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC マスター 設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スプール速度 有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	画面更新頻度	画面更新頻度を高くするとスムーズに表示されますが、負荷が高く	
#集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。 ノート編集ツール以外のツールをどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示します。 グラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 ま語を選択します。 *PIT 変更時に 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化する PIT を初期化します。 チルトホイール対応 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 る アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する ます。 ユーザ定義音律を使用する 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ		なります。	
プート編集ツール以外のツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノートを表示するを表示します。 グラフの線幅アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。オートスクロールオートスクロールカ式を設定します。言語を選択します。 #PIT 変更時に 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 チルトホイール対応 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	PIT グリッド	ピッチ編集モードで表示されるグリッドの位置を「Ocent」、「ノート	
ールでノートを表示する を表示します。 グラフの線幅 アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。 オートスクロール オートスクロール方式を設定します。 Language/言語 言語を選択します。 *PIT 変更時に PIT を初期化します。 有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。 MTC スレーブ MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示する る アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する コーザ定義音律を使用する もっ。 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 ユーザ定義音律を使用する を設定します。 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ		編集時のみ±50cent」、「±50cent」から選択できます。	
グラフの線幅アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。オートスクロールオートスクロール方式を設定します。Language/言語言語を選択します。*PIT 変更時に有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化するPIT を初期化します。チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。MTC スレーブ MTC マスターMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。解析時に解析設定を表示する スプールで養育律を使用する スクロール速度有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。スクロール速度有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	ノート編集ツール以外のツ	ペンツールなどのノート編集ツール以外のツール使用時に、ノート	
オートスクロールオートスクロール方式を設定します。Language/言語言語を選択します。*PIT 変更時に有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。チルトホイール対応チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。MTC スレーブMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。解析時に解析設定を表示する有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。スクロール速度有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	ールでノートを表示する	を表示します。	
Language/言語言語を選択します。*PIT 変更時に PIT を初期化する有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、PIT を初期化します。ボルトホイール対応チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。MTC スレーブ MTC マスター 解析時に解析設定を表示する るMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する ユーザ定義音律を使用する れます。有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。ユーザ定義音律を使用する ・ れます。有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	グラフの線幅	アイテム編集ウィンドウのグラフの線幅を設定します。	
*PIT 変更時に 月ブ を初期化する PIT を初期化します。 チルトホイール対応 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する ます。 ユーザ定義音律を使用する 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	オートスクロール	オートスクロール方式を設定します。	
PIT を初期化する PIT を初期化します。 チルトホイール対応 チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。 MTC スレーブ MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。 解析時に解析設定を表示する 有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。 スクロール速度 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	Language/言語	言語を選択します。	
チルトホイール対応チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定します。MTC スレーブ MTC マスター 解析時に解析設定を表示するMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。ユーザ定義音律を使用する スクロール速度有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	*PIT 変更時に	有効にすると、ピッチ誤検出修正モードで*PIT を変更したときに、	
MTC スレーブ MTC マスターMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。解析時に解析設定を表示する有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。ユーザ定義音律を使用する スクロール速度有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	PIT を初期化する	PIT を初期化します。	
MTC スレーブ MTC マスターMTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを設定します。解析時に解析設定を表示する フィテム追加時に音声合成 方式設定を表示する ユーザ定義音律を使用する スクロール速度有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。スクロール速度有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	チルトホイール対応	チルトホイールで横方向にスクロールする機能の有効、無効を設定	
MTC マスター設定します。解析時に解析設定を表示する有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。ユーザ定義音律を使用する スクロール速度有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ		します。	
解析時に解析設定を表示する有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。ユーザ定義音律を使用する れます。有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	MTC スレーブ	MTC による同期機能を使用する場合は、デバイスとフレームレートを	
る アイテム追加時に音声合成 有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。 ユーザ定義音律を使用する 有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	MTC マスター	設定します。	
アイテム追加時に音声合成 方式設定を表示する有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示されます。ユーザ定義音律を使用する れます。有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度 Wave ファイルを開く外部ア範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	解析時に解析設定を表示す	有効にすると、解析時に解析設定画面が表示されます。	
方式設定を表示するます。ユーザ定義音律を使用する有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	ত		
ユーザ定義音律を使用する 有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示されます。 スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	アイテム追加時に音声合成	有効にすると、アイテム追加時に音声合成方式設定画面が表示され	
れます。スクロール速度範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。Wave ファイルを開く外部ア「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	方式設定を表示する	ます。	
スクロール速度 範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	ユーザ定義音律を使用する	有効にすると、アイテム設定画面にユーザ定義音律の設定が表示さ	
を設定します。 Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ		れます。	
Wave ファイルを開く外部ア 「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	スクロール速度	範囲選択中やタイミング制御点移動中に、自動スクロールする速度	
		を設定します。	
プリケーション・ウェンを設定します。	Wave ファイルを開く外部ア	「Wave ファイル出力後に開く」を選択したときに使用するアプリケ	
	プリケーション	ーションを設定します。	


グラフの色設定

メニューの「オプション」→「グラフの色設定」で、アイテム編集ウィンドウで表示されるグラフ の色を変更できます。

ショートカットキー設定

メニューの「オプション」→「ショートカットキー設定」でショートカットキーの割り当てを変更 できます。

● 「重複チェック」でショートカットキー設定の重複をチェックできます。



スクロール設定

メニューの「オプション」→「スクロール設定」で、マウスホイールでスクロールするときの Alt、 Ctrl、Shift キーの組み合わせを設定できます。

TIPS

ピッチ検出

- ピッチ検出対象の音以外の音が含まれていると、正常にピッチを検出できません。
- リバーブ、エコー、ディレイなどのエフェクトが適用されている音声は正常にピッチ検出できな いことがあります。エフェクトが適用されていない音声を使用してください。
- 設定の「解析設定を表示する」が有効の場合、アイテム追加時に解析対象のピッチ範囲を指定で きます。ピッチ範囲を適切に指定することで、誤検出を減らすことができます。

ピッチ誤検出修正

● ピッチ検出に失敗すると、ピッチ補正処理、フォルマント補正処理が正常に動作しません。ピッ チ検出に失敗するときはピッチ誤検出修正モードを使用して手動で修正してください。

ダイナミクス増幅率の制限

● ダイナミクスのコピーペーストなどによりダイナミクスを急激に変化させると、ノイズが強調さ れることがあります。ダイナミクス増幅率制限機能を使用して増幅率を抑えてください。

トラブルシューティング

ダウンロードした ZIP 形式のファイルを展開(解凍)できない

ダウンロードに失敗している可能性があります。再度ダウンロードしなおしてください。

「Startup failed.」と表示され起動できない。

インストールしたフォルダ名に機種依存文字が含まれているか、フォルダの階層が深すぎる可能性 があります。インストール先のフォルダを変更してください。

文字化けする


コントロールパネルの「時計、言語、および地域」→「キーボードまたは入力方法の変更」→「管 理タブ」→「Unicode 対応でないプログラムの現在の言語」を「日本語(日本)」に設定してください。

音が出ない

- ①ボリュームコントロールを開いて音量を確認してください。
- ②マスタートラックのボリューム、トラックのボリューム、ミュートフラグを確認してください。
- ③アイテムのボリューム、ダイナミクスを確認してください。

編集モードの切り替えができない

編集モードの文字の部分をクリックして切り替えてください。 左側の四角の部分をクリックすると、 グラフの表示/非表示を切り替えます。



表示/非表示切替

主な仕様

仕様

	VocalShifter	VocalShifter LE	
対応 OS	Windows 11/10		
最大トラック数	64 ※		
最大アイテム数	1024 ※		
対応サンプリング周波数	11. 025kHz∼384kHz	11. 025kHz∼48kHz	
対応入出力ビット数	8bit、16bit、24bit、32bit、	8bit、16bit	
	32bit 浮動小数点、		
	64bit 浮動小数点		
VST プラグイン	32bit 浮動小数点	16bit	
出力ビット数			
内部処理	64bit 浮動小数点		
解析可能音域	C1~B7 (32~3951Hz)		
アンドゥ回数	20 回		
最大同時起動数	4 重起動		

※ 搭載されているメモリ量によっては、実際に追加できるトラック数やアイテム数が仕様上の最大 数よりも少なくなることがあります。また、同時に大量のアイテムを再生すると、処理が間に合 わなくなり、音切れが発生することがあります。