

「カセットデックススタジオ」の使い方（スマホ版）

Sep 27, 2026 · @PAPA

制作：Kenichi Nitta

1. はじめに

カセットデックススタジオは、スマホのブラウザでもパソコンと同じ機能が使えます。スマホでは画面が縦一列に並び、上から順にスクロールして操作します。





このアプリでできること

- ・ カセットを選んで再生：一番下のカセット一覧から選んで再生します。
- ・ 歌詞・説明・コメントの表示：曲の説明、みんなのコメント、歌詞、コード譜を見られます。
- ・ スピード変更：音程を変えずに 0.5～2.0 倍。
- ・ カラオケモード：ボーカルを小さくします。
- ・ 10バンドのグラフィックEQ：低音・中音・高音を調整します。
- ・ 録音：スマホのマイクで歌を録音し、エフェクトをかけて MP3 で保存できます。

画面の並び（上から順）

順	内容
1	カセット窓、真空管、曲の説明／コメント
2	VU メーター、再生位置バー
3	再生コントロールエリア（PLAY・スピード・カラオケ）
4	録音コントロールエリア（最初はたたまれています）
5	10バンド・グラフィックEQ
6	ジャケット、LYRICS（歌詞）、CHORD / SCORE
7	CASSETTE TAPE INDEX（カセット一覧）
8	DECK THEME（色テーマ）

スマホで使うときのポイント


- ボタンはすべて**タップ**、スライダーとツマミは**指でドラッグ**して操作します。
- パソコン版にある「マウスを乗せると出る説明」は、スマホでは表示されません。このマニュアルを参考にしてください。
- 画面が縦に長いので、曲を選ぶときは一番下まで、操作するときは上までスクロールします。
- 音が出ないときは、スマホの音量とマナーモード（消音）を確認してください。

2. 音楽を再生する

一番下の一覧でカセットをタップし、一番上に戻って▶PLAYをタップします。

① カセットを選ぶ

画面を一番下までスクロールすると、**CASSETTE TAPE INDEX** にカセットが2列で並んでいます。デッキに出ている吹き出しの**↓下に移動**をタップしても、一覧まで移動できます。



上の **ALL GENRES**（ジャンル）と **ALL SIDES**（SIDE A～D）をタップすると、選択肢が出て絞り込めます。



カセットをタップするとデッキに挿入されます。一番上に戻ると、ラベルに曲名と BPM、その下に曲の説明が表示されています。





② 再生する

青い▶ **PLAY** をタップすると再生が始まります。VU メーターの針が動き、再生位置バーが進みます。バーの丸いつまみを指でドラッグすると、好きな位置へ移動できます。





再生コントロールエリアのボタンは次のとおりです。



ボタン	はたらき
▶ PLAY	再生。一時停止中なら続きから
■ STOP	停止して曲の先頭に戻る
⏮ TOP	曲の先頭に戻る
⏸ PAUSE	一時停止
⏮ REW / ⏭ FF	5秒戻す／5秒進める

ボタン	はたらき
 REPEAT	ON で繰り返し再生

③ 歌詞を見る

デッキの下（EQ のさらに下）にスクロールすると、ジャケットと歌詞、コード譜があります。歌いながら歌詞を見たいときは、「別ウィンドウ ㉞」で歌詞だけを別のタブで開くと便利です。



別ウィンドウで開く ↗

LYRICS

↗ ここをドラッグでこの窓を拡大できるよ！

[Verse 1]

夕暮れのハイウェイ 窓を開けて
カセットの音が 風に溶けていく

[Chorus]

Sunset Drive どこまでも
君と走る オレンジの空へ
Sunset Drive 止まらない
このメロディが 続く限り


CHORD / SCORE

別ウィンドウ ↗

No_Content

④ LIKE とコメント

カセット窓の右下の ♥ で LIKE、💬 でコメントを書き込めます。説明欄の **COMMENT** タブをタップすると、みんなのコメントを読めます。



3. 再生のオプション

どちらも再生コントロールエリアで、再生しながら操作できます。

スピード変更（音程を変えずにスピードだけ変更）

PLAY・STOP の下の ▶ スライダーを指で左右に動かすと、**0.5～2.0 倍**（0.1 刻み）に変わります。音の高さは変わりません。



- 1.0x 以外のときは数字の色が変わります。
- 右端の ↺ をタップすると 1.0 倍に戻ります。
- スライダーが細くて動かしにくいときは、丸いつまみをしっかり押さえてから横に滑らせます。
- REC をタップすると、録音のために自動で 1.0 倍に戻ります。

カラオケモード（ボーカルを小さくします）

🎤 **KARAOKE** をタップするとランプが光り、真ん中のボーカルが小さくなります。もう一度タップすると OFF です。



- 右の **ボーカル除去** スライダーで強さを調整できます（初期値 85%）。
- ベースやドラムなどの低音は残ります。
- スマホ本体のスピーカーは左右の音が混ざりやすいので、**イヤホンやヘッドホンで聴くと効果が分かりやすくなります。**
- ボーカルが真ん中にある曲では、効きが弱くなる場合があります。

4. グラフィックEQ操作

再生コントロールエリアの下にある **10-BAND GRAPHIC EQUALIZER** で、音域ごとに音量を調整できます。変更は再生中の音にすぐ反映されます。

プリセットボタンで手軽に調整

スマホではスライダーが小さいので、まずは上の6つのボタンを使うのがおすすめです。タップするたびに ON／OFF が切り替わり、組み合わせもできます。

ボタン	はたらき
L↓／L↑	低音をカット／強調
M↓／M↑	中音をカット／強調
H↓／H↑	高音をカット／強調
RESET EQ	すべて 0 に戻す



スマホのスピーカーは低音が出にくいので、本体スピーカーで聴くときは **L↑** を ON にすると厚みが出ます。

スライダーで細かく調整

10 本のスライダーは、左から 31Hz（重低音）～16kHz（超高音）に対応します。つまみを指で上に動かすと強調、下に動かすとカット（±24dB）です。



- つまみは間隔が狭いので、隣のスライダーを動かさないようにつまみの真上から触ってください。横向きにすると幅が広がり、操作しやすくなります。
- スライダーの上のメーターは、各音域の実際の音の大きさです。
- 曲を切り替えるとスライダーの手動調整分は0に戻ります（プリセットボタンのONは残ります）。

5. 録音する

スマホのマイクで、曲に合わせて歌を録音できます。録音は **TAKE 1～3** の3つまで残せます。

録音の前に確認すること

- マイクは、ページが **https://** で始まるアドレス で開かれているときだけ使えます。パソコンで立ち上げたサーバーに **http://192.168....** のようなアドレスで接続した場合、スマホではマイクが許可されません。
- 録音中に使うイヤホンは、**有線のイヤホンがおすすめです**。Bluetooth イヤホンは音の遅れが大きく、歌と曲がずれやすくなります。

録音コントロールエリアは最初たたまれています。再生コントロールエリアのすぐ下にある「● 録音コントロールエリア ▼ ひらく」をタップすると開きます。VOICE FX や MIC ボタンもこの中にあります。



スマホでは、エリアの中が上から次の順に並びます。

1. REC ・ REC STOP、TAKE 1～3、タイムライン
2. LISTEN ・ SAVE とモード切り替え
3. VOICE FX (エフェクター)
4. MIC、IN、自動補正、タイミング補正

マイクの準備 自動調整

マイク調整のポイント

- マイク調整（自動補正）は **イヤホンを外して** 行います。スマホのスピーカーから出る「ピッ」を、スマホのマイクで拾って測るためです。
- スマホは **静かな場所に置いて** 測ります。手で持ったり話しかけたりすると、測定がずれることがあります。
- 測り終わったら、録音の前にイヤホンを付けます。

手順は「① マイクを ON にする → ② 自動補正」の順です。

① マイクを ON にする

エリア一番下の  **MIC** をタップします。「マイクへのアクセスを求めています」と出たら **許可** をタップします。声を出すと L・R のメーターが振れます。



- **IN** スライダーで入力の大さを調整します。大きな声でも赤に入りっぱなしにならないくらいが目安です。
- スマホのマイクは本体の下端にあることが多いので、口から 10～20cm くらい離して持ちます。
- **自分の声を曲にミックスしてヘッドホンで聞く** は、イヤホンを付けているときだけ ON にします。スマホのスピーカーではハウリングします。

② マイクと曲のずれを自動補正する

スマホでも、マイクの音は少し遅れて録音されます。最初に一度、自動補正をしておきましょう。

1. 曲を止めて、**イヤホンを外します**。音量は普通くらいにします。
2. **マイクと曲のずれ自動補正** をタップし、確認画面で OK をタップします。
3. スマホを机に置いて静かに待ちます。「ピッ」が 8 回鳴ります (約 6 秒)。
4. 「測定完了：録音の遅れは ○○ms」と出たら、**タイミング補正** に自動で反映されます。



設定はブラウザに記憶されます。録音を聴いて声が遅れて聞こえるときは、タイミング補正スライダーを右へ動かして微調整します。測定できないときは、音量と IN を上げて、もう一度試してください。

録音の仕方

録音はイヤホンを付けて行います。スピーカーから曲を流すと、曲の音までマイクに入ってしまう。

1. 録音したい曲のカセットをデッキに入れます。
2. **TAKE 1～3** のどれに録音するかタップして選びます。
3. ● **REC** をタップすると「REC 待機」になります。
4. 画面を少し上にスクロールし、▶ **PLAY** をタップすると録音が始まります。
5. 歌い終わったら ■ **REC STOP** をタップします。曲を止めたときや曲が終わったときも止まります。

Image — REC 待機中（スマホ）

録音中は「● REC TAKE 100:07」のように経過時間が出ます。タイムラインは、緑が曲全体、赤がマイクに音が入った所です。

Image — 録音中（スマホ）

- 録音中に画面が消えたり、別のアプリに切り替えたりすると、録音が止まる場合があります。長い曲を録るときは、画面の自動ロックを長めにしておいてください。
- 録音済みのテイクで REC すると上書きになります。

その他録音時の注意

- **録音中は必ずイヤホンを使います。** スマホのスピーカーで曲を流すと、その再生音がマイクに入り、歌と一緒に録音されてしまいます。「曲＋録音」で聴くと曲が二重に聞こえたり、カラオケモードの効きが悪くなったりします。
- イヤホンは **有線** がおすすめです。Bluetooth イヤホンは音が遅れ、歌と曲がずれやすくなります。
- イヤホンの音量を上げすぎると、音漏れがマイクに入ることがあります。歌える範囲で控えめにします。
- 「🎧 自分の声を曲にミックスしてヘッドホンで聞く」はイヤホン使用時だけ ON にします。スピーカーだとハウリングします。
- 静かな場所で録音すると、エアコンやテレビなどの音が入らず、クリアに録れます。

録音後の確認

録音が終わると「TAKE 1 録音完了」と表示され、テイクのランプが緑になります。

Image — 録音完了後（スマホ）

- ▶ **LISTEN**：選んだテイクを試聴します。試聴中は「■ STOP」に変わります。
- 📁 **SAVE**：MP3 で保存します（曲名_TakeN.mp3）。保存先は使っているブラウザによって違います（下の「保存したファイルの見つけ方」を参照）。

Image — LISTEN で試聴中

保存したファイルの見つけ方

録音は自動では保存されません。📁 SAVE を押すと、「曲名_Take1.mp3」のような名前でスマホにダウンロードされます。別の曲を選んだりページを閉じたりするとテイクは消えるので、残したいものは先に SAVE してください。

保存先は、iPhone ではブラウザごとに違います。

ブラウザ	保存先（初期設定）
iPhone の Safari	「ファイル」アプリ → iCloud Drive → ダウンロード
iPhone の Chrome	「ファイル」アプリ → このiPhone内 → Chrome
Android の Chrome	「ダウンロード」フォルダ

iPhone の Safari の場合

SAVE を押すと「ダウンロードしますか？」と聞かれるので、**ダウンロード** をタップします。

- Safari から開く：アドレスバーの「ああ」または ↓ マーク → 「ダウンロード」で一覧が出ます。ファイル名の横の 🔍 をタップすると保存場所が開きます。
- 「ファイル」アプリから開く：「ブラウズ」 → 「iCloud Drive」 → 「ダウンロード」。見つからないときは「このiPhone内」 → 「ダウンロード」も確認します。
- 保存先は「設定」 → 「アプリ」 → 「Safari」 → 「ダウンロード」で確認・変更できます。
- 確認画面で「表示」を押すと再生されるだけで保存されません。そのときは共有ボタン（□に↑） → 「"ファイル"に保存」で保存できます。

iPhone の Chrome の場合

SAVE を押すと、画面下に「曲名_Take1.mp3（〇〇 KB）」というバーが出ます。「保存…」をタップすると保存されます。

Image — iPhone の Chrome に出るダウンロードバー（「保存…」をタップ）

- 「ファイル」アプリから開く：「ブラウズ」→「このiPhone内」→「Chrome」フォルダに入っています。Safari とは場所が違うので注意してください。
- Chrome から開く：右下の「…」→「ダウンロード」で一覧が出、タップすると再生できます。

Android の Chrome の場合

- 「ダウンロード」フォルダに保存されます。「Files」などのファイル管理アプリ、または Chrome 右上の「⋮」→「ダウンロード」から開けます。

どこにあるか分からないとき

「ファイル」アプリ（Android はファイル管理アプリ）の検索欄に「Take」と入力すると見つかります。保存した MP3 は長押し→「共有」で LINE やメールに送れます。

曲＋録音と録音のみモードの使い分け

スマホでは、LISTEN の横に「曲＋録音／録音のみ」、SAVE の下の行に「曲とミックス／録音のみ」が並びます。濃い色のほうが選択中です。

Image — LISTEN と SAVE のモード（曲＋録音／曲とミックス）

モード	内容	こんなときに
曲＋録音／曲とミックス	曲と歌を重ねる	仕上がりを聴く、完成品として保存・共有する
録音のみ	歌だけ	音程や発音のチェック、別アプリでの編集

Image — LISTEN を「録音のみ」にしたところ

LISTEN と SAVE は別々に設定できます。歌がずれて聞こえるときはタイミング補正を見直してください。録音後に変えても反映されます。

エフェクトの使い方

VOICE FX は、録音コントロールエリアを開いて、LISTEN ・ SAVE の下までスクロールしたところにあります。最初からおすすめの **VOCAL ★** が選ばれています。

Image — VOICE FX（スマホ、VOCAL ★）

スマホでは横幅に合わせて、ツマミが液晶の下、エフェクトのボタンが2段、プリセットが2段に並びます。

① プリセットを選ぶ

PRESET のボタンをタップすると、組み合わせを一発で呼び出せます。

プリセット	音の感じ
VOCAL ★	おすすめ。軽いエコーとリバーブ
STUDIO	短いリバーブでスッキリ
KARAOKE	エコー多めのカラオケボックス風
HALL	長いリバーブでホール風
DOUBLE	声を重ねたような厚み
DRY	エフェクトなし

Image — HALL を選んだところ

② エフェクトを個別に ON／OFF する

EQ・COMP・CHORUS・ECHO・REVERB の左端にある丸いボタンをタップすると ON／OFF が切り替わります。赤く光っていると ON です。

エフェクト	はたらき	ツマミ
EQ	声のこもりを減らし明るくする	LOW CUT、BRIGHT
COMP	声の大小をそろえる	AMOUNT、GAIN
CHORUS	声を重ねて厚みを出す	DEPTH、MIX
ECHO	声を繰り返す山彦	TIME、REPEAT、MIX
REVERB	部屋やホールの響き	SIZE、MIX

③ かかり具合を調整する

エフェクト名（ECHO など）をタップするとオレンジ色になり、液晶の下のツマミがそのエフェクト用に切り替わります。

Image — ECHO を選んだところ

- ・ ツマミに指を置いたまま **上になぞると強く、下になぞると弱く** になります。ツマミの上では画面はスクロールしません。
- ・ 操作中は液晶に設定値が表示されます。
- ・ 元に戻したいときは、プリセット（VOCAL ★ など）をタップし直すのが確実です。
- ・ MIX を上げるほど強くかかります。かけすぎると歌詞が聞き取りにくくなります。
- ・ 設定はブラウザに記憶されます。

エフェクトのかけ方（録音時、Listen時）

録音されるのは、いつも **エフェクトなしの原音** です。エフェクトはあとからかけるので、録音した後でも何度でもやり直せます。

録音時（歌っているとき）

VOICE FX の  **モニターにFX** にチェックを入れると、イヤホンで聞く自分の声にエフェクトがかかり、気持ちよく歌えます。エリア一番下の「 自分の声を曲にミックスしてヘッドホンで聞く」も ON にしておきます。有線イヤホンなら遅れが少なく歌いやすくなります。

LISTEN 時と SAVE 時

LISTEN ・ SAVE の下の行で、声を「原音」か「FX」か選びます。

Image — LISTEN の声／SAVE の声（スマホ）

設定	内容
 LISTEN の声	試聴する声を 原音／FX から選ぶ。試聴中も切り替え可
 SAVE の声	保存する声を 原音／FX から選ぶ。FX はその時点の VOICE FX の設定で書き出す

おすすめの手順

1. LISTEN の声を **FX** にして、▶ LISTEN をタップします。
2. 試聴しながら少し下にスクロールし、VOICE FX のプリセットやツマミを調整します。
3. 原音と FX を切り替えて聞き比べます。

4. 気に入ったら SAVE の声を **FX** にして  SAVE をタップします。

別のアプリで編集するときは、SAVE の声を「原音」、モードを「録音のみ」にして保存すると便利です。