



MONTERINGSGUIDE · MALER 85
TIL 100

Stor nisse

En stor nisse av to kjebler: base (kroppen) og hatt, pluss et håndformet skjegg.

Maldeler: L02_BASE og L03_HAT.



Materialer og verktøy

- Leirplate kjevlet til 6–7 mm
- Utskrevne maler (L02_BASE og L03_HAT)
- Nål/modelleringsspatel
- Gaffel eller tannet ribbe til rissing
- Leirslam med tykk kremkonsistens
- Mykt skum eller sammenkrøllet avispapir som støtte
- Plastfolie eller fuktig klut
- Svamp og vannbolle

Instruksjoner

1 Kjevle og skjær ut

Kjevle nok leire til begge delene i jevn 6–7 mm. Tegn omrissene, skjær nøyaktig, og la delene stivne flatt i 15–30 minutter til lærlignende konsistens.

Tips

Skjær litt utenfor malens linje – du kan skjære til etterpå, men ikke legge til leire.

2 Form basen (kroppen)

Bøy platen til en kjele og før de rette kantene sammen. Riss begge kantene i kryssmønster (ca. 1 cm), raust med leirslam, press godt og glatt skjøten fra innsiden. Sett kjelelen oppreist – støtt med plastpakket avispapir om nødvendig.

Tips

Sømmen er svakeste punkt – forsterk med en tynn leirpølse langs den innvendige skjøten.

3 Form hatten

Bøy hatteplaten til kjele på samme måte; riss, slam, føy sammen og forsterk innvendig. Hattens nedre åpning må passe hodets diameter øverst på basen – sammenlign åpningene før de tørker og juster.

4 Fest skjegget

Malen viser et overlappingsområde foran på basen. Kjevle eller form en skjeggdel (dråpe-/vifteform, ca. 5 mm). Riss + slam skjegget og det markerte området, press godt og glatt kantene uten luftlommer. Gi tekstur med gaffel, kam eller fingertupp.

Tips

Skjegget er tynt og tørker raskere enn kroppen – dekk det med plastfolie.

5 Føy hatten på kroppen

Når begge kjeglene er faste men lærharde: riss + slam kroppens øvre kant og hattens nedre kant. Sett hatten på med lett trykk og dreiebevegelse. Glatt skjøten utvendig uten synlig åpning, og kontroller at nissen står oppreist.

Tips

Føy sammen når delene kjennes like tørre – en for tørr del gir sprekk i skjøten.

6 Finish og tørking

Glatt utvendige flater med fuktig svamp. Legg til øyne, knapper eller hattetekstur i lærhard tilstand. Dekk løst med plast og tørk sakte i minst 2–3 dager – stående, ellers klemmes kjeglene flate. Brenn ved riktig temperatur når helt tørr.

Viktige påminnelser

- Riss alltid opp og påfør leirslam – føy aldri tørt mot tørt.
- Sammenlign lærhard konsistens på alle deler før montering.
- Forsterk alle innvendige sømmer med glattet leirpølse.
- Langsom tørking = færre sprekker.

Lykke til med byggingen!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.