Aaron Andal

17.04.22- M07 Xarxes

Activitat 2.1. Enrutament bàsic



 Fes una relació de les diferents interfícies de xarxa i les IP que li assignaràs, d'acord a l'adreça de xarxa de la xarxa on es troben. Utilitza els números més baixos de la xarxa, començant pel "gateway" i seguint per la resta de dispositius.

	Dispositiu	Interfície	Adreça IP
PC 0	•	FastEthernet0	192.168.1.2/24
R0		FastEthernet0/0	192.168.1.1/24
		Serial0/1/0	10.1.0.1/16
PC 1		FastEthernet0	192.168.15.2/24
R1		FastEthernet0/0	192.168.15.1/24
		Serial0/1/0	10.1.0.2/16

2. Digues les taules d'enrutament que cal que tinguin configurades els dos routers per tal que el PC0 pugui connectar-se al PC1 i viceversa.

Routing estátic

La pregunta és la mateixa:

Per anar a la Xarxa X hem de pasar per la Interfície Serial X. S'ha de fer també la tornada. Es crea un Túnel VPN.

R	outer	Per anar a la AX	Amb MX	Surts per IPHop
R0		192.168.15.0	255.255.255.0	10.1.0.2
R1		192.168.1.0	255.255.255.0	10.1.0.1

3. Configura la xarxa a PacketTracer. Per a la part de configuració dels routers, enganxa en forma de text (no incloguis captures de pantalla) les comandes necessàries per modificar la taula d'enrutament dels dos routers. Les comandes apareixen a la part inferior de la pantalla cada cop que modifiques algun paràmetre de la taula d'enrutament des de la interfície gràfica.

PC0 | PC1: Com no tenim DHCP les configurem manualment les IP (192.168.1.2 | 192.168.15.2) | li posem el GATEWAY corresponent (192.168.1.1 | 192.168.15.1).

R0:

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#interface Serial0/1/0

Router(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit				
Router# copy running-config startup-config				
Destination filename [startup-config]?				
Building configuration				
[OK]				
Router#				
Router#configure terminal				
Router(config)#ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 10.1.0.2				
R1:				
Router>enable				
Router#configure terminal				
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.				
Router(config)#interface FastEthernet0/0				
Router(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0				
Router(config-if)#no shutdown				
Router(config)#interface Serial0/1/0				
Router(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.0.0				
Router(config-if)#no shutdown				
Router(config-if)#exit				

Router(config)#exit Router# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Router# Router#configure terminal Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.0.1 4. Demostra el correcte funcionament de la configuració enganxant en forma de text (no incloguis captures de pantalles) el resultat de les següents comandes: a) Un ping del PC1 al PC0 Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.1.2 Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=126 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=25ms TTL=126 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 6ms, Maximum = 25ms, Average = 12ms b) Un traceroute del PC1 al PC0

C:\>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.15.1

2 7 ms 0 ms 7 ms 10.1.0.1

3 0 ms 5 ms 2 ms 192.168.1.2

Trace complete.

C:/>