DHCP

Tu calle, 123
12345 Tu ciudad (Provincia)
https://github.com/vcarceler/cirdan-dhcp/blob/master/dhcpd.conf

DHCP

16 de Noviembre del 2021

DHCP 16.11.21 TEORIA

DHCP Dynamic Host Control Protocol, permite que un servidor especifique parámetros de red de manera automática a las máquinas que lo solicitan cuando se conectan a la red.

Parámetros básicos son la dirección de IP y la máscara de red. Si se quiere comunicar con otros hosts de otra red.

necesita la puerta de enlace y alomejor el servidor DNS.

Como resumen de DHCP primero emite un:

- 1. Discover: Pregunta una petición de UDP Broadcast.
- 2. Offer: El servidor ofrece que IP tiene disponibles, realiza un ping a ver si alguien lo tiene ya.
- 3. Request: El cliente tras la negociación del servidor, este le concede uso de una IP y otros parámetros de red al cliente por

un tiempo determinado.

4. Acknowledge: El host recibe un acuse de recibo.

Es importante saber:

- El cliente no necesita tener la interfaz de red configurada para hacer un DHCP Discover.
- El servidor DHCP debe estar en la misma subred que el cliente.
- Cuando el servidor DHCP recibe la petición DHCP Discover, obtiene la MAC del cliente.
 Depende de cómo esté configurada, se le asigna una IP al cliente.
- El servidor DHCP realiza la entrega de la dirección IP por un tiempo determinado.

ISC-DHCP-SERVER


Configurar un servidor DHCP para que asigne configuraciones de red, se pueden hacer de tres maneras diferentes:

- Asignación manual: Se asigna una configuración en función de la MAC del cliente. El administrador debe escribir la tabla de correspondencias del servidor. Los clientes con MAC desconocida no se atienden.
- Asignación dinámica: El servidor DHCP dispone de uno o varios rangos (pools) de IP (Al menos uno por cada segmento de red por el que se atienden peticiones de clientes).
 Cuando el servidor recibe una solicitud, éste selecciona una de las pools adecuadas y se le asigna con un tiempo de alquiler (lease time). El tiempo se podrá prorrogar o en caso contrario, el cliente debe dejar la IP y comenzar una nueva solicitud.
- Asignación automática: La especificación del DHCP, el cual el servidor DHCP asigna una
 IP como en la asignación dinámica, pero de forma permanente.

Aspectos a tener en cuenta

- Hay 3 tipos de asignaciones IP: Asignación estática (MAC), Asignación dinámica (1 o varias Pools) y Asignación automática (Permanente).
- Antes lo dirigía BOOTP (Bootstrap Protocol).
- El cliente realiza un broadcast de UDP de DHCP Discover (incluyendo su MAC para saber si está en una filtro por MAC o no), el servidor DHCP, contesta con un DHCP Offer para saber que tiene una IP libre con un tiempo de alquiler y ciertas condiciones apropiada para el cliente, el cliente negocia la IP con el servidor, le vuelve a mandar un DHCP Request para quedarse con esa IP. El servidor DHCP, manda un DHCP Acknowledge, un acuse de recibo.
- Pueden haber varios servidores DHCP con next-server IP por si alguno falla, ya que es un servicio crítico.


• De otro modo:



- El cliente no tiene una IP válida, estado INIT.
- Se mueve al estado SELECTING cuando pregunta por una IP. (Pasar por DHCP Discover y DHCP Offer).
- Cuando está en el último paso se pasa al estado BOUND, cuando ya tiene todo configurado. (Pasa por DHCP Request y DHCP ACK).
- Cuando se reinicia el cliente, se pasa al estado **INIT-REBOOT y vuelve a hacer todo el** proceso si la ip es válida.
- Antes de que expire el tiempo de alquiler, entra en estado RENEWING. Envía un mensaje unicast al servidor al que tuvo su IP. Si no recibe respuesta de renovación, se pasa al estado REBINDING, difunde un Broadcast para extender su contrato de alquiler en cualquier servidor disponible.

```
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
subnet 10.0.17.0 netmask 255.255.255.0 {
 option broadcast-address 10.0.17.255;
 option routers 10.0.17.254;
 range 10.0.17.10 10.0.17.253;
subnet 10.0.16.0 netmask 255.255.255.0 {
 option broadcast-address 10.0.16.255;
 option routers 10.0.16.254;
 range 10.0.16.10 10.0.16.253;
# Terminal NCD X
group {
 filename "/tftpboot/Xncd19c";
 host ncd1 { hardware ethernet 00:00:a7:09:21:ac; }
 host ncd2 { hardware ethernet 00:00:a7:1c:33:90; }
 host ncd3 { hardware ethernet 00:00:a7:2a:04:17; }
```

• Este ejemplo lo podemos ver de esta forma:



Si el cliente que solicita IP pertenece al segmento de la subred 10.0.16.0/24 obtendrá las opciones del ámbito específico de la subred más las del ámbito global. Pero si el mismo cliente tuviera la MAC 00:00:a7:09:21:ac, entonces también pertenecería al ámbito creado por la declaración host NCD1, por lo que a las opciones anteriores, se les unirían las opciones del anterior ámbito, más las del ámbito Group scope y las globales que ya estaban.

- Cuando un cliente pertenece a varios ámbitos y una opción o parámetro aparece varias veces, el último que se aplica en el orden de evaluación es el que prevalece, y este orden es de mayor a menor especificidad de las declaraciones que crean los ámbitos.
- La especificidad de una declaración es menor cuanto menos clientes pueden asociarse con ella y a la inversa. El orden de las declaraciones de mayor a menor especificidad es el siguiente:
- 1. shared-network
- 2. pool
- 3. subnet (Varias subnets forman un shared)
- 4. class
- 5. subclass
- 6. host
- Es importante recordar que cuando un cliente pertenece a un ámbito específico, también se tienen en cuenta todos los ámbitos que contienen a éste hasta llegar al ámbito global.
- Para el último ejemplo el orden de aplicación de los ámbitos fue el siguiente:
- 1. Global

- 2. subnet
- 3. group
- 4. host
- Los ámbitos que no vinculan a ningún cliente, como por ejemplo el global o el creado por la declaración *group*, no tienen una especificidad concreta, por lo que se aplican como consecuencia de **contener** a otros ámbitos más específicos.

Group = Contenedor

- Authoritative: Es importante en un servidor DHCP, podrá enviar mensajes DHCP ACK a aquellos clientes que hagan un DHCP Request.
- ddns-update-style: Sirve si hará actualizaciones de DNS.
- **subnet:** Define subredes de un segmento de red.
- **shared-network:** Se le asignan más de una subred.
- range: Se usa para especificar el rango de IP que tiene una subred disponible. Puede haber más de un range, para ello se usa **POOL**.

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;
}
```

• **pool:** Se usa para crear un o varios rangos de direcciones IP con una lista de permisos que deberán **cumplir completamente**.

```
pool {
[ lista de permisos ]
```

```
[ declaración range ]
  [ estamentos ]
}

pool {
  deny all clients;
  range 10.0.0.10 10.0.0.99;
}
```

• **option domain-name-servers:** Se emplea para enviar al cliente los servidores DNS que utilizarça. Se especifican por orden de preferencia.

```
option domain-name-servers ns.midns.com;

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
}
```

- option routers se usa para enviar al cliente su puerta de enlace.
- option broadcast-address: Se usa para enviar al cliente la dirección de Broadcast de la subred. No es necesario espeficicarla.
- option subnet-mask: Especificar la máscara de la subred (Solo si tenemos máscaras diferentes).
- host: Para asociar un cliente DHCP a una MAC de cliente. Tiene 3 objetivos.
 - Asignar una IP estática a un cliente.
 - Todo cliente que posea una declaración de host se define como conocido (known). Esto se utilizará con estamentos condicionales para asignar información en función si el cliente es conocido o desconocido (unknown).
 - Crear un ámbito en el que se puedan ejecutar estamentos para un cliente determinado.
- hardware: Se usa para usar ethernet, es decir especificar la MAC.

```
host Aula224PC01 {
    hardware ethernet 99:aa:bb:0c:ad:e2;
}
```

• **option dhcp-client identifier:** Se usa para especificar al cliente cuando éste no se identifica con la declaración **hardware.**

• **fixed-address:** Se usa para especificar la IP que se asignará al cliente, se que se vincule con una declaración host.

```
host PC14 {
            hardware ethernet 00:20:78:11:F9:14;
            fixed-address 192.168.11.252;
}
```

- Min-lease-time: El tiempo de alquiler mínimo. En segundos
- **default-lease-time:** El tiempo de alquiler por defecto. En segundos
- max-lease-time: El tiempo de alquiler máximo. En segundos.
- La declaración group se usa para crear contenedores. Por ejemplo para agrupar declaraciones host.

•

Permisos

 Known-clients: Tiene una declaración host. Se pretende permitir o prevenir la asignación de una IP de un pool a los cleintes que tengan una declaración host.

```
[ allow | deny ] known-clients;

Ejemplo:

pool {
    allow known-clients;
    range 10.0.0.10 10.0.0.99;
}
```

 unknown-clients: Con este permiso se pretende permitir o prevenir la asignación de una IP de un pool a los clientes que no tengan una declaración host. La sintaxis es la siguiente:

```
[ allow | deny ] unknown-clients;

Ejemplo:

pool {
     deny unknown-clients;
     range 10.0.0.10 10.0.0.99;
}
```

• **members of:** Si pertenecen a una **clase.** Permitir o denegar la asignación de una IP de un pool a los clientes que pertenecen a una clase.

•

```
[ allow | deny ] members of "clase";

Ejemplo:

pool {
    allow members of "primero";
    range 10.0.0.10 10.0.0.99;
}
```

• all clients: Permitir o denegar la asignación de IP de un POOL a todos los clientes.

```
pool {
          deny all clients;
          range 10.0.0.10 10.0.0.99;
}

pool {
          allow all clients;
          range 10.0.0.100 10.0.0.199;
}
```

Aspectos a tener en cuenta

Una *clase* es un agrupamiento de clientes que cumplen las misma condiciones basadas en la información que estos envían, es un agrupamiento más general que el que se hace con la declaración *host*. Las clases se crean con la declaración *class* y un cliente pertenecerá a una clase si concuerda con todas las reglas de dicha clase o bien concuerda con una de las subclases de la clase.

La sintaxis de la declaración *class* es la siguiente:

```
class "nombre-clase" {
    [ estamentos ]
    [ declaraciones ]
}
```

El nombre de la clase es lo que se utiliza con el permiso *member of*.

match if

El estamento *match if* se utiliza para especificar una expresión booleana (condición) que el cliente debe cumplir para ser asignado a la clase. Su sintaxis es la siguiente:

```
match if expresión-booleana;
```

La expresión booleana normalmente dependerá de algún valor enviado por el cliente al servidor.

En el ejemplo siguiente un cliente pertenecerá a la clase *ventas* si éste ha enviado en la opción *departamento* el valor de *ventas*.

```
class "ventas" {
    match if option departamento = "ventas";
}
```

match

El estamento *match* se utiliza para asociar un cliente DHCP a una clase mediante la asociación previa a una subclase. Su sintaxis es la siguiente:

match expresión-de-datos;

La expresión de datos debe ser una expresión que devuelva un determinado dato a partir de la información que llega desde el cliente y que se utilizará para compararlo mediante coincidencia exacta con los valores ligados a las subclases.

En el siguiente ejemplo se utiliza la opción *dhcp-client-identifier* para asignar los clientes a la clase *aula224*:

```
class "aula224" {
match option dhcp-client-identifier;
}
```

Para completar la asociación del cliente con la clase, se deben crear subclases donde se especifique el valor exacto con el que tiene que coincidir el valor de la opción dhcp-client-identifier del cliente.

Ejemplo: dhcpd.conf

```
ddns-update-style none;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
   # default gateway
   option routers 192.168.0.1;
   option subnet-mask 255.255.255.0;
   # DNS
   option domain-name "domain.org";
   option domain-name-servers 192.168.0.10;
   # Pool
   allow unknown-clients;
   range 192.168.13.100 192.168.13.254;
   default-lease-time 21600;
   max-lease-time 43200;
   # IP fija
   host ns {
       hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
       fixed-address 192.168.0.10;
   }
```

Ejercicio práctico

```
DHCP.conf
option domain-name "informatica.edt";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
allow booting; #Se inicia automáticamente el servicio DHCP
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
       pool {
              option router 10.0.0.1;
              range 10.0.0.100 10.0.0.200;
              next-server 10.0.0.1; #Nuestra IP, del servidor
              filename "pxelinux.0";
```

```
subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
       pool {
               option router 10.0.1.1;
               range 10.0.1.100 10.0.1.200;
               next-server 10.0.1.1; #Nuestra IP, del servidor
              filename "pxelinux.0";
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
       pool {
               option router 10.0.2.1;
               range 10.0.2.100 10.0.2.200;
               next-server 10.0.2.1; #Nuestra IP, del servidor
              filename "pxelinux.0";
group {
```

```
option domain-name-servers 1.1.1.1;

host maq1 {

hardware ethernet 22:22:22:22:22:01;

default-lease-time 800;
}

host maq2 {

hardware ethernet 22:22:22:22:22:02;
}

host maq3 {

hardware ethernet 22:22:22:22:22:03;
}
```

Ejemplos en clase

```
DIRECTIVA GROUP
_____
group {
  option domain-name-servers 192.168.10.8;
  subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.128 {
       pool {
              range 192.168.10.11 192.168.10.40;
              allow known-clients;
       }
 }
group {
  option domain-name-servers 192.168.10.9;
  subnet 192.168.10.128 netmask 255.255.255.128 {
       pool {
              range 192.168.10.129 192.168.10.140;
              deny unknown-clients;
 }
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
 pool {
       range 192.168.10.10 192.168.10.30;
       allow known-clients;
 }
```

```
DIRECTIVA CLASS
class "profes" {
  match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:52:54:0";
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  pool {
       range 192.168.10.40 192.168.10.50;
       allow members of "profes";
host maq1 {
 hardware ethernet 52:54:00:a9:e0:f8;
host mag2 {
 hardware ethernet 52:54:00:70:8f:55;
# El primero es ethernet "1:0:60:60";
```

Última

```
08.11.21 - DHCP GROUP / CLASS
Classes ASIX
DHCP --> 3 interfaces 10.0.0.1 / 24 || CAMBIAR INTERFACES ALIAS auto enp7s0:0 (ALIAS)
ASIX - 10.0.0.1 /24
SMX - 10.0.1.1 /24
DAM - 10.0.2.1 /24
class "profes" {
 match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:52:54:0";
# SUBSTRING COGE LOS 4 PRIMEROS BYTES
# BINARY TO ASCII --> LOS CONVIERTE A ASCII, LOS CONVIERTE EN HEXADECIMAL. DE 8 EN
8.
# Se unen con : a Hexadecimal. Se unen con :
# 07 --> Lo convierte en 7 solo 1 numero
# El primer byte, indica el tipo interfaz. El 1 es Ethernet = Dirección de red Ethernet.
# El primero es Ethernet.
# Ethernet1 y su MAC. "1:52:54:0";
#1:F0:7:31
#
```

```
class "asix" {
       match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:aa:aa:aa";
class "smx" {
       match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:ee:ee:ee";
class "dam" {
       match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:cc:cc:cc";
Cambiar la MAC
class "asix" {
       match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:aa:aa:aa";
class "smx" {
       match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:bb:bb:bb";
class "dam" {
       match if binary-to-ascii (16,8,":",substring(hardware, 0, 4)) = "1:cc:cc:cc";
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
       pool {
       range 10.0.0.20 10.0.0.30;
       allow members of "asix";
```

```
subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
       pool {
       range 10.0.1.20 10.0.1.30;
       allow members of "smx";
subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
       pool {
       range 10.0.2.20 10.0.2.30;
       allow members of "dam";
Cambiar la interface PARA TENER VARIAS INTERFÍCIES
source-directory /run/network/interfaces.d
auto enp1s0
iface enp1s0 inet dhcp
auto enp7s0
iface enp7s0 inet static
  address 10.0.0.1/24
auto enp7s0:0
iface enp7s0:0 inet static
  address 10.0.1.1/24
auto enp7s0:1
iface enp7s0:1 inet static
  address 10.0.2.1/24
Ver resultado
```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default glen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc pfifo_fast state UP group default glen 1000 link/ether 52:54:00:f8:55:60 brd ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.100.141/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic enp1s0 valid_lft 3555sec preferred_lft 3555sec inet6 fe80::5054:ff:fef8:5560/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 3: enp7s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc pfifo_fast state UP group default glen 1000 link/ether 52:54:00:60:b8:96 brd ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.0.1/24 brd 10.0.0.255 scope global enp7s0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 10.0.1.1/24 brd 10.0.1.255 scope global enp7s0:0 valid Ift forever preferred Ift forever inet 10.0.2.1/24 brd 10.0.2.255 scope global enp7s0:1 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::5054:ff:fe60:b896/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever Cambiar el /etc/default/isc-dhcp-server INTERFACESv4="enp7s0 enp7s0:0 enp7s0:1" Comprobar root@SERVIDOR:/etc/default# nano isc-dhcp-server root@SERVIDOR:/etc/default# systemctl restart networking.service root@SERVIDOR:/etc/default# systemctl restart isc-dhcp-server.service root@SERVIDOR:/etc/default# systemctl status isc-dhcp-server.service

• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated) Active: active (running) since Mon 2021-11-08 10:58:06 UTC; 5s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 1481 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS) Tasks: 4 (limit: 1132) Memory: 6.4M CPU: 29ms CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service L-1496 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp7s0 enp7s0:0 enp7s0:1 Nov 08 10:58:04 SERVIDOR systemd[1]: Starting LSB: DHCP server... Nov 08 10:58:04 SERVIDOR isc-dhcp-server[1481]: Launching IPv4 server only. Nov 08 10:58:04 SERVIDOR dhcpd[1496]: lease 192.168.10.40: no subnet. Nov 08 10:58:04 SERVIDOR dhcpd[1496]: lease 192.168.10.41: no subnet. Nov 08 10:58:04 SERVIDOR dhcpd[1496]: lease 192.168.10.42: no subnet. Nov 08 10:58:04 SERVIDOR dhcpd[1496]: Wrote 0 class decls to leases file. Nov 08 10:58:04 SERVIDOR dhcpd[1496]: Wrote 0 leases to leases file. Nov 08 10:58:04 SERVIDOR dhcpd[1496]: Server starting service. Nov 08 10:58:06 SERVIDOR isc-dhcp-server[1481]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd. Nov 08 10:58:06 SERVIDOR systemd[1]: Started LSB: DHCP server. root@SERVIDOR:/etc/default# Abrir las máquinas