## Modification de fichiers GRIB


## Conception générale



#### Description

Ce document liste certains éléments de conception essentiels tel que le diagramme de classes de l'application ainsi que les calculs utilisés sur les composantes U et V du vent.

### Diagramme de classes



Le diagramme est composé de 7 classes dont 1 module :

- La classe Application permet de définir les différents éléments graphiques qui composent l'application
- La classe Map permet de gérer l'affichage de la carte et ses interactions
- La classe Geojson permet d'ouvrir et de fermer un fichier GeoJSON ainsi que d'afficher les données qui le compose
- La classe Grib permet d'ouvrir et de fermer un fichier GRIB ainsi que d'afficher et manipuler les données qui le compose
- La classe History permet d'implémenter l'historique de modifications de l'application ainsi que son affichage
- La classe Move permet de gérer la fonctionnalité de mouvement sur la carte
- La classe Edit permet de gérer la fonctionnalité de sélection de zone sur la carte ainsi que les données saisies pour l'édition
- Le module Tools rassemble diverses fonctions utilitaires pour l'application

# Calculs utilisés sur les composantes U et V du vent

Note: les calculs suivants sont composés de pseudo-code, le code original se trouve dans "src/tools.py", "src/grib.py", "src/api/grib\_wind.c" et "src/api/grib\_wind\_tools.c".

#### U et V vers direction du vent en degrés

angle = (270 - atan2(V, U) \* 180 / pi) % 360

#### U et V vers vitesse du vent en mètres par seconde

speed\_in\_mps = sqrt(U \* U + V \* V)

#### · Vitesse du vent en mètres par seconde vers vitesse du vent en nœuds

speed\_in\_knots = speed\_in\_mps / 0.514444

#### Modification de la direction du vent par ajout

speed\_in\_mps = sqrt(U \* U + V \* V)
new\_angle = atan2(V, U) - input\_value \* pi / 180
new\_U = speed\_in\_mps \* cos(new\_angle)
new\_V = speed\_in\_mps \* sin(new\_angle)

#### Modification de la direction du vent par remplacement

speed\_in\_mps = sqrt(U \* U + V \* V)
new\_angle = (270 - input\_value) \* pi / 180
new\_U = speed\_in\_mps \* cos(new\_angle)
new\_V = speed\_in\_mps \* sin(new\_angle)

#### • Modification de la vitesse du vent par ajout

speed\_in\_mps = sqrt(U \* U + V \* V)
new\_speed = speed\_in\_mps + input\_value \* 0.514444
new\_U = U \* new\_speed / speed\_in\_mps
new\_V = V \* new\_speed / speed\_in\_mps

#### · Modification de la vitesse du vent par remplacement

speed\_in\_mps = sqrt(U \* U + V \* V)
new\_speed = input\_value \* 0.514444
new\_U = U \* new\_speed / speed\_in\_mps
new\_V = V \* new\_speed / speed\_in\_mps

#### Modification de la vitesse du vent par ajout (pourcentage)

```
speed_in_mps = sqrt(U * U + V * V)
new_speed = speed_in_mps + (speed_in_mps * input_value / 100)
new_U = U * new_speed / speed_in_mps
new_V = V * new_speed / speed_in_mps
```