# فصل يانزدهم

## DHCP Server مقدماتي

هدف هاى رفتارى: هنرجو پس از پایان این فصل می تواند:

- فواید DHCP Server را بیان کند.
  - اجزای DHCP را توضیح دهد.
- حالتهای مختلف قرار گیری DHCP Server در شبکه را شرح دهد.
  - نصب DHCP Server را انجام دهد.
  - پیکربندی DHCP Server را شرح دهد.
  - پیکربندی DHCP Server را انجام دهد.
- Backup/Restore نسخه یشتیبان گرفته و

جایگزین نماید.

■ عيب يابي DHCP را انجام دهد.

### ا ــ 1۵ ــ کاربرد DHCP Server

زمانی که شما میخواهید به یک شبکه محلی Workgroup متصل شوید، باید آدرس IP رایانه شما با آدرس IP متبکه در یک کلاس باشد. یعنی باید IP Address و Subnet Mask متناسب با رایانه های دیگر شبکه تنظیم شده باشد و یا اگر بخواهید با استفاده روتر (مانند مودم ADSL) به شبکه دیگری (مانند اینترنت) متصل شوید، باید Default Gateway که همان آدرس IP روتر می باشد را نیز تنظیم نمایید و برای متصل شدن به یک Domain باید آدرس IP سرور DNS را نیز تنظیم نمایید. (مانند شکل ۱۵ که برای تنظیمات ۱۲۷۹ می باشد).

	Cautomatically if your national augments used to last your national adversariants
C Chan at P address A.To	materia.
Filips the following 2F active	
Patricia.	101 - 001 - 100 - 1
Agretmen	215 211 211 0
26/stpmen	112 - 101 - 100 - 1
Figure 1994	Acres de la constante de la co
If yag he bloom this en-	4: 407 enes
Befered Drill terven	207 / 139 - 14 - CI
greene Ditterven	0.0.0.0
	Adjented

شکل ۱\_۵

همانطور که در شکل ۱۵–۱۵ ملاحظه می کنید، انجام تنظیمات فوق به صورت دستی، به دقت و زمان زیادی نیاز دارد. لازم به ذکر است تنظیمات فوق برای تک تک رایانه های موجود در شبکه باید انجام بگیرد که کار طاقت فرسایی است. در صورت کوچک ترین اشتباه، امکان تداخل، عدم اتصال به شبکه به وجود خواهد آمد. برای حل مشکل مطرح شده از سرویس DHCP (پروتکل پیکربندی پویا یا دینامیکی میزبان) می توان استفاده نمود. سرویس DHCP پروتکلی است که اجازه می دهد به صورت متمرکز پیکربندی آدرس IP و دیگر تنظیمات TCP/IP میزبان های (Host) شبکه به صورت خودکار و پویا انجام شده و کاربران شبکه را از پیکربندی دستی آدرسهای IP بی نیاز می کند. با استفاده از DHCP شما یک آدرس IP را به یک یا چند میزبان شبکه برای مدت زمانی خاص اجاره می دهید.

## مزایای DHCP در ویندوز ۲۰۰۸ سرور

- قابل پیکربندی است، یعنی با استفاده از DHCP مشکل تداخل ٔ IP ها به وجود نمی آید.
  - کاهش زمان مدیریت پیکربندی و تنظیم مجدد آدرسهای IP وجود دارد.
    - استفاده مجدد از آدرسهای IP پس از اتمام زمان مشخص شده
- کلاینتها برای استفاده از تنظیمات جدید DHCP سرور نیازی به راهاندازی دوباره ندارند.
  - علاوه بر آدرس Unicast از آدرس Multicast نیز پشتیبانی می کند.


### معایب استفاده از DHCP

- مشكل امنيتي (رايانه غير مجاز هم مي تواند از سرور درخواست IP داشته باشد').
- در صورت خرابی سرویس DHCP تخصیص آدرس IP به کلاینتها با شکست مواجه خواهد شد.
  - افزایش ترافیک شبکه به خاطر ارتباط کلاینت با سرویس دهنده DHCP اتفاق خواهد افتاد.

#### DHCP Server نصب سروس المحالات

قبل از شروع به نصب باید کارت شبکهای را که قرار است برای سرویس دهنده DHCP استفاده کنید با یک آدرس IP دستی یا استاتیک تنظیم نمایید.


برای نصب این سرویس، از ابزار Server Manager استفاده می شود. با انتخاب گزینهٔ DHCP استفاده می شود. گزینه Poles دربخش Roles این برنامه، پنجرهای مطابق با شکل ۱۵ـ۲ ظاهر می شود. گزینه Server را انتخاب کنید.



شکل ۲\_۱۵

۱ البته برای حل این مشکل ابزاری به نام DHCP Se ver Ca out DLL برای فیلتر کردن درخواست ها وجود دارد که توسط شرکت مایکروسافت در سال ۷ ° ۲ ارائه شده است. البته در W ndows Server 2008 R2 به طور پیش فرض نصب می شود.


پنجرهٔ بعدی DHCP Server را معرفی میکند و تأکید شده است که قبل از نصب باید برای کارت شبکه آدرس IP استاتیک (دستی) در نظر بگیرید ( شکل ۱۵\_۳ کادر زرد رنگ).



شکل ۳\_۱۵


برای ادامه نصب دکمهٔ Next را انتخاب کنید.

در پنجرهٔ بعدی (شکل ۱۵–۱۵ اکارت شبکه ای را انتخاب کنید که میخواهید سرور P (۱۵–۴ کلیک برای سرویس دهی به سرویس گیرنده ها از آن استفاده کند. پس از انتخاب آن، دکمهٔ Next را کلیک کنید. ضمناً در این پنجره آدرس فیزیکی کارت شبکه(MAC Address) نمایش داده می شود (کادر سبز رنگ در شکل ۴–۱۵).



شکل ۴\_۱۵

در پنجرهٔ شکل ۵\_۱۵، نام دامنه یا Domain و IP سرور DNS را تعیین کنید. ضمناً برای مطمئن شدن از درست بودن آدرس DNS بر روی دکمه Validate کلیک کنید تا کلمه Valid ظاهر شود.




شکل ۵\_۱۵

سپس روی دکمهٔ Next کلیک کنید. در پنجرههای بعدی تنظیمات مربوط به Next سپس روی دکمهٔ Next کلیک کنید. در پنجرههای باز سرویس گیرندههای دارای سیستم عاملهای والمی می توان انجام داد. WINS Server جهت پشتیبانی از سرویس گیرندههای دارای سیستم عاملهای قبل از ۲۰۰۰ به کار می رود. حالت پیش فرض را تأیید نمایید. (عدم استفاده از ۷۰۰۰ به کار می رود.

Note of Special Specia	
- Record Control to the Control	If all the report to assume or be option
Professional	C 100g a man on the personal control account.
Diff home DCM Contaction	MANUFACTURE
professional landscape	The state of the s
Title of Advantage	
TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	
	Substitution

شکل ۶\_۵

در پنجره شکل ۱۵–۱۵ باید محدودهٔ (Scope) آدرسدهی IP مربوط به شبکه خود را تعیین کنید. با زدن دکمهٔ Add، پنجرهٔ جدیدی باز میشود که تنظیمات زیر را مطابق با شکل ۱۵–۱۵ می توان در آن پیکربندی کرد.



شکل ۷\_۱۵

اجزای کادر Add Scope عبارتند از:

- Scope Name : نام محدوده IP، كه مى تواند يك عبارت توصيفى كوتاه براى محدودة قابل تعريف باشد و نوشتن آن الزامى است. (مثلاً SiteA)
  - Starting IP براى P براى IP شروع محدودة آدرس IP براى
    - Ending IP براى P براى IP براى IP براى Ending IP عليان محدودة آدرس
- Subnet mask : این کادر بر اساس کلاس IP وارد شده، به طور خودکار تنظیم می شود. چون محدوده آدرسی که وارد شده است کلاس B می باشد Subnet Mask نیز برابر 255.255.0.0 خواهد بود.
- Default gateway : در صورت وجود دستگاهی مثل روتر در شبکه، که سرویس گیرنده ها به واسطهٔ آن با شبکه های دیگر، ارتباط پیدا می کنند، IP آن را در این کادر وارد کنید.
- ■Subnet type: براساس نوع شبکه (سیمی یا بی سیم) تنظیم می شدو د و مدت زمان اجاره Subnet type: براساس نوع شبکه سیمی ۱۹ (وز و برای شبکه سیمی ۵ روز IP (Lease Duration) به یک میزبان می باشد .

■ Lease Duration : مدت زمان اجاره آدرس IP به یک سرویس گیرنده از طرف سرویس دهنده DHCP میباشد به طوری که بعد از گذشت نصف زمان تعیین شده، درخواست مجددی از طرف سرویس گیرنده به سرویس دهنده DHCP برای تمدید مدت اجاره ارسال می شود چنانچه بعد از گذشت زمان تعیین شده، درخواستی از طرف سرویس گیرنده ارسال نشود، آن آدرس IP به سرویس گیرنده دیگری واگذار می شود.

■ Active this scope: درصورت فعال بودن این گزینه، پس از نصب DHCP، محدوده تعیین شده IP فعال خواهد شد.

تنظیمات را انجام داده و دکمهٔ OK را کلیک می کنیم. مشخصات Scope تعریف شده در لیست نمایش می یابد (شکل ۱۵۸۸).


Neffee Nei Begin Server Robes		ings of position of Addresses for A ne into ondica scools of trained.		
DHOP Server	fire.	2 Addant Farge		300
Nativario Connection Strategy	SNA.	385.395.1.1 - 185.305.2.29	0.	FAGAN
Predati Settings	12		- 14	1000
Printed letters.	13			7.3960
OHO loges		شکل ۸_۱۵		2000

دکمهٔ Next را کلیک نمایید. در پنجرهٔ بعدی تنظیمات مربوط به IPv6 سؤال می شود. می توانید آن را فعال(Enable) یا غیر فعال (Disable) کنید البته بعد از نصب هم با توجه به ضرورت می توانید آن را تغییر دهید برای ادامه کار گزینه ... Disable را انتخاب نمایید.

Configure DICC	Puli Stateless Mode
Select for Stage Server Stage Sector Committee Stadings (Section Committee Stadings (Section Committee Stadings (Section Committee)	DOT for an expecting the DOS demonstrates for control Wild directs (Long BODAS, checks are advantaged, configuration and DAI Advances using inflations and are found for a support DAI advances using inflations as a server recommended to the configuration of the configuration.  DOS to 1997 A control and configuration to this control.  [Institute SOD A control configuration to this control.  If a control also accommended to the control configuration.
SATA Control to a SAT Second Control to Control to a Control to a Cont	Quella DATA (in execution for the server     after realing DATA (server, server) pro-profit in each graph of the profit in each graph of
	No. And COURS AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD

شکل ۹\_۵

در پنجره شکل ۱۰–۱۵، باید نام کاربری را مشخص کنیم که برای مجاز کردن سرویس دهی DHCP درمحیط Authorize میگویند.



شکل ۱۰\_۱۵

نکته ا: عمل Authorize را وقتی انجام می دهیم که DHCP Server در محیط AD قرار داشته باشد. این عمل را می توان بعد از نصب DCHP نیز انجام داد. برای این کار بر روی نام میرور در برنامهٔ DHCP کلیک راست کرده و سپس گزینه Authorize را انتخاب کنید.

با کلیک دکمه Next، پنجرهٔ شکل ۱۱\_۱۵ ظاهر می شود که تنظیمات انجام گرفته در حین نصب سرویس DHCP را نمایش می دهد. با انتخاب دکمهٔ Install، این سرویس نصب می شود.




شکل ۱۱\_۱۵

در پایان نصب شکل ۱۲\_۱۵ ظاهر می گردد. بر روی دکمه Close کلیک نمایید.




شکل ۱۲\_۱۵

با انتخاب گزینهٔ DHCP از طریق مسیر Start→Administrative Tools، کنسول DCHP مطابق با شکل ۱۳\_۱۵ باز می شود که می تو ان Scope تعریف شده را به همراه تنظیمات آن مشاهده کرد.



شکل ۱۳\_۱۵


نکته ۲: در صورتیکه بخواهید یک یا چند آدرس IP را که در محدودهٔ آدرسهای DCHP تعریف شده است را برای کاربردهای خاص، به سرویس گیرندهها اختصاص ندهید، باید آنها را فیلتر کنید. برای این کار برروی گزینهٔ Address Pool کلیک راست کرده و گزینهٔ New Exclusion Range را انتخاب کنید. سپس در پنجره ای که باز می شود IP یا محدودهٔ IP مورد نظر را خود وارد کنید . در شکل ۱۹–۱۵ فرض شده است ما می خواهیم ۱۰ آدرس اول را به سرویس گیرنده ها اختصاص ندهیم .



شکل ۱۴\_۱۵

در Scope تعریف شده موارد زیر قابل مشاهده است:

■ Address Pool : محدودهٔ آدرسهایی که می تواند به سرویس گیرنده ها داده شود و همچنین آدرسهایی که نباید داده شود را نمایش می دهد (شکل ۱۵–۱۵).




شكل ١٥\_١٥

■ Address Leases : آدرسهایی را که تاکنون سرویس گیرنده ها از سرویس دهنده گرفته اند را به همراه مشخصات سرویس گیرنده نمایش می دهد.

■ Reservations: اگر میخواهید آدرس مشخصی را برای یک سرویس گیرنده به طور دائمی اختصاص دهید می توانید از این ویژگی استفاده کنید. برای این کار، IP مشخصی از محدودهٔ تعریف شده را برای یک کارت شبکه تعریف کنید. برای مثال ما میخواهیم آدرس IP، 180.100.100.100 را به رایانهای که آدرس فیزیکی' (Mac Address) آن برابر B8\_44\_01\_04\_38\_00 می باشد.

۱ـ برای پیدا کردن آدرس فیزیکی کارت می توانید از دستور pconf g/a در Command Prompt استفاده نمایید.

بدین صورت که بر روی گزینه Reservation کلیک راست کرده و سپس گزینه Physical و IP،باز می شود، IP باز می شود، IP و IP،کنید. در پنجره ای که مطابق شکل ۱۶ باز می شود، IP و Address کارت شبکهٔ مورد نظر را وارد کنید.



شكل ۱۶\_۱۵

نکته ۲: ویژگی ذخیرهٔ IP، نمی تواند به عنوان روش جایگزین آدرس دهی ثابت برای رایانه های سرویس دهنده مثل سرویس دهنده DNS باشد بلکه بهتر است برای رایانه هایی استفاده شود که حضور شان در شبکه الزامی نیست.



شکل ۱۷\_۱۵


اگر بخواهید تغییراتی را در Scope تعریف شده، اعمال کنید، بر روی آن کلیک راست کرده و گزینهٔ Properties را انتخاب کنید. سپس مطابق با شکل ۱۷\_۱۵ پارامترهای آن را تغییر دهید.

در پنجره ۱۷\_۱۵ می توان محدودیت زمانی را کم یا زیاد نمود و یا این که با انتخاب گزینه Unlimited محدودیت زمانی را از محدوده تعیین شده حذف نمایید.

در صورتی که بخواهید Scope جدیدی در کنسول DHCP بسازید، بر روی گزینه Scope کلیک راست نمایید و گزینهٔ New Scope را انتخاب کنید. سپس در پنجرهای که ظاهر می شود تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.

### ٣\_16\_ تنظيم سرويس گيرنده

برای تنظیم سرویس گیرنده، جهت دریافت اطلاعات آدرس IP از سرویس دهنده DHCP، باید در کادر محاوره ای Internet Protocol (TCP/IP) Properties مربوط به کارت شبکه، گزینهٔ Obtain an IP address automatically را انتخاب کنید. همچنین جهت دریافت اطلاعات مربوط به سرور DNS، گزینهٔ Obtain DNS server address automatically را فعال نمایید. پس از تأیید می توان تنظیمات دریافتی را مطابق با شکل ۱۵–۱۵ مشاهده کرد.



شکل ۱۸\_۱۵

اگر سرویس گیرنده، قبل از نصب DHCP به روی حالت خودکار تنظیم شده باشد، از IP، می کند بنابراین برای دریافت تنظیمات از سرور DHCP جدید فقط کافی است


مجدداً، تنظیمات را دریافت کند . برای این کار می توانید از دستور IPConfig /Renew استفاده کنید و یا سیستم را مجدداً راه اندازی نمایید.

نکته: عمل دریافت تنظیمات IP از سرور DHCP توسط سرویسی به نام PHCP انجام می گیرد. بدیهی است که این سرویس باید بر روی سرویس گیرنده ها فعال باشد . این سرویس به طور پیش فرض در حالت Started قرار دارد و جهت دسترسی به آن می توان از کنسول سرویس ها ( Services.msc ) استفاده کرد.

### ۴\_۱۵\_ تشریح عملکر د DHCP

وقتی که یک کاربر رایانه خود را راه اندازی می کند سیستم عامل آن بعد از بالا آمدن در خواست IP می کند و آن را از سرویس دهنده DHCP دریافت می کند . به طوری که این درخواست و دریافت به ترتیب در طی چهار مرحله تکمیل می شود:

- DHCP Discover : در این مرحله کلاینت پیغام DHCP Discover خود را جهت دریافت IP در شبکه Broadcast می کند. به آدرس 355.255.255.255 ارسال می کند در این حالت آدرس IP کلاینت به صورت 0.0.0.0 خواهد بود.
- پیشنهاد IP از طرف سرور DHCP یا DHCP: در این مرحله تمام سرویسدهندههای DHCP از محدوده آدرس IP تعریف شده بر روی خود یک IP انتخاب نموده و به همراه مدت زمانی که قرار است آن IPرا در اختیار کلاینت قرار دهد (پیغام DHCP Offer) و آن را به صورت شکل ۱۹\_۱۵ ارسال می کند.



شکل ۱۹\_۱۵

که در آن #IP: شماره آدرس IP می باشد.

■ درخواست برای تأیید IP پیشنهادی یا DHCP Request :کلاینت درخواست کننده پس از دریافت IP های پیشنهادی، اولین IP پیشنهادی را انتخاب نموده و آن را توسط یک Packet پس از دریافت IP های پیشنهادی، اولین IP پیشنهادی را انتخاب نموده و آن را توسط یک Broadcast در شبکه Broadcast می کند و در آن Packet آدرس سرویس دهنده DHCP را که پیشنهاد او قبول شده است مشخص می نماید.

■ تأیید درخواست IP با پیغام DHCP Ack و DHCP ایس از آنکه سرویس گیرنده به DHCP Request که پیشنهاد او قبول شده DHCP Request را فرستاد در صورتیکه هنوز IP پیشنهاد شده در محدوده یا رنج IPهای سرویس دهنده DHCP وجود داشته باشد و توسط DHCP حذف نشده باشد و توسط DHCP تأیید خود را مبنی بر اختصاص IP به سرویس گیرنده اعلام می کند. ولی اگر IP توسط Admin از محدوده مربوطه حذف شده باشد سرویس دهنده DHCP به کلاینت درخواست کننده پیغام DHCP را ارسال می کند و Client مجبور می شود که تمام مراحل را دوباره طی کند.

### خودآزمایی و پژوهش

تمرین ۱: DHCP را روی سرویس دهنده نصب و راه اندازی کرده و آدرس IP را از کلیه رایانههای سرویسگیرنده پاک کرده و آن را به صورت اتوماتیک فعال کنید. سپس آزمایش کنید که آیا رایانه از سرویس دهنده IP دریافت کرده یا نه ؟

به دو روش یکی بهصورت Command line دوم: از طریق نشانه شبکه روی نوار وظیفه پژوهش: چگونه می توان یک IP به خصوصی را برای یک سرویسگیرنده رزرو نمود؟

تمرین ۲: چگونه می توان از روی سرویس دهنده IP و Mac Address یک سرویس گیرنده را پیدا کرد؟

## ييوستها

### پیوست ۱\_ سیاستهای امنیتی کاربران

معمولاً بعد از نصب Active Directory سیستم عامل سیاستهای امنیتی خاصی را برای حسابهای کاربران و گذرواژه آنها تعریف می کند. که در بخش Administrative Tools/Security قرار دارد. که در این تعریف چگونگی تعامل کاربران با رایانهها و دامین Setting/Account policies قرار دارد. که در این تعریف چگونگی تعامل کاربران با رایانهها و دامین مشخص می شود. در ضمن باید برای ثبت تغییرات policy سیستم عامل، رایانه را راهاندازی مجدد نمایید یا در خط فرمان دستور gpupdateرا بنویسید و اجرا کنید.

### ا\_ا\_ سیاستهای گذرواژه Password policy

سیاستهای گذرواژه برای حسابهای کاربران دامین یا کاربران محلی استفاده میشود. این سیاستها وظیفه تصمیمگیری تنظیمات گذرواژه مانند طول عمر و چگونگی عملکرد آن برروی کاربران را دارند.

ا ـــ ۱ ـــ ۱ ـــ Enforce password history : این بخش کاربران را مجبور میکند که در هنگام تعویض کلمه عبور حتماً گذرواژه جدید و منحصر وارد نمایند. یعنی کاربران اجازه ندارند کلمه عبورهای قبلی خود را استفاده نمایند. تعداد گذرواژه هایی که می توان در این بخش تعریف نمود، حداکثر ۲۴ می باشد.

Y ـــ ۱ ـــ ۱ ـــ Maximum password age: در این بخش طول عمر یا حداکثر زمان اعتبار کلمه های عبور را می توان برحسب روز تعریف کرد. یا به عبارت دیگر اگر مقدار این قسمت ۵ روز باشد. همه کاربران باید بعد از ۵ روز کلمه عبور خود را تغییر دهند. حداکثر مقدار تعریف شده در این قسمت می تواند ۹۹۸ روز باشد.

**Minimum password age \_\_\_\_\_\_\_ ای** نبخش حداقل طول عمر یا زمان اعتبار کلمه های عبور را می توان برحسب روز تعریف کرد. یا به عبارت دیگر اگر مقدار این قسمت ۵ روز باشد. هیچ کاربری اجازه ندارد زودتر از ۵ روز کلمه عبور خود را تغییر دهد. در هنگام تنظیم این بخش باید توجه داشت که این مقدار باید کمتر از حداکثر طول عمر کلمه عبور باشد. حداقل مقدار تعریف شده

در این قسمت می تواند ۹۹۸ روز باشد.

در این بخش : passwords must meet complexity requirements : در این بخش می توانیم پیچیدگی کلمه عبور را فعال یا غیرفعال نماییم. پیچیدگی در کلمه عبور به این معنا می باشد که کاربر نمی تواند از حروف ساده یا اعداد برای کلمه عبور استفاده کند. مانند 123456 abcd - با فعال شدن این بخش باید موارد زیر را در تعیین کلمه عبور درنظر داشته باشیم:

کلمه عبور نباید همان نام کاربری با بخشی از آن باشد.

بايد حداقل ۶ حرف طول داشته باشد.

باید ترکیبی از حروف بزرگ انگلیسی حروف کوچک انگلیسی اعداد و علائم مانند!، ,\$ ,# باشد.

Store passwords using reversible encryption \_\\_\\_\\$. بخش بخش می شود که کلمههای عبور به صورت الگوریتمهای رمزگذاری بازگشتی ذخیره شود.

## پیوست ۲\_ تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای نصب ویندوز ۲۰۰۸ سرور

بردازنده حداقل 1GHz برای ۳۲ بیتی 1.4GHz برای ۶۴ بیتی ولی بهتر است از پردازنده با سرعت 2GHz بالاتر استفاده شود.

حداقل RAM حداقل 512MB و توصیه می شود که 2GB یا بیشتر باشد. حداکثر میزان RAM برای سیستم عالم ۳۲ بیتی ۴ گیگابایت می باشد (برای ویرایش مؤسسات و داده های مرکزی ۲ بیتی ۲ سرور ویرایش استاندارد ۶۴ بیتی 32GB بایت و برای ویرایش مؤسسات و داده مرکزی ۶۴ بیتی تا ۲ ۳۵۲ حافظه اصلی پشتیبانی می شود.

\_ فضای خالی دیسک سخت حداقل ۱۰ گیگابایت ولی بهتر است از ۴۰ گیگابایت بیشتر باشد. توجه: رایانه هایی که دارای RAM بالای ۱۶ گیگابایت هستند باید فضای بیشتری از دیسک سخت را در نظر بگیرید (به خاطر وجو د pagefile در درایو نصب ویندوز)

- DVD ROM\_
- \_ ماوس و صفحه كليد
- \_ کارت گرافیک Super VGA که از ۵۰۰۰ ی شتیبانی کند.

### مراحل نصب:

- ۱\_ DVD را داخل درایو قرار دهید.
- ۲\_ در محیط گرافیکی بر روی Install Now کلیک کنید.
  - ٣\_ انتخاب نوع ويرايش سيستم عامل
    - ۴\_ وارد كردن سريال نصب
      - ۵\_ پذیرش قو اعد نصب
      - ۶\_انتخاب درایو نصب
  - ٧\_ تأیید پیغام راهاندازی مجدد سیستم
- ۸ بعد از راهاندازی مجدد نام کاربر مدیر و رمز عبور را باید تعیین کنید.
  - ٩\_ تنظيم ساعت و تاريخ و منطقه زماني

- ۰۱\_ پیکربندی شبکه
- ۱۱\_ کلیدهای Alt Ctrl Delete را برای Log on را برای Alt Ctrl Delete شدن (ورود به ویندوز) فشار دهید.
  - ۱۲\_ کلمه عبور کاربر مدیر را برای ورود به ویندوز وارد کنید.
- \_ فعال کردن ویندوز بعد از نصب چون ویندوز شما ۳۰ روزه می باشد و شما باید با استفاده از Activation آن را فعال کنید.

# پیوست ۳\_ برخی از اختصارات شبکه

سرنام	شرح
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AP	Access point
AIPA	Automatic Private IP Addressing
AUI	Attachment Unit Interface
BA	Broadcast Address
Bps	Byte per Second
bps	Bit per second
CSMA/CD	Carrier Sense Mulitple Access with Collision Detection
СОМ	Communication
DC	Domain Controller
DNS	Domain Name Service
DRA	DHCP Relay
DHCP	Dynamic Host Control Protocol
DSL	Digital Subcarrier Line
Email	Electronic Mail
FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FTP	File Transfer protocol
FO	Fiber Optic
FQDN	Full Qualified Domain Name
HTML	Hypertext Markup Language
НТТР	Hypertext Transfer Protocol

ICD	Intermed Control Description
ICP	Internet Central Provider
IANA	Internet Assingned Numbers Authority
ICS	Internet Connection Sharing
ID	Idetifire
IE	Internet Explorer
IP	Internet Protocol
IPX	Internetwork Packet Exchange
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISP	Internet Service Provider
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control
MAN	Metro Politan Area Network
MM	Multi Mode
NET	Network
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NIC	Network Interface Card
NNTP	Network News Transfer Protocol
ORG	Organization
OSI	Open System Interconnection
POP 3	Post Office Protocol (version 3)
PtP	Point to Point
SMTP	Simple Network

SNMP	Simple Network Management Protocol
SNTP	Simple Network Time Protocol
ТСР	Transmission Control Protocol
URL	Universal Resource Locator
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WLANS	Wireless Local Area Networks
WMANS	Wireless Metropolitan Area Networks
WPANS	Wireless Personal Area Networks
WWANS	Wireless Wide Area Networks
www	World Wide Web

# پیوست 4\_دستورات خط فرمان

# دستورات خط فرمان برای اجرای برنامدهای مرکز کنترل:

Command Name	Description
CONTROL	opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS	opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD	opens keyboard properties
CONTROL COLOUR	opens display properties Appearance tab
CONTROL FOLDERS	opens folder option
CONTROL FONTS	opens font policy management
CONTROL INTERNATIONAL or INTL CPL	opens Regional and Language option
CONTROL MOUSE or MAIN CPL	opens mouse properties
CONTROL USERPASSWORDS	opens User Accounts editor
CONTROL USERPASSWORDS 2	user account access restrictions
CONTROL PRINTERS	opens faxes and printers available
APPWIZ CPL	opens Add or Remove programs utility tool
DESK CPL	opens display properties Themes tab
HDWWIZ CPL	opens add hardware wizard
JOY CP	opens game controllers settings
MMSYS CPL	Opens Sound and Audio device Properties Volume tab
SYSDM CPL	Opens System properties
TELEPHON CPL	Opens phone and Modem options
TIMEDATE CPL	Date and Time properties

# دستورات خط فرمان برای اجرای برنامدهای مرکز کنترل:

Command Name	Description
CONTROL	Opens the control panel window
CONTROL ADMINTOOLS	Opens the administrative tools
CONTROL KEYBOARD	Opens keyboard properties
CONTROL COLOUR	Opens display properties Appearance tab
CONTROL FOLDERS	Opens folder options
CONTROL FONTS	Opens font policy management
CONTROL INTERNATIONAL or INTL CPL	Opens Regional and Language option
CONTROL MOUSE or MAIN CPL	Opens mouse properties
CONTROL USERPASSWORDS	Opens User Accounts editor
CONTROL USERPASSWORDS 2	User account access restrictions
CONTROL PRINTERS	Opens faxes and printers available
APPWIZ CPL	Opens Add or Remove programs utility tool
DESK CPL	Opens display properties Themes tab
HDWWIZ CPL	Opens add hardware wizard
JOY CP	Opens game controllers settings
MMSYS CPL	Opens Sound and Audio device Properties Volume tab
SYSDM CPL	Opens System properties
TELEPHON CPL	Opens phone and Modem options
TIMEDATE CPL	Date and Time properties
ACCESS CPL	Opens Accessibility Options

WUAUCPL CPL	Opens Automatic Updates
POWERCFG CPL	Opens Power Options Properties
AZMAN MSC	Opens authorization management utility tool
COMPMGMT MSC	Opens the Computer management tool
COMEXP MSC or DCOMCNFG	Opens the Computer Services management tool
DEVMGMT MSC	Opens Device Manager
EVENTVWR or EVENTVWR MSC	Opens Event Viewer
FSMGMT MSC	Opens Shared Folders
NAPCLCFG MSC	NAP Client configuration utility tool
SERVICES MSC	Opens Service manager
GPEDIT MSC	Opens Group Policy utility tool
LUSRMGR MSC	Opens Local Users and Groups
SECPOL MSC	Opens local security settings
WMIMGMT MSC	Opens (WMI) Window Management Instrumentation
PERFMON or PERFMON MSC	Opens the Performance monitor
MMC	Opens empty Console
DXDIAG	Opens DirectX diagnostics tools
ODBCAD 32	Opens ODBC Data source Administrator
REGEDIT or REGEDT 32	Opens Registry Editor
DRWTSN 32	Opens Dr Watson
VERIFIER	Opens Driver Verifier Manager
CLICONFG	Opens SQL Server Client Network Utility
UTILMAN	Opens Utility Manager
MSCONFIG	Opens System Configuration Utility
SYSEDIT	Opens System Configuration Editor
SYSKEY	Windows Account Database Security management

## دستورات خط فرمان برای اجرای برنامههای کاربردی:

Command Name	Description
EPLORER	Opens Windows Explorer
IEXPLORER	Opens Internet explorer
WAB	Opens Contacts
CHARMAP	Opens Character Map
WRITE	Opens WordPad
NOTEPAD	Opens Notepad
CALC	Opens Calculator
CLIPBRD	Opens Clipbook Viewer
WINCHAT	Opens Microsoft Chat Interface
SOUNDRECORDER	Opens sound recording tool
DVDPLAY	Run CD or DVD
WMPLAYER	Opens Windows Media Player
MOVIEMK	Opens untitled Windows Movie Maker
OSK	Opens on_screen Keyboard
MAGNIFY	Opens Magnifier
DIALER	Opens phone Dialer
WINCAL	Opens Calendar
EUDCEDIT	Opens Private Character Editor

## دستورات خط فرمان برای اجرای برنامه های مدیریت دیسک :

Command Name	Description
DISKMGMT MSC	Opens disk management utility
CLEANMGR	Opens disk drive clean up utility
DFRG MSC	Opens disk defragmenter
CHKDSK	Complete analysis of disk partition
DISKPART	Disk partitioning tool

