# Исполняемые файлы. Загрузка ОС

6#AKOC 2019-2020

### Стадии компиляции

- 1. Создание объектных файлов
- 2. Компоновка исполняемого файла

# Современные форматы исполняемых файлов х86

- Flat-form binary без заголовков .com .sys в DOS/CP-M, загрузчики
- Executable and Linkable Format (ELF) используется в большинстве UNIX-систем
- Mark Zbykowski Portable Executable (MZ PE) используется в Windows
- Mach-O яблоки

### **ELF**

- Начинается с magic-bytes {0x7F, 'E', 'L', 'F'}
- Далее бинарный заголовок:
  - архитектура процессора
  - разрядность файла и процессора
  - entry point
  - положение сегментов описания

### Интерпретатор ELF

- Программа, которая реально запускается для загрузки и размещения в памяти
- Выполняет поиск всех зависимых библиотек
- Загружает в память библиотеки и сам файл
- Выделяет память на стеке
- Передает управление на entry point

## Где искать библиотеки?

- Конфиг /etc/ld.so.conf
- Переменная окружения LD\_LIBRARY\_PATH
- Секции DT\_RPATH и DT\_RUNPATH в файле
- gcc -Wl,-rpath,КАТАЛОГ Можно использовать подстановки:
  - \$ORIGIN каталог программы
  - \$PWD текущий каталог
  - \$LIB имя lib или lib64
  - \$PLATFORM то, что выдает команда arch

### Что такое "динамическая библиотека"

- Формат ELF-файла один для выполняемых файлов и библиотек
- И выполняемом файле есть точка входа
- В библиотеке есть таблица символов

### DOS и Windows

- Mark Zbykowski Portable Executable (MZ PE)
- Аналогичен старому UNIX-формату COFF
- "Portable" означает несколько заголовков файлов: DOS, Win32, .NET
- Не использует позиционно-независимый код:
  - у каждой библиотеки есть базовый адрес загрузки в память
  - для стандартных библиотек адреса уникальны
  - на случай перекрытия Relocation Table для каждой секции

# Flat-Form Binary

- Никаких заголовков
- После загрузки файла call на его начало
- Последняя инструкция в файле ret
- Обычно используется в реальном (16битном) режиме процессора. Под адресом начала подразумевается значение регистра CS

# Реальный режим процессора х86

- Процессор стартует в этом режиме
- Размер адресного пространства 1Мб, из них под RAM только 640Кб
- Вся память делится на сегменты по 64К
- Адреса начала сегментов хранятся в:
  - CS сегмент кода
  - SS сегмент стека
  - DS сегмент данных

### 1MiB адресного пространства

0×FFFFF	1Mb above
0×C0000	ROM: • Video BIOS (32K) • Hardware BIOS (160K) • BIOS (64K)
0×A0000	VGA Shadow 128K
0×00000	RAM 640K

- Адресное пространтсво, доступное в реальном режиме процессора
- «640К хватит всем!» (с) Билл Гейтс
- VGA Shadow только для текста
- ROM код программ
- i80286 процессоры имеют разрядность 24 бит, а не 20 бит

# Программные прерывания

- Команда int NN
- С точки зрения обработки ничем не отличаются от аппаратных
- До загрузки ОС функции BIOS
- ОС может (но не обязана)
   модифицировать таблицу прерываний

### Некоторые прерывания

# B AH хранится команда, в AL - аргумент **BIOS**

- INT 0x10 управление текстом на экране
- INT 0x13 управление дисками
- INT 0x15 управление UART
- INT 0x16 опрос клавиатуры
- INT 0x17 опрос клавиатуры

#### **DOS**

• INT 0x21 - взаимодействие с DOS API

Стадии загрузки на х86

### THE KERNEL И ЕГО ЗАГРУЗКА

# Ядро операционной системы

- Программа операционной системы, которая запускается первой
- Работает на привелигированном уровне

### Загрузчик

- Должен найти каким-то образом файл на диске
- Загрузить его штатным образом как обычную программу
- Запустить

# Классический PC-style загрузчик

- BIOS определяет порядок дисков загрузки
- Диск может быть загрузочным
- Первые 512 байт это MBR
  - если последние байты {0x55, 0xAA}, то диск является загрузочным
  - перед последними двумя байтами хранится таблица первичных разделов (64 байта)
  - первые 446 (512-2-64) байт могут содержать исполняемый код загрузчика

### Что может делать загрузчик

- Использовать 1Мб адресного пространства
- Использовать запись в видеопамять (VGA text mode)
- Использовать API, предоставляемый BIOS:
  - доступ к дискам
  - доступ к клавиатуре
  - доступ к СОМ-порту

### Загрузчики

- Примитиивные: ntldr, loadlin
- Поумнее: GRUB
  - имеют загружать разные типы ОС
  - функциональность, достаточная для параметризации загрузки
  - просто симпатичные
  - в 446 байт такое запихать трудно

### Загрузчик GRUB

- Две стадии загрузки:
  - код из MBR загружает core.img из /boot
  - вторая стадия загружает само ядро

# Загрузка ELF-файла

- Адресное пространство переключается в 24-битный реальный режим (Gate A20)
- Загружается ядро строго после 1-го мегабайта адресного пространства
- Выполняется поиск Magic Bytes в образе
- Рядом с Magic Bytes точка входа
- Отключаются программные прерывания
- Ядро переключается в защищенный режим
- Поехали!

### **GUID Partition Table**

- GUID Global Unique IDentifier 128-битный уникальный ключ диска или раздела
- Не имеет значения, к какому из портов подключен диск

### **GUID Partition Table**

- MBR максимальный размер раздела ~2Tb
- GPT сотни Tb

- MBR 4 основных раздела, если нужно больше, то делаются «вложенные» разделы
- GPT 264 раздела
- Выделяется отдельный раздел EfiBoot (фактически FAT32) для загрузки UEFI

#### Unified Extensible Firmware Interface

- Программный интерфейс для небольших программ, которые хранятся во Flash-памяти железа:
  - инструменты для тестирования
  - GUI для настроек ПК
  - менеджер загрузки ОС
- Программы UEFI могут храниться как во flashпамяти, так и в EfiBoot разделе по фиксированному URI: EFI\BOOT\BOOTX64.efi
- В Linux EfiBoot обычно монтируется к /boot/efi

#### Unified Extensible Firmware Interface

- Формат файла MZ PE
- Используется API функций прошивки, а не прерывания BIOS

[https://uefi.org/sites/default/files/resources/UEFI\_Spec\_2\_8\_final.pdf]

• Выполняется в защищенном

режиме процессора

