CHƯƠNG 5: CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG HỌC.

A. NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC

5.1 Công và nhiệt

5.1.1 Công: là 1 hàm của quá trình (phụ thuộc vào quá trình giữa 2 trạng thái)

Công là dang truyền năng lương làm tăng mức đô chuyển đông có trật tư của khối khí.

$$\partial A = -p.\partial V$$
 $\partial A = F.dS = pS.dl = p.\partial V$

$$\Rightarrow A_{12} = \int_{1}^{2} \partial A = -\int_{1}^{2} p.dV.$$

A < 0: cung cấp công. A > 0: nhận công

5.1.2 Nhiệt: là dang truyền năng lương tương tác giữa các phân tử chuyển động hỗn loan giữa các vật tiếp xúc.

$$\partial Q = m.c.dT = \frac{m}{\mu}C.dT$$

Q > 0: nhận nhiệt. Q < 0: sinh nhiệt

(tỏa nhiệt)

C = μ.c : nhiệt dung riêng của phân tử khí
Đối với quá trình để - · · · Đối với quá trình đẳng tích và đẳng áp $(C_V,\,C_p)$ là hằng số, còn đối với quá trình khác Cthay đổi theo T.

5.2 Nguyên lý I nhiệt động học:

5.2.1 Phát biểu: "Trong 1 quá trình biến đổi: độ biến thiên nội năng của hệ có giá tri bằng tổng công và nhiệt của hệ nhận vào trong quá trình đó"

$$\Delta U = A + Q$$

$$A, Q > 0 : nhận vào$$

$$A, Q < 0 : cung cấp, tỏa ra$$

5.2.2 Hệ quả nguyên lý I nhiệt động học: CMUT-CNCP

a/Đối với hệ cô lập: (không trao đổi nhiệt và công đối với bên ngoài): Nôi năng của hệ được bảo toàn.

$$\Delta U = A + Q = 0$$

Nếu hệ cô lập chỉ có 2 vật A và B trao đổi nhiệt với nhau:

$$Q = Q_A + Q_B = 0 => Q_B = -Q_A$$

Nhiệt lượng vật này tỏa ra thì bằng nhiệt lượng vật kia thu vào.

b/ Hệ là 1 máy làm việc tuần hoàn theo chu trình (quá trình kín)

$$\Delta U = 0 = A + Q => A = -Q$$

Kết luận: Hệ nhận công thì tỏa nhiệt bằng với công đã nhận và ngược lại.


5.3 Ứng dụng nguyên lý I để khảo sát các quá trình đặc biệt.


Trang thái cân bằng và quá trình cân bằng:


a/ Trạng thái cân bằng của hệ là tạng thái không biến đổi theo thời gian và tính bất biến đó không phu thuộc vào quá trình của ngoại vật.

b/ Quá trình cân bằng là 1 chuỗi các trạng thái cân bằng liên tiếp nhau.

5.3.1 Quá trình đẳng tích: $V = hs \Rightarrow \frac{p}{T} = hs$ (**tỷ lệ thuận**) (**phương trình của quá trình**)







$$A_{12} = \int_{1}^{2} \partial A = \int_{1}^{2} -p.dV = 0$$

$$Q_{12} = \int_{1}^{2} \partial Q = \frac{m}{\mu} C_{V} \int_{1}^{2} dT = \frac{m}{\mu} C_{V} (T_{2} - T_{1})$$


$$\Delta U = \int_{U1}^{U2} dU = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \int_{1}^{2} dT = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \cdot (T_{2} - T_{1})$$

$$\Delta U = A_{12} + Q_{12} = Q_{12} \Rightarrow C_{V} = \frac{i}{2} R$$
Et luên: Nhên phiệt và nội nặng tặng => đây là

Kết luận: Nhận nhiệt và nội năng tăng => đây là quá trình hơ nóng đẳng tích.

- Chiều ngược lại: tỏa nhiệt, nội năng giảm => quá trình làm lạnh đẳng tích.

5.3.2 Quá trình đẳng áp:
$$p = hs \implies \frac{V}{T} = hs$$
 (**tỷ lệ thuận**)



$$A_{12} = \int_{1}^{2} \partial A = -p \int_{V_{1}}^{V_{2}} dV = p(V_{1} - V_{2}) = \frac{m}{\mu} R(T_{1} - T_{2})$$


$$Q_{12} = \int_{1}^{2} \partial Q = \frac{m}{\mu} C_{p} \int_{1}^{2} dT = \frac{m}{\mu} C_{p} (T_{2} - T_{1})$$


$$\Delta U = \int_{U_{1}}^{U_{2}} dU = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \int_{1}^{2} dT = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R.(T_{2} - T_{1})$$


$$\Delta U = A_{12} + Q_{12} \Rightarrow C_{p} = \frac{i+2}{2} R$$

Kết luận: nhận nhiệt, sinh công và nội năng của hệ tăng; $V \uparrow$: dãn đẳng áp, $A_{12} < 0$

5.3.3 Quá trình đẳng nhiệt: $T = hs \Rightarrow pV = hs$: (tỷ lệ nghịch)







$$A_{12} = \int_{1}^{2} \partial A = \int_{1}^{2} -p.dV = -\frac{m}{\mu} RT \int_{V_{1}}^{V_{2}} \frac{dV}{V} = \frac{m}{\mu} RT. \ln \frac{V_{1}}{V_{2}}$$

$$Q_{12} = -A_{12}$$

$$\Delta U = A_{12} + Q_{12} = 0 \Rightarrow A_{12} = -Q_{12}$$


Kết luận:


A<0 Q>0 $\Delta U=0$ $\right\} \Rightarrow$ nhận nhiệt, sinh công bằng với nhiệt nhận vào, nội năng hệ không $\Delta U=0$


đổi

5.3.4 Quá trình đoạn nhiệt (cách ly nhiệt với bên ngoài, không trao đổi nhiệt)=> $Q_{12} = 0$

$$pV^{\gamma} = hs$$
, $TV^{\gamma-1} = hs$, $Tp_{0}^{\gamma} = hs_{\text{MUT-CNCP}}$







$$\Delta U = A_{12} = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R.(T_2 - T_1) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

Với $\gamma = \frac{i+2}{i}$: chỉ số đoạn nhiệt (chỉ số Poisson)

BẢNG TÓM TẮT

Quá trình	Phương trình của quá trình	Công (A ₁₂)	Nhiệt (<i>Q</i> ₁₂)	ΔU	Ghi chú
Đẳng	1	$A_{12} = 0$		<i>m i</i>	i
tích	$\frac{p}{T} = hs$	1112 - 0	$Q_{12} = \frac{1}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{\iota}{2} R(T_2 - T_1)$	$C_V = \frac{1}{2}R$
V = hs					
Đẳng áp	$\frac{V}{T} = hs$	$A_{12} = p(V_1 - V_2)$	$O_{12} = \frac{m}{C} \left(T_2 - T_1 \right)$	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$	$C_{\rm p} = \frac{i+2}{2}R$
p = hs	T	$A_{12} = \frac{m}{\mu} R(T_1 - T_2)$	μ^{p}	$\mu 2^{-1/2}$	2
Đẳng	pV = hs	$A_{12} = \frac{m}{\mu} RT \cdot \ln \frac{V_1}{V_2}$	$Q_{12} = -A_{12}$	$\Delta U = 0$	$Q_{12} = -A_{12}$
nhiệt		$A_{12} = \frac{1}{\mu} KT \cdot m \frac{1}{V_2}$			
T = hs					
Đoạn	$pV^{\gamma} = hs$				
nhiệt	$TV^{\gamma-1} = hs$	$A_{12} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$	$Q_{12}=0$	$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$	$\gamma = \frac{i+2}{}$
Q = 0	$Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = hs$	$\gamma - 1$	DACNO	$\mu 2^{m(2-1)}$	i



B. NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC

• Thiếu sót của Nguyên lý I:

Trong NLI không cho ta biết chiều diễn biến thực tế của quá trình, chất lượng nhiệt và công trong quá trình chuyển hóa: Công có thể hoàn toàn biến thành nhiệt, còn nhiệt không thể nào hoàn toàn biến thành công.

5.4 Quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch

5.4.1 Quá trình thuận nghịch:

Là quá trình khi tiến hành theo chiều ngược lại thì nó đi qua tất cả các trạng thái trung gian như chiều thuận. Đó là quá trình lý tưởng, không có ma sát và môi trường xung quanh không bị 1 sự biến đổi nào cả.

Đường biểu diễn là đường liên tục:

5.4.2 Quá trình không thuận nghịch:


Là quá trình khi tiến hành theo chiều ngược lại, nó không đi qua tất cả các trạng thái trung gian như chiều thuận. Đó là quá trình thực tế, có ma sát và môi trường xung quanh bị sự biến đổi.

Đường biểu diễn là đường đứt quãng: - - - V - - -

5.5 Máy nhiệt

5.5.1 Đinh nghĩa:

Máy nhiệt là 1 hệ làm việc tuần hoàn (theo 1 chu trình) biến đổi nhiệt thành công hoặc biến đổi công thành nhiệt, làm việc ở 2 nguồn: T_1 nóng, T_2 lạnh. Máy nhiệt được chia làm 2 loại: động cơ nhiệt và máy làm lạnh.




5.5.2 Động cơ nhiệt:

a/Định nghĩa: là máy nhiệt biến nhiệt thành công, bằng cách: "Nhận nhiệt từ nguồn nóng Q₁, nhả nhiệt ra nguồn lạnh Q'₂ để cung cấp ra ngoài 1 công A'".

b/ Hiệu suất động cơ nhiệt: $\eta = \frac{A'}{Q_1}$

Chu trình kín:
$$\Delta U = 0 = A + Q_1 + Q_2$$

 $= -A' + Q_1 - Q'_2$
 $\Rightarrow A' = Q_1 - Q'_2$
 $\Rightarrow \eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} < 1$



5.5.3 Máy lạnh:

a/ Định nghĩa: là máy nhiệt biến công thành nhiệt, bằng cách: "Nhận 1 công A để lấy nhiệt từ nguồn lạnh Q_2 , nhả nhiệt ra nguồn nóng Q_1 ".


b/ Hệ số làm lạnh:
$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$$

$$\Delta U = 0 = A + Q_1 + Q_2$$

$$= A - Q'_1 + Q_2$$

$$\Rightarrow A = Q'_1 - Q_2$$

$$\Rightarrow \varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q'_1 - Q_2}$$



Lưu ý:

- 1. Trong giản đồ pV:
 - Chiều chu trình theo chiều kim đồng hồ: động cơ nhiệt
 - Chiều chu trình ngược chiều kim đồng hồ: máy lạnh
- 2. Khi cần tính η hay ε:
- Nếu là động cơ nhiệt: cộng tất cả các Q > 0 cho bằng Q_1 , cộng tất cả các Q < 0 cho bằng $Q_2 => Q'_2 = -Q_2$

$$\begin{cases} \sum Q > 0 = Q_1 \\ \sum Q < 0 = Q_2 \Rightarrow Q'_2 = -Q_2 \end{cases} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1}$$

• Nếu là máy lạnh: cộng tất cả Q > 0 cho bằng Q_2 , cộng tất cả các Q < 0 cho bằng $Q_1 => Q'_1 = -Q_1$

$$\begin{array}{c} \mathbf{b\check{a}ng} \ \mathbf{Q_1} => \mathbf{Q'_1} =- \mathbf{Q_1} \\ \sum Q>0 = Q_2 \\ \sum Q<0 = Q_1 \Rightarrow Q'_1 =- Q_1 \end{array} \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{Q_2}{Q'_1 - Q_2} \end{array}$$

5.6 Nguyên lý II NĐH:

5.6.1 Phát biểu của Claudius:

"Nhiệt không thể truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn"

5.6.2 Phát biểu của Thompson:

"Không thể chế tạo được 1 máy làm việc tuần hoàn biến đổi liên tục từ nhiệt thành công bằng cách làm lạnh một vật mà môi trường xung quanh không bị biến đổi nào cả. Đó là đông cơ vĩnh cửu loại II".

(Do đó ta biết được chiều của quá trình và chất lượng nhiệt và công trong quá trình chuyển hóa năng lượng)


5.7 Chu trình Carnot và định lý Carnot:

5.7.1 Chu trình Carnot thuận nghịch:

Gồm 2 quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch $(T_1 > T_2)$ và 2 quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch.

• Xét động cơ nhiệt:

$$\begin{cases} Q_{12} = \frac{m}{\mu} RT_1 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 = Q_1 \\ Q_{23} = 0 \\ Q_{34} = \frac{m}{\mu} RT_2 \cdot \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 = Q_2 \Rightarrow Q'_2 = -Q_2 = \frac{m}{\mu} RT_2 \cdot \ln \frac{V_3}{V_4} \\ Q_{41} = 0 \end{cases}$$



Trong chu trình Carnot tỷ số thể tích đỉnh cạnh bằng nhau:

$$\begin{split} &\frac{V_1}{V_4} = \frac{V_2}{V_3} \text{ hay } \Leftrightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \\ &2 \xrightarrow{Q=0} 3: T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \\ &4 \xrightarrow{Q=0} 1: T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \end{split} \Rightarrow \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \text{ hay } \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \\ &\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} \end{split} \qquad \text{Hiệu suất động cơ nhiệt theo chu trình Carnot} \end{split}$$

Xét máy lạnh: (chiều mũi tên ngược chiều kim đồng hồ)

$$\begin{cases} Q_{14} = 0 \\ Q_{43} = \frac{m}{\mu} R T_2 . \ln \frac{V_3}{V_4} > 0 = Q_2 \text{ by TAP} \\ Q_{32} = 0 \\ Q_{21} = \frac{m}{\mu} R T_1 . \ln \frac{V_1}{V_2} < 0 = Q'_1 \Rightarrow Q_1 = -Q'_1 = \frac{m}{\mu} R T_1 . \ln \frac{V_2}{V_1} \\ \Rightarrow \varepsilon = \frac{Q_2}{Q'_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \end{cases}$$

5.7.2 Định lý Carnot:

- Hiệu suất của tất cả các động cơ thuận nghịch chạy theo chu trình Carnot có cùng nguồn nóng và nguồn lạnh đều bằng nhau, không phụ thuộc vào tác nhân cũng như cách chế tạo máy.
 - Hiệu suất động cơ thuận nghịch nhỏ hơn hay bằng hiệu suất Carnot thuận nghịch

$$\eta_{tn} \leq \eta_{tnC}$$

- Hiệu suất động cơ không thuận nghịch nhỏ hơn động cơ thuận nghịch

$$\eta_{otn} \leq \eta_{tn}$$

Từ định lý Carnot ta rút ra những kết luận quan trọng sau:

• Nhiệt không thể hoàn toàn biến thành công (vì hiệu suất < 1)

• Hiệu suất động cơ nhiệt càng lớn khi nhiệt độ của nguồn nóng càng tăng và nhiệt độ của nguồn lạnh càng giảm.

$$\bullet \eta_C = \frac{A'}{Q_1} = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

❖ Tóm tắt:

$$\bullet \, \varepsilon_C = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q'_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\bullet \eta_{tnC} \succ \eta_{tn} \succ \eta_{otn}$$

5.8 Biểu thức định lượng NL II NĐH:

$$\eta_{0tn} \prec \eta_{tn} \leq \eta_{Ctn}$$

• Đối với nhiệt gồm 2 nguồn nhiệt:

$$1 - \frac{T_2}{T_1} \ge 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} \Longrightarrow \frac{T_2}{T_1} \le \frac{Q'_2}{Q_1} \Longrightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0$$

• Đối với nguồn nhiệt rời rạc:

$$\sum \left(\frac{Q_i}{T_i}\right) \le 0 \quad \begin{cases} = : \text{ chu trình thuận nghịch} \\ < : \text{ chu trình không thuận nghịch} \end{cases}$$

• Đối với nguồn nhiệt liên tục:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$$

Xét 1 chu trình thuận nghịch: gồm 2 quá trình thuận nghịch:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a^2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b^1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_{1a^2} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{2b^1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b^2} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Rightarrow \int_{1a^2} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{2b^1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b^2} \frac{\delta Q}{T}$$

• Ta thấy $\int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T}$ theo các quá trình thuận nghịch từ (1) \rightarrow (2) phụ thuộc trạng thái và không phu thuộc quá trình

5.9 Hàm Entropy và nguyên lý tăng entropy:

5.9.1 Hàm Entropy S: hàm entropy

$$\Delta S = \int_{1}^{2} \frac{\delta Q}{T} \qquad dS = \frac{\delta Q}{T} \qquad \left[J/{^{o}K} \right]$$

d: hàm trạng thái

δ: hàm của quá trình

> Tính chất của entropy cũng tương tự như tính chất của nội năng:

- S là hàm trạng thái, nghĩa là mọi trạng thái của hệ có giá trị xác định và không phụ thuộc vào quá trình của hệ từ trạng thái này sang trạng thái khác.
- S là 1 đại lượng mang tính chất cộng: Entropy của 1 hệ cân bằng nhiệt động thì bằng tổng Entropy của từng thành phần riêng biệt của hệ.
 - Entropy được xác định sai kém bằng 1 hằng số cộng: $S = \int \frac{\delta Q}{T_o} + S_o$


• Xét 1 chu trình không thuận nghịch:

1a2: không thuận nghịch

2b1: thuận nghịch

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a^2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b^2} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\Leftrightarrow \int_{1a^2} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{2b^2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b^2} \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \int_{1a^2} \frac{\delta Q}{T} < \int_{1b^2} \frac{\delta Q}{T} = \Delta S$$



$$\Rightarrow \Delta S \ge \int \frac{\delta Q}{T} \qquad \left\{ \begin{array}{c} =: \text{quá trình thuận nghịch} \\ >: \text{quá trình không thuận nghịch} \end{array} \right.$$

5.9.2 Nguyên lý tăng entropy

a. Đối với 1 hệ không cô lập: tùy theo dấu và giá trị của nhiệt nhận vào trong 1 chu trình thuận nghịch, Δ S có thể có giá trị dương, âm hoặc = 0, có nghĩa là entropy \uparrow , \downarrow hay không đổi.

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T}$$
 Nhận nhiệt: $Q > 0$, $\Delta S > 0$
Tổa nhiệt: $Q < 0$, $\Delta S < 0$
Đoạn nhiệt: $Q = 0$, $\Delta S = 0$

b. Đối với 1 hệ cô lập: (không trao đổi nhiệt với bên ngoài): $\delta Q = 0 \rightarrow \Delta S \ge 0$

$$\Delta S \ge 0$$
 = : quá trình thuận nghịch > : quá trình không thuận nghịch

Trong thực tế các quá trình nhiệt động đều là không thuận nghịch, nên ta có nguyên lý tăng entropy: "Đối với quá trình nhiệt động thực tế xảy ra ở 1 hệ cô lập thì entropy của hệ luôn luôn tăng".

* Tóm tắt:

• Hàm Entropy:

$$\Delta S = \int_{tn} \frac{\delta Q}{T}, \quad dS = \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Delta S \ge \int \frac{\delta Q}{T} \qquad \begin{cases} = : \text{quá trình thuận nghịch} \\ > : \text{quá trình không thuận nghịch} \end{cases}$$

• Đối với hệ không cô lập: chu trình thuận nghịch

$$\Delta S = \frac{\delta Q}{T}$$

$$\begin{cases}
\Delta S > 0 : \text{nhận nhiệt} \\
\Delta S < 0 : \text{tổa nhiệt} \\
\Delta S = 0 : \text{đoạn nhiệt}
\end{cases}$$

• Đối với hệ cô lập: $\delta Q = 0$ $\begin{cases} =: \text{quá trình thuận nghịch} \\ >: \text{quá trình không thuận nghịch} \end{cases}$

$$\Rightarrow \Delta S \ge 0$$

• Nếu $\Delta S > 0$: nguyên lý tăng entropy

5.10 Tính độ biến thiên entropy

5.10.1 Đối với khí lý tưởng:

a/ Quá trình đoạn nhiệt: $\delta Q = 0 \Rightarrow \Delta S = \frac{\delta Q}{T} = 0$

b/ Quá trình bất kỳ:

$$S_2 - S_1 = \Delta S = \frac{m}{\mu} C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \frac{m}{\mu} R \ln \frac{V_2}{V_1}$$
$$\Delta S = \frac{m}{\mu} C_V \ln \frac{P_2}{P_1} + \frac{m}{\mu} C_P \ln \frac{V_2}{V_1}$$

5.10.2 Đối với 1 chất bất kỳ (khí, hơi, lỏng, rắn) a/ Chất nhận hay nhả nhiệt (chất thay đổi nhiệt độ)

$$\partial Q = mc.dT$$

 $\Rightarrow \Delta S = \int \frac{\partial Q}{T} = mc \int \frac{dT}{T}$

m: khối lượng chất (kg) c: nhiệt dung riêng chất

$$\Delta S = mc. \ln \frac{T_2}{T_1}$$

b/ Đối với 1 chất bất kỳ chuyển pha: T = hs

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T}$$

$$\begin{cases} Q = mL \\ Q = m\lambda \end{cases}$$

T: nhiệt độ chuyển pha

λ: Nhiệt nóng chảy

L: Nhiệt hóa hơi

BOI HCMUT-CNCP

Lưu ý

1. Tính công trực tiếp bằng đồ thị p -V $\delta A = -p.dV$

Công nhận được trong quá trình từ 1-2 được biểu diễn bằng đồ thị $\,p$ -V có giá trị bằng diện tích hình 1 2 V_1 V_2 .

- Công có giá trị dương khi V[↑].
- Công có giá trị âm khi V↓.
- 2. Tính nhiệt trực tiếp bằng đồ thị T-S

$$\delta Q = T.dS$$

Nhiệt nhận được trong quá trình từ 1-2 được biểu diễn bằng đồ thị $\,$ T-S có giá trị bằng diện tích hình 1 2 $\,$ S $_1$ S $_2$.

- Nhiệt có giá trị dương khi S↑.
- Nhiệt có giá trị âm khi S↓.

Ý nghĩa thống kê của entropy và nguyên lý thứ hai

- 1. Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn: entropy của hệ cô lập không thể giảm: hệ biến đổi không thuận nghịch từ trạng thái không cân bằng đến trạng thái cân bằng (Smax) và không thể tự động trở lại trạng thái không cân bằng trước được.
- 2. Entropy là thông số trạng thái độc lập nhưng không đo trực tiếp được, mà chỉ đo gián tiếp với độ chính xác tới một hằng số cộng.
 - 3. Entropy là thước đo mức độ hỗn loạn của các phân tử trong hệ.



