


```
Router(config-if) #exit
Router(config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router(config) #ip nat pool white-address 100.10.11.77 100.10.11.99 netmask 255.255.255.0
Router(config) #ip nat inside source list 1 pool white-address
Router(config) #int fa0/0
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #int fa0/1
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #exit
Router(config) #
```

• access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 Эта команда создает список управления доступом (ACL) с номером 1. permit указывает, что трафик, соответствующий этому правилу, будет разрешен. 192.168.0.0 0.0.0.255 задает диапазон IP-адресов, на которые распространяется это правило. В данном случае это все адреса в подсети 192.168.0.0/24.

- ip nat pool white-address 100.10.11.77 100.10.11.99 netmask 255.255.255.0 Эта команда создает пул NAT (Network Address Translation) адресов с именем white address. 100.10.11.77 100.10.11.99 задает диапазон публичных IP-адресов, которые будут использоваться для NAT. netmask 255.255.255.0 указывает маску подсети для этого диапазона адресов.
- ip nat inside source list 1 pool white-address Эта команда настраивает NAT для внутренних (inside) источников. list 1 указывает, что NAT будет применяться к трафику, соответствующему списку управления доступом с номером 1. pool white-address указывает, что для NAT будет использоваться пул адресов white-address.



В отличие от статического NAT, где каждому внутреннему IP-адресу соответствует фиксированный внешний IP-адрес, динамический NAT выбирает доступный внешний IP-адрес из пула и назначает его внутреннему IP-адресу на время сеанса.