第14章

Nginx 的其他 HTTP 模块

本章介绍的 HTTP 模块不会在编译 Nginx 时自动编译进来,除非使用"./configure --with-模块名"命令指定编译这些模块到 Nginx 中。

在本章的指令介绍中,指令的"使用环境"是指该指令可以在 Nginx 配置文件中使用的位置,例如使用环境为"http, server, location",则表示该指令可以在以下位置使用:

http { }大括号内; server { }大括号内; location { }大括号内。

14.1 HTTP Addition 模块

本模块可以在当前的 location 内容之前或之后添加其他的 location 内容。

它作为一个输出过滤器被执行,主请求的内容和到其他 location 的内容不会被完全缓冲,将仍以流处理的方式发送到客户端。因为当发送 HTTP Header 头信息时,最终响应 Body 主体的长度是未知的,所以这里 Nginx 将不会在 Header 头中提供 Content-Length 头信息,而是始终采用 HTTP Chunked 编码动态地提供 body 内容的长度。进行 Chunked 编码传输的 HTTP 响应会在 Header 头中设置: Transfer-Encoding: chunked,表示 Body 主体将用 Chunked 编码传输内容。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:
./configure --with-http_addition_module

本模块相关指令的使用示例如下:

```
location / {
  add_before_body /before_action;
  add_after_body /after_action;
}
```



限制项如下:

在 Nginx 0.8.17 中,如果当前的 location 为它自身的子请求提供服务,该子请求的内容将不会被添加,例如代码 14-1 示例:

代码 14-1

```
location /foo {
  add_before_body /bar;
}

location /bar {
  add_before_body /baz;
}
```

访问/foo 不会使用/baz 代替子请求/bar 之前的内容。另外,在 before/after body localtion 中,只能使用字符串,而不能使用变量。以下配置虽然可以在 nginx.conf 配置文件检测时通过,但是不能正常工作。

```
location / {
  set $before_action /before_action;
  add_before_body $before_action;
}
```

14.1.1 add_before_body 指令

语法: add_before_body uri

默认值: no

使用环境: http, server, location

该指令用于在应答主体之前添加 URI 子请求的内容结果。

14.1.2 add_after_body 指令

语法: add_after_body uri

默认值: no

使用环境: http, server, location

该指令用于在应答主体之后添加 URI 子请求的内容结果。

14.1.3 addition_types 指令

语法: addition_types mime-type [mime-type ...]

默认值: text/html

使用环境: http, server, location

该指令(从Nginx 0.7.9版本开始)允许location处理自定义的MIME类型(默认为"text/html")。

在 Nginx 0.8.17 之前的版本,该指令在源代码中被错误地拼写为 "addtion_types",这个 Bug 在 0.8.17 版本中被修正。

14.2 Embedded Perl 模块

本模块允许在 Nginx 中直接执行 Perl, 或者通过 SSI 调用 Perl。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_perl_module

另外, 您的操作系统中必须安装 Perl 5.6.1 以上版本。

已知问题:

- (1) 如果 Perl 模块执行长时间的操作,例如 DNS 查询、数据库查询等,运行 Perl 脚本的工作进程将一直处于阻塞状态,因此,内置的 Perl 脚本应该非常简单,执行尽可能快。
 - (2) Nginx 在通过"kill-HUP <pid>"命令重新加载配置文件时,可能会导致内存泄露。示例如代码 14-2 所示:

代码 14-2

```
http {
  perl_modules perl/lib;
  perl_require hello.pm;

perl_set $msie6 '
  sub {
    my $r = shift;
    my $ua = $r->header_in("User-Agent");
    return "" if $ua =~ /Opera/;
    return "1" if $ua =~ / MSIE [6-9] \.\d+/;
    return "";
```

```
}
';
server {
  location / {
    perl hello::handler;
  }
}
```

perl/lib/hello.pm 示例如代码 14-3 所示:

代码 14-3

```
package hello;
use nginx;

sub handler {
    my $r = shift;
    $r->send_http_header("text/html");
    return OK if $r->header_only;

    $r->print("hello!\n<br/>");
    $r->rflush;

if (-f $r->filename or -d _) {
    $r->print($r->uri, " exists!\n");
    }

    return OK;
}

1;
__END__
```

14.2.1 perl 指令

```
语法: perl module::function | 'sub {...}'
```

默认值: no

使用环境: location

该指令用来指定数据 location 中须要用到的 Perl 函数。

14.2.2 perl_modules 指令

语法: perl_modules path

7-31网 Top Sage

默认值: no

使用环境: http

该指令用于为 Perl 模块指定额外的路径。从 Nginx 0.6.7 版本开始,该路径与 nginx.conf 配置 文件所在目录有关,而不是 Nginx 的 prefix 安装目录。

14.2.3 perl_require 指令

语法: perl_require module

默认值: no

使用环境: http

这里, 你可以使用多个 perl_require 指令。

14.2.4 perl_set 指令

语法: perl_set module::function | 'sub {...}'

默认值: no

使用环境: http

该指令用于设置一个名称为变量名的函数体。示例如代码 14-4:

代码 14-4

```
server {
  listen 80;
  server_name 127.0.0.1;
  index index.html;
  root /data/www;
  location /images/ {
      try_files /$path_md5 @fastcgi;
  }
  .....
}
```

14.2.5 从 SSI 调用 Perl 脚本

指令格式如下:

```
<!- # perl sub="module::function" arg="parameter1" arg="parameter2"... > 请求对象的方法$r:
```

\$r->args——返回请求参数的方法。

\$r->discard_request_body——告诉 Nginx 丢弃请求主体的方法。

\$r->filename——返回与 URI 请求想符合的文件名。

\$r->has_request_body (function)——如果没有请求的主体,则返回 0。如果请求的主体存在,则建立传递的函数并返回 1。在主体处理的结尾,Nginx 将调用已经建立的处理器。用法示例如代码 14-5:

代码 14-5

```
package hello;
use nginx;
sub handler {
  my $r = shift;
  if ($r->request_method ne "POST") {
    return DECLINED;
  }
  if ($r->has_request_body(\&post)) {
    return OK;
  }
  return 400;
```

实战 Nginx: 取代 Apache 的高性能 Web W& Top Sage.com

```
sub post {
  my $r = shift;
  $r->send_http_header;
  $r->print("request_body: \"", $r->request_body, "\"<br/>*r->print("request_body_file: \"", $r->request_body_file, "\"<br/>*return OK;
}
```

END

\$r->header_in (header) ——检索一个 HTTP 请求头。

\$r->header_only---如果只须要返回一个应答头,则为真。

\$r->header_out(header, value)——设置一个应答头。

\$r->internal_redirect(uri)——使用内部重定向到指定的 URI。重定向只能在 Perl 脚本执行结束后发生。

\$r->print(args,...)——发送数据到客户端。

\$r->request_body——当主体没有记录进临时文件时,返回客户端请求主体。因此,为了保证客户端请求主体保留在内存中,须要使用 client_max_body_size 指令限制其大小,并且使用 client_body_buffer_size 指令指定足够大的缓冲区。

\$r->request_body_file——返回存储客户端需求主体的文件名。该文件在处理完成后必须被删除。如果需要请求主体总是写入该文件,你须要设置 client_body_in_file_only 指令为 on。

\$r->request_method——返回 HTTP 请求方法。

\$r->remote_addr---返回客户端 IP 地址。

\$r->rflush——马上发送数据到客户端。

\$r->sendfile(file[, displacement[, length])——传输文件的内容给客户端显示。可选的参数用来设置初始位置点及传送数据的长度。严格来说,数据传输只能发生在Perl 脚本执行完毕后。

\$r->send_http_header (type) ——添加 Header 到应答中。参数选项"type"用来填写 Header 行"Content-Type"的值。

\$r->sleep (milliseconds, handler) ——设置在给定请求时间内的指定处理程序,或者停止处理。在这段时间内,Nginx 将继续处理其他请求。在规定的超时时间期满后,Nginx 将运行安装处理程序。请注意,你须要传递一个标识符给函数处理程序。在处理器之间传输数据,你应该使

1; __END_

用\$r->variable()。用法示例如代码 14-6:

代码 14-6

```
package hello;
use nginx;
sub handler {
    my $r = shift;

    $r->discard_request_body;
    $r->variable("var", "OK");
    $r->sleep(1000, \&next);

    return OK;
}
sub next {
    my $r = shift;

    $r->send_http_header;
    $r->print($r->variable("var"));
    return OK;
}
```

\$r->status (code) ——设置 HTTP 应答头。

\$r->unescape(text)——使用 unescape 方法对以%XX 十六进制形式编码的文本进程解码。

\$r->uri——返回请求的 URI。

\$r->variable (name[, value]) ——返回或设置指定变量的值。对每个查询来说,变量为局部变量。

14.3 Flv Stream 模块

本模块用于 FLash 播放器以 HTTP 下载方式播放远程 Web 服务器上的 FLV 视频时,支持播放进度条拖动,即支持以 test.flv?start=12345 的方式从指定字节位置下载文件。国内著名的视频分享网站优酷网、土豆网、新浪播客等,都支持这种拖动方式。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_flv_module

本模块的配置示例如下:

```
location ~ \.flv$ {
  flv;
}
```

在前面第 11 章第 11.2.1 节中,已详细介绍了"采用 Nginx 的 Flv Stream 模块搭建 HTTP 下载方式的 FLV 视频服务器",这里不再赘述。

14.3.1 flv 指令

语法: flv

默认值: None

使用环境: location

为当前的 location 开启针对 FLV 视频拖动播放的特殊文件处理。

14.4 HTTP Gzip Static 模块

在一个文件传送给能够接受 Gzip 压缩的客户端浏览器之前,本模块用来检查同名 location 下是否存在以".gz"结尾的文件。这样做的意图是避免重复压缩相同的文件。

本模块从 Nginx 0.6.24 版本开始被引入,默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:

./configure --with-http_gzip_static_module

示例代码如下:

```
gzip_static on;
gzip_http_version 1.1;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
gzip_vary on;
```

14.4.1 gzip_static 指令

语法: gzip_static onloff

默认值: gzip_static off

使用环境: http, server, location

开启 HTTP Gzip Static 模块。你应该确保压缩文件和未压缩文件的时间戳一样。

14.4.2 gzip_http_version 指令

参见第 13 章第 13.11.5 节的 gzip_http_version 指令。

14.4.3 gzip_proxied 指令

参见第 13 章第 13.11.6 节的 gzip_proxied 指令。

14.5 HTTP Random Index 模块

本模块用于从目录中选择一个随机目录索引。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_random_index_module

配置示例代码如下:

```
location / ;{
  random_index on;
}
```

14.5.1 random_index 指令

语法: random_index [onloff]

默认值: off

使用环境: location

如果在一个指定的 location 中开启本指令,它将为每次访问扫描指定目录内的文件,并发送一个随机选取的文件代替通常的 index.html。以"."开头的文件不会被选取。

14.6 HTTP Geo IP 模块

本模块基于客户端 IP 地址与 MaxMind()提供的 GeoIP 地址库进行比对,创建一些变量,用来实现地区性负载均衡。本模块适用于 Nginx 0.7.63 和 0.8.6 之后的版本。

本模块需要 Geo IP 数据库及读取该数据库的 libgeoip 类库,如代码 14-7 所示。

代码 14-7

#下载免费的 geo 城市 IP 数据库

wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz

#下載免费的 geo 国家 IP 数据库

wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/ GeoIP.dat.gz

#下載 libgeoip, 在 Debian Linux 操作系统, 你可以使用以下方式安装:

sudo apt-get install libgeoip-dev

#在其他 Linux 操作系统, 你可以下载源码自己编译安装

wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/c/GeoIP.tar.gz

在 CentOS Linux 操作系统, 你可以使用 yum 命令安装 libgeoip:

yum install geoip-devel

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_geoip_module

配置示例代码如下:

geoip_country GeoIP.dat;
geoip_city GeoLiteCity.dat;
...

14.6.1 geoip_country 指令

语法: geoip_country path/to/db.dat;

默认值: none

使用环境: http

该指令用于指定判断访问者 IP 地址所属国家的.dat 数据库文件路径。通过该指令的设置, GeoIP 模块会创建以下可用的变量:

\$geoip_country_code;——两个字母的国家代码,例如 "RU", "US"。

\$geoip_country_code3;——三个字母的国家代码,例如 "RUS", "USA"。

\$geoip_country_name;——国家名称,例如: "Russian Federation", "United States"。

如果你只需要国家名称,则只设置 geoip_country 数据库(1.1MB)即可,因为 geoip_city 数据库(43MB)要大得多,并且所有的数据库将被缓存在内存中。

14.6.2 geoip_city 指令

语法: geoip_city path/to/db.dat;

默认值: none

使用环境: http

该指令用于指定判断访问者 IP 地址所属国家、地区、城市的.dat 数据库文件路径。通过该指令的设置, GeoIP 模块会创建以下可用的变量:

\$geoip_city_country_code——两个字母的国家代码,例如"RU","US"。

\$geoip_city_country_code3——三个字母的国家代码,例如 "RUS", "USA"。

\$geoip_city_country_name——国家名称,例如: "Russian Federation", "United States" (if available)。

\$geoip_region——地区名称(省, 地区, 州, 大行政区, 联邦政府国土等)例如: "Moscow City", "DC"(如果存在)。

\$geoip_city——城市名称,例如: "Moscow", "Washington"(如果存在)。

\$geoip_postal_code——邮政编码(如果存在)。

\$geoip_city_continent_code——洲(指欧、亚、非、南北美、澳、南极洲之一)代码(如果存在)。

\$geoip_latitude——纬度(如果存在)。

\$geoip_longitude——经度(如果存在)。

14.7 HTTP Reallp 模块

本模块可以修改客户端请求头中的客户端 IP 地址,例如 X-Real-IP 和 X-Forwarded-For。如果 Nginx 位于 Squid 等代理服务器之后,或者位于 F5 Big-IP、NetScaler 等七层负载均衡交换机之后,本模块将非常有用。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_realip_module

假设一台 Nginx 位于 Squid 的后端,Squid 设置了 X-Forwarded-For 头信息,记录了用户的真实 IP, 但是,如果存在多级代理的情况,X-Forwarded-For 头信息的内容值将变成以逗号分隔的

实战 Nginx:取代 Apache 的高性能 Web 服务器.TopSage.com

多个 IP 地址。

X-Forwarded-For: 202.108.1.1, 192.168.1.5, 192.168.1.6, 192.168.2.1

通过本模块,你可以设置一个可信的代理服务器 IP 列表,Header 头中第一个不受信任的 IP 将作为客户端 IP。例如以上的 X-Forwarded-For 信息中,假设 202.108.1.1 为客户端 IP,其他均为代理服务器 IP,就可以使用以下配置:

set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
real_ip_header X-Forwarded-For;

这样, X-Forwarded-For 中的 IP 信息就只剩下客户端的 IP 地址 202.108.1.1 了。

14.7.1 set_real_ip_from 指令

语法: set_real_ip_from [the addresslCIDR]

默认值: none

使用环境: http, server, location

该指令用于设置可信的代理服务器 IP 地址,这些 IP 地址将在请求转发时被从 Header 头信息中去掉。

14.7.2 real_ip_header 指令

语法: real_ip_header [X-Real-IPIX-Forwarded-For]

默认值: real_ip_header X-Real-IP

使用环境: http, server, location

该指令用于设置转发客户端 IP 地址的 Header 头名称。

14.8 HTTP SSL 模块

本模块用于 HTTPS 支持。

它支持使用以下两个限制检查客户端证书:

- (1) 不允许指定过期证书的列表。
- (2) 如果你有一个证书链文件, 你无须像 Apache 那样指定每个证书文件。例如金山逍遥网

用户中心使用的中国互联网信息中心(CNNIC)SSL证书,则是由三个证书链文件构成的。根证书由 Entrust.net 颁发给自己,中级根证书由 Entrust.net 颁发给 CNNIC,域名 my.xoyo.com 的 CRT证书文件由 CNNIC 颁发,如图 14-1 所示。



图 14-1 Windows 上查看证书链文件

将三个证书文件的内容(文本格式)按照低级别证书在前的方式,拷贝到一个证书链文件(文本格式)中,即可构成证书链文件,Nginx配置文件中只须要指定这个证书链文件即可。证书链格式如代码14-8 所示:

代码 14-8

```
----BEGIN CERTIFICATE----
根证书内容
----BEGIN CERTIFICATE----
中级根证书内容
----END CERTIFICATE----
----BEGIN CERTIFICATE----
my.xoyo.com域名证书内容
----END CERTIFICATE----
```

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_ssl_module

配置示例如代码 14-9:

代码 14-9

从 Nginx 0.7.14 版本开始,通常习惯在 listen 指令中使用"ssl"参数:

```
server {
  listen 443 ssl;
  ssl_certificate /usr/local/nginx/conf/cert.pem;
  ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/cert.key;
  ...
}
```

生成证书:

通常情况下,你可以按照以下步骤生成一个自行颁发的证书,如代码 14-10 所示:

代码 14-10

```
cd /usr/local/nginx/conf
openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
openssl req -new -key server.key -out server.csr
cp server.key server.key.org
openssl rsa -in server.key.org -out server.key
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
```

在 Nginx 配置文件中配置新证书,如代码 14-11:

代码 14-11

```
server {
   server_name YOUR_DOMAINNAME_HERE;
   listen 443;
   ssl on;
   ssl_certificate /usr/local/nginx/conf/server.crt;
   ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/server.key;
}
```

重启 Nginx, 然后访问:

https://YOUR_DOMAINNAME_HERE

在第11章,已介绍了使用HTTPS(SSL)构建一个安全的Nginx Web 服务器实例。

14.8.1 在多个 server{.....}虚拟主机中使用通配符 SSL 证书

如果你有一个通配符 SSL证书,例如颁发给*.nginx.org 域名的 SSL证书,你可以在 http{.....} 中指定证书文件和私钥文件,那么在各虚拟主机中就可以继承相同的证书。配置示例如代码 14-12:

代码 14-12

```
ssl_certificate
                   common.crt;
ssl_certificate_key common.key;
server {
 listen
               80:
 server_name
               www.nginx.org;
server {
              443 ssl;
 listen
 server_name
               secure.nginx.org;
server {
 listen
               80;
 listen
               443;
 server_name
               images.nginx.org;
```

14.8.2 ssl 指令

```
语法: ssl [onloff]

默认值: ssl off

使用环境: main, server

为一个 server{......}虚拟主机开启 HTTPS(SSL)支持。
```

14.8.3 ssl certificate 指令

```
语法: ssl_certificate file
默认值: ssl_certificate cert.pem
```

实战 Nginx: 取代 Apache 的高性能 Web 服务器 op Sage.com

大多山网

使用环境: main, server

为当前的虚拟主机指定 PEM 格式的证书文件。一个文件中可以包含多个证书文件(证书链),同样,密钥也必须为 PEM 格式。从 Nginx 0.6.7 版本开始,证书文件的相对路径为 nginx.conf 配置文件所在的目录,而不是 Nginx 安装目录。

14.8.4 ssl_certificate_key 指令

语法: ssl_certificate_key file

默认值: ssl_certificate_key cert.pem

使用环境: main, server

为当前的虚拟主机指定 PEM 格式的私钥文件。从 Nginx 0.6.7 版本开始,证书文件的相对路 径为 nginx.conf 配置文件所在的目录,而不是 Nginx 安装目录。

14.8.5 ssl_client_certificate 指令

语法: ssl client certificate file

默认值: none

使用环境: main, server

指定 PEM 格式的 CA 证书,用于检查客户端证书。

14.8.6 ssl_dhparam 指令

语法: ssl_dhparam file

默认值: none

使用环境: main, server

指定 PEM 格式的含有 Diffie-Hellman 参数的文件, 用于 TLS 会话键。

14.8.7 ssl_ciphers 指令

语法: ssl_ciphers file

默认值: ssl_ciphers ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP

使用环境: main, server

指定许可密码的描述。密码以 OpenSSL 支持的格式指定,例如:

ssl_ciphers ALL: !ADH: !EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;

使用以下命令可以查看 OpenSSL 支持的完整格式列表:

openssl ciphers

14.8.8 ssl_crl 指令

语法: ssl_crl file

默认值: none

使用环境: http, server

该指令(Nginx 0.8.7以上版本开始支持)用于指定一个 PEM 格式的证书吊销文件,用于检查客户端证书。

14.8.9 ssl_prefer_server_ciphers 指令

语法: ssl_prefer_server_ciphers [onloff]

默认值: ssl_prefer_server_ciphers off

使用环境: main, server

对 SSLv3 和 TLSv1 协议的服务器端密码需求优先级高于客户端密码。

14.8.10 ssl_protocols 指令

语法: ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1]

默认值: ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1

使用环境: main, server

该指令用于指定使用的 SSL 协议。

14.8.11 ssl_verify_client 指令

语法: ssl_verify_client onlofflask

默认值: ssl_verify_client off

使用环境: main, server

该指令用于开启客户端证书验证。参数"ask"在客户端主动提出检查证书时,对客户端证书进行检查。

14.8.12 ssl_verify_depth 指令

语法: ssl_verify_depth number

默认值: ssl_verify_depth 1

使用环境: main, server

设置客户端证书链的深度。

14.8.13 ssl_session_cache 指令

语法: ssl_session_cache offlnonelbuiltin:size and/or shared:name:size

默认值: ssl session cache off

使用环境: main, server

该指令设置用来存储 SSL 会话的缓存类型和大小。缓存类型为:

off——硬关闭: Nginx 明确告诉客户端这个会话不可用。

none——软关闭: Nginx 告诉客户端会话能够被重用,但是 Nginx 实际上不会重用它们。这是为某些邮件客户端使用的一种变通方法,可以被用于邮件代理和 HTTP 服务器中。

builtin—OpenSSL 内置缓存,仅可用于一个工作进程。缓存大小用会话数来指定。注意: 使用该指令会导致内存碎片,当使用此功能时须要考虑。

shared——位于所有工作进程的共享缓存。缓存的大小用字节数指定,1MB 缓存能够容纳大约 4000 会话。每个共享缓存必须拥有自己的名称。同名的缓存可以用于多个虚拟主机。

你也可以同时使用 builtin 和 shared, 示例如下:

ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;

然而,只使用共享内存而不使用 builtin 缓存,将更有效。

TopSage.com

14.8.14 ssl_session_timeout 指令

语法: ssl_session_timeout time

默认值: ssl_session_timeout 5m

使用环境: main, server

设置客户端能够重复使用存储在缓存中的会话参数时间。

该模块支持一些非标准的错误代码,可以借助 error_page 指令来做 debug 调试:

495——检查客户端证书时发生错误。

496——客户端不允许必须的证书。

497——正常的请求发送到 HTTPS。

在调试完成后,可以取得一些变量,例如 \$request_uri、\$uri、\$arg 等。Nginx 的 Http SSL 模块支持这些内置变量:

\$ssl_cipher: 返回既定 SSL 连接中使用的密码行。

\$ssl_client_serial: 返回既定 SSL 连接的客户端证书的序列号。

\$ssl_client_s_dn: 返回既定 SSL 连接的客户端证书的 DN 主题行。

\$ssl_client_i_dn: 返回既定 SSL 连接的客户端证书的 DN 发行站行。

\$ssl_protocol: 返回既定 SSL 连接的协议。

\$ssl_session_id: 在 Nginx 0.8.20 以上版本支持该变量。

\$ssl_client_cert

\$ssl_client_raw_cert

\$ssl_verify "SUCCESS": 如果客户端证书验证通过,该变量的值为 "SUCCESS"。

14.8.15 ssl_engine 指令

语法: ssl_engine

该指令指定允许去使用的 OpenSSL 引擎,例如 Padlock。须要安装一个近期发布的 OpenSSL 版本。

14.9 HTTP Stub Status 模块

本模块主要用于查看 Nginx 的一些状态信息。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:
./configure --with-http_stub_status_module

配置示例如代码 14-13:

代码 14-13

```
server
{
    listen 80;
    server_name status.yourdomain.com;

    location / {
        stub_status on;
        access_log off;
        allow 192.168.1.2;
        deny all;
    }
}
```

14.9.1 stub_status 指令

语法: stub status on

默认值: None

使用环境: location

该指令用于开启 Nginx 状态信息。

访问以上示例中配置的 http://status.yourdomain.com/,显示的 Nginx 状态信息示例如下:

```
Active connections: 17580
server accepts handled requests
38810620 38810620 298655730
Reading: 68 Writing: 1219 Waiting: 16293
```

Active connections——对后端发起的活动连接数。

Server accepts handled requests——Nginx 总共处理了 43 629 083 个连接,成功创建 43 629 083 次握手(证明中间没有失败的),总共处理了 259 552 136 个请求。

Reading——Nginx 读取到客户端的 Header 信息数。

Writing——Nginx 返回给客户端的 Header 信息数。

Waiting——开启 keep-alive 的情况下,这个值等于 active - (reading + writing) ,意思就是 Nginx 已经处理完成,正在等候下一次请求指令的驻留连接。

所以,在访问效率高,请求很快被处理完毕的情况下,Waiting 数比较多是正常的。如果 reading + writing 数较多,则说明并发访问量非常大,正在处理过程中。

14.10 HTTP Sub 模块

本模块主要用来搜索并替换 Nginx 应答内容中的文本。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-http_sub_module

14.10.1 sub_filter 指令

语法: sub_filter text substitution

默认值: none

使用环境: http, server, location

该指令允许使用一些其他的文本替换 Nginx 应答内容中的一些文本。匹配不区分大小写,替换的文本可以包含变量。每个 location 只能指定一个替换规则。

14.10.2 sub_filter_once 指令

语法: sub_filter_once onloff

默认值: sub_filter_once on

使用环境: http, server, location

该指令的值设置为 off 时,允许搜索并替换所有匹配行。该指令的默认值为 on,只替换第一个匹配项。

14.10.3 sub_filter_types 指令

语法: sub_filter_types mime-type [mime-type ...]

默认值: sub_filter_types text/html

使用环境: http, server, location

该指令用于指定 sub_filter 指令将检查哪一内容类型,默认值为 text/html。

14.11 HTTP Dav 模块

本模块用来设置允许 HTTP 和 WebDAV 方法: PUT、DELETE、MKCOL、COPY、MOVE。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:

./configure --with-http_dav_module

示例如代码 14-14:

代码 14-14

14.11.1 dav_access 指令

语法: dav_access user:permissions [users:permissions] ...

默认值: dav_access user:rw

使用环境: http, server, location

该指令用于指定文件和目录的访问权限,示例如下:

dav_access user:rw group:rw all:r;

如果指定任何允许的 groups 或 all,则无须为 user 指定权限:dav_access group:rw all:r;

14.11.2 dav methods 指令

语法: dav_methods [offlputIdeletelmkcollcopylmove] ...

默认值: dav_methods off

使用环境: http, server, location

该指令用来设置允许指定的 HTTP 和 WebDAV 方法。如果设置为 off, 所有的方法将被禁止, 并且忽略剩余的参数。

PUT 方法的目的文件必须在相同分区的临时文件存储目录中存在,使用 client_body_temp_path 指令在 section 区域中设置。

当一个文件被使用 PUT 方法创建时,将使用 Date 头信息作为该文件的修改时间。

14.11.3 create_full_put_path 指令

语法: create_full_put_path onloff

默认值: create_full_put_path off

使用环境: http, server, location

默认情况(off)下,PUT 方法只能在已经存在的目录中创建文件。该指令允许 Nginx 创建目录。

14.12 Google Perftools 模块

本模块允许使用 Google 公司开发的性能优化工具 Google Performance Tools (http://code. google.com/p/google-perftools/)。该模块可在 Nginx 0.6.29 之后的版本中使用。

Google Performance Tools 的安装步骤如代码 14-15 所示:

代码 14-15

```
#64 位操作系统须要先安装 libunwind
wget http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU/libunwind/libunwind-0.99.tar.gz
tar zxvf libunwind-0.99.tar.gz
cd libunwind-0.99/
CFLAGS=-fPIC ./configure
make CFLAGS=-fPIC install
cd ../
wget http://google-perftools.googlecode.com/files/google-perftools-1.4.tar.gz
tar zxvf google-perftools-1.4.tar.gz
cd google-perftools-1.4/
./configure --prefix=/usr
make && make install
cd ../
/sbin/ldconfig
```

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定: ./configure --with-google_perftools_module

示例如下:

google_perftools_profiles /path/to/profile;

Profile 将以/path/to/profile.<worker_pid>格式存储。

14.12.1 google_perftools_profiles 指令

语法: google_perftools_profiles path

默认值: none

该指令用于指定 profiles 基础文件名,工作进程的 PID 将被添加到指定的文件中。

14.13 HTTP XSLT 模块

XSLT 是一种用于将 XML 文档转换为 XHTML 文档或其他 XML 文档的语言。本模块是通过一个或多个 XSLT 模板转换 XML 应答内容的过滤器。本模块适用于 Nginx 0.7.8 以后版本。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:

./configure --with-http_xslt_module

配置示例如下:



14.13.1 xslt_entities 指令

语法: xml_entities <path>

默认值: no

使用环境: http, server, location

用于指定 DTD 描述文件 (XML 实体)。DTD 实际上可以看作一个或多个 XML 文件的模板,这些 XML 文件中的元素、元素的属性、元素的排列方式/顺序、元素能够包含的内容等,都必须符合 DTD 中的定义。此文件在配置阶段被编译。由于技术原因,不能对正在处理的 XML 文件指定实体,但是会用一个特别指定的文件来代替。在这个文件中,没有必要来描述处理 XML 的结构,只须说明必须的符号元素即可,例如:

<! ENTITY of nbsp " ">

14.13.2 xslt_stylesheet 指令

语法: xslt_stylesheet template [parameter[[parameter...]]

默认值: no

使用环境: http, server, location

用于指定 XSLT 模板的参数。模板在配置阶段被编译。参数按照以下方法指定:

param=value

你可以为每行指定任何参数,或者使用":"分割多个参数。如果参数自身包含字符":",请使用"%3A"转义。此外,如果参数包含非字母数字的字符,libxslt要求字符串参数应该用单引号或双引号引用。示例如下:

param1='http%3A//www.example.com': param2=value2

它可以使用变量作为参数,例如,参数值可以用一个变量来取代:

location / {
 xslt_stylesheet /site/xslt/one.xslt
 \$arg_xslt_params

```
param1='$value1': param2=value2
param3=value3;
```

可以指定多个模板,在这种情况下,将按照它们的声明顺序链接在一起。

14.13.3 xslt_types 指令

语法: xslt_types mime-type [mime-type...]

默认值: xslt_types text/xml

使用环境: http, server, location

允许处理除了"text/xml"之外的指定 MIME 类型。如果 XSLT 输出模式为 HTML,应答的 MIME 类型可以更改为"text/HTML"。

14.14 HTTP Secure Link 模块

本模块计算和请求需要安全性令牌的URL地址。在Nginx 0.7.18以上版本中可以使用本模块。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:

./configure --with-http_secure_link_module

配置示例代码如下:

```
location /prefix/ {
  secure_link_secret secret_word;

if ($secure_link = "") {
    return 403;
}
```

14.14.1 secure_link_secret 指令

语法: secure_link_secret secret_word

默认值: none

使用环境: location

该指令用于指定一个密码去校验请求。一个被保护链接的完整 URL 如下:

/prefix/hash/reference

该指令将按照以下方式进行哈希计算:

```
md5 (reference, secret_word);
```

prefix 为 location 区块的位置范围,不能为"/"。secure_link 只能用于非 root 路径。

配置示例代码如 14-16:

代码 14-16

```
listen 80;
server_name www.yourdomain.com;
index index.html index.htm;
root /data0/htdocs/www;

location /download {
   secure_link_secret password;
   if ($secure_link = "") {
      return 403;
   }
   rewrite (.*) /download/$secure_link break;
}
```

假设有两个文件/data0/htdocs/www/download/demo.mp4 和/data0/htdocs/www/download/video/demo.mp4,可通过 PHP 程序生成一个 md5 串:

```
<?php
echo md5("demo.mp4"."password")."\n";
echo md5("video/demo.mp4"."password")."\n";
?>
```

执行该 PHP 程序得出:

626e08fd9d6822090b3d684a8ef325d7 ceab52da294cb1a77671d315000bf6ef

通过以下 URL 访问 Nginx, 就可以下载这两个文件:

http://www.yourdomain.com/download/626e08fd9d6822090b3d684a8ef325d7/demo.mp4 http://www.yourdomain.com/download/626e08fd9d6822090b3d684a8ef325d7/video/demo.mp

14.14.2 \$secure link 变量

自动设置 URL 的基准部分,并与 prefix 和 hash 分开。如果 hash 错误,变量\$secure_link 的 值将为空。



14.15 HTTP Image Filter 模块

本模块是一个转换 JPEG、GIF、PNG 图片的过滤器。

本模块默认是不会编译进 Nginx 的,如果你要使用该模块,则要在编译安装 Nginx 时指定:

```
./configure --with-http_image_filter_module
```

本模块需要操作系统安装 libgd 类库。

配置示例如代码 14-17:

代码 14-17

```
location /img/ {
  proxy_pass http://backend;
  image_filter resize 150 100;
  error_page 415 = /empty;
}
location = /empty {
  empty_gif;
}
```

14.15.1 image_filter 指令

语法: image_filter (testlsizelresize width heightlcrop width height)

默认值: none

使用环境: location

它指定适用于图片的转换类型。

test: 检查应答是否确实为一个图片格式 JPEG、GIF、PNG, 如果不是, 返回 415。

size: 以 JSON 格式给出图片的信息,示例如下:

```
{ "img" : { "width": 100, "height": 100, "type": "gif" } }
或者当一个错误发生时,返回:
```

resize: 按比例缩小图片到指定的大小。

crop: 按比例缩小图片到指定的大小,并裁减掉超过指定大小的图片区域。

14.15.2 image_filter_buffer 指令

语法: image_filter_buffer size

默认值: 1M

使用环境: http, server, location

设置读取图片的最大值。

14.15.3 image_filter_jpeg_quality 指令

语法: image_filter_jpeg_quality [0...100]

默认值: 75

使用环境: http, server, location

设置处理 JPEG 图片的质量损耗比率。最大推荐者为 95。

14.15.4 image_filter_transparency 指令

语法: image_filter_transparency onloff

默认值: on

使用环境: http, server, location

该指令允许你在 GIF 和基于调色板的 PNG 禁止使用图片透明,从而提高图片质量。

不管这个指令如何设置,真彩色 PNG alpha-channels 总是存在。

注意:灰度 PNG 未经测验,但是能够被当成真彩色来处理。