Music Now Playing Widget 取扱説明書

2026-11-11・v0.3.0

配信画面(OBS)に、いま聴いている曲のタイトル、アーティスト、アルバムアート、再生時間を表示するウィジェットプログラムです。Spotify、YouTube Music、Melon、Apple Music、TIDAL など、どのプレイヤーで聴いても使えます。Windows が持っている「再生中」の情報(音量キーを押したときに表示される情報)をそのまま読み取るためです。

作者: **김탄2(Kimtan2)**

必要なもの

次の 4 つが必要です。

項目	必要なもの
パソコン	Windows 10(1809 以降)または Windows 11
OBS	ブラウザソースが使える OBS Studio(OBS Studio 32 で確認)
音楽プレイヤー	Windows の「再生中」に曲を知らせるプレイヤー(Spotify のデスクトップアプリなど)
ダウンロードファイル	`MusicNowPlayingWidget-v0.3.0.zip`

別途インストールするものはありません。展開したフォルダーの exe を 1 つ実行するだけです。

ステップ 1: プログラムを起動する

1. `MusicNowPlayingWidget-v0.3.0.zip` を好きなフォルダーに展開します。
2. `MusicNowPlayingWidget.exe` をダブルクリックします。
3. 青い**「Windows によって PC が保護されました」**画面が出たら、**詳細情報 → 実行**を押します。個人が作った無料ソフトで、Microsoft の有料証明書がないために表示される警告です。
4. 初回起動時はブラウザで**設定ページ**が開きます。タスクバー右下に**緑の音符アイコン**が出れば起動しています。

プログラムにはウィンドウがなく、トレイアイコンだけで動きます。2 回起動しても 1 つだけ動きます。

ステップ 2: OBS にウィジェットを入れる

1. 設定ページの **OBSに入れるURL** で、使いたいデザインの横の**コピー**を押します。トレイアイコン → **ウィジェットのURLをコピー**でも構いません。
2. OBS で**ソースを追加(+) → ブラウザ**を選び、名前を付けます。
3. **URL** 欄にコピーしたアドレスを貼り付けます。アドレスは `file:///C:/Users/.../MusicNowPlayingWidget/widget/widget.html?style=A` のような形です(PC に保存されたウィジェットファイルです)。
4. **幅**と**高さ**を下の表のとおりに合わせて **OK** を押します。設定ページでも各名前の下にサイズが書かれています。

デザイン	URLの末尾	幅 × 高さ	見た目
カード	`?style=A`	430 × 110	アルバムアート、タイトル、アーティスト、再生バーのあるカード。後ろにアルバムの色がやわらかくにじみます。
ピル(1行)	`?style=B`	450 × 70	丸いピル型の 1 行。小さなアルバムアートと動くイコライザーがあります。
大きな文字	`?style=C`	560 × 140	背景の箱がなく、大きなアルバムアートと大きな文字だけが表示されます。

シーンごとに違うアドレスを入れれば、シーンごとに違うデザインを使えます。ウィジェットの背景は透明です。

OBS とこのプログラムは**どちらを先に起動しても**大丈夫です。ウィジェットがプログラムを待って自動で接続します。

ステップ 3: 曲を再生して確認する

1. 音楽プレイヤーで曲を再生します。ウィジェットにタイトル、アーティスト、アルバムアートが表示されます。
2. 一時停止すると 1.5 秒後にウィジェットが消え、再生すると再び表示されます。
3. 曲を送ると、前の曲が消えてから新しい曲が表示されます。続けて素早く送ると(0.8 秒以内にもう一度送ると)、待たずにすぐ切り替わります。

ウィジェットが表示されないときは、最後の**トラブルシューティング**を確認してください。

設定ページ

トレイアイコン → **設定を開く**を押すか、ブラウザで `http://localhost:8976/settings` を開きます。変更して**保存**を押すと OBS のウィジェットにすぐ反映され、OBS を更新する必要はありません。右側のプレビューで保存前の見た目を確認できます。

項目	説明
デザイン	URL に `?style=` を付けていないウィジェットの標準デザイン
色	文字色、背景色、アクセント色(再生バー、イコライザー)
曲ごとに自動で色を変える(アルバムアートの色)	オンにすると、曲が変わるたびにウィジェットの色がアルバムアートの色へ約 3 秒かけてなめらかに変わります。文字色は背景に合わせて常に読みやすい色(白または黒)になります。アルバムアートがない曲は上で選んだ色を使い、大きな文字デザインはアクセント色だけが変わります。
アルバムアート / 再生バー / 再生時間	それぞれ表示・非表示。再生時間は `1:12 / 3:20` のように表示されます。
表示するアプリ	一度でも再生したアプリが一覧に出ます。チェックを外すと、そのアプリの曲はウィジェットに出ません。
Windows の起動時に自動で実行	オンにすると、Windows にサインインしたときにプログラムが自動で起動します。最初はオフです。プログラムのフォルダーを移動すると自動で起動しなくなることがあるので、移動したら新しい場所から一度手動で起動してください。
言語	自動(Windows の言語) / 한국어 / English / 日本語。設定ページとトレイメニューの文字が変わります。

ブラウザが最初オフになっている理由

Chrome、Edge、Whale などのブラウザは、YouTube の動画やネット配信の音も「再生中」として扱われます。配信中に動画のタイトルが出ないよう、ブラウザは最初オフになっています。

Windows は「どのブラウザで再生中か」だけを伝え、どのサイトかは伝えません。そのため **Chrome** をオンにすると、YouTube Music だけでなく Chrome で流す配信や動画もすべてウィジェットに出ます。YouTube Music だけを表示するには、次の項目のとおりに設定してください。

YouTube Music だけを表示する(動画・配信の音は除く)

YouTube Music を **Chrome アプリとしてインストール**すると、Windows は通常の Chrome とは別に伝えます。これで YouTube Music だけをオンにし、Chrome はオフにしておけます。

Windows 11 でのみ使えます。 Windows 10 では YouTube Music アプリのウィンドウで再生しても通常の Chrome と同じ名前で伝えるため、別々にオンにできません。

1. Chrome で `music.youtube.com` を開きます。
2. アドレスバー右端の**インストールアイコン**(モニターに下向き矢印)を押し、**インストール**を押します。見当たらない場合は、**右上の縦に点が 3 つ並んだメニュー → キャスト、保存、共有 → ページをアプリとしてインストール**を押します。
3. 新しく開いた **YouTube Music のウィンドウ**で曲を再生します。次回からはデスクトップやスタートメニューの **YouTube Music アイコン**から開いてください。
4. 設定ページの**表示するアプリ**に **YouTube Music (Chrome アプリ)** が出たらオンにし、**Chrome** はオフのまま**保存**します。

これで YouTube Music のウィンドウで流す曲は、カバー曲のようにアルバム情報がない曲も表示され、通常の Chrome タブの配信や動画は表示されません。

一覧にないプログラムを追加する

表示するアプリの下の **実行中のプログラムを追加** を押すと、今ウィンドウが開いているプログラムが出ます。音楽を流すプログラムを選び、読み取り方を決めて **保存** します。

読み取り方	説明
Windows の曲情報	曲を流す前にオン・オフを決めておくときに使います。そのプログラムの曲が初めて届くと、上の一覧にまとめられます。
ウィンドウのタイトル	Windows に曲を伝えないプログラム向けです。ウィンドウのタイトルから曲名を読みます。順番は **曲名 - アーティスト** か **アーティスト - 曲名** を選びます。

ウィンドウのタイトルでは、アルバムアートと再生時間は表示されず、タイトルに曲名を出すプログラムだけ読み取れます。そのプログラムから音が出ている間は再生中とみなし、音が止まって約3秒たつとウィジェットを隠します。Windows で再生中の曲があれば、そちらを先に表示します。

トレイメニュー

タスクバー右下の緑の音符アイコンを右クリックすると出るメニューです。アイコンをダブルクリックすると、設定ページがすぐに開きます。

メニュー	動作
設定を開く	ブラウザで設定ページを開きます。
ウィジェットのURLをコピー	OBS に入れるウィジェットのアドレス(標準デザイン)をコピーします。
再起動	プログラムを終了して再び起動します。OBS のウィジェットは自動で再接続します。
終了	プログラムを終了します。ウィジェットは曲の情報がなくなり表示されなくなります。

新しいバージョンに替えて起動すると、OBS のウィジェットも自動で 1 回再読み込みして新しいバージョンになります。

プレイヤー別の確認状況

プレイヤー	状況
Spotify(デスクトップアプリ)	確認済み
YouTube Music(Chrome アプリとしてインストール)	確認済み(Windows 11)
Melon(デスクトップアプリ)	確認済み
Apple Music(Windows アプリ)	確認中
TIDAL(デスクトップアプリ)	確認済み

音量キーを押したときに Windows に曲の情報が表示されるプレイヤーなら、ほぼ確実に動作します。

トラブルシューティング

症状	原因	対処
ウィジェットが表示されない	曲が一時停止中、またはそのプレイヤーがオフ	曲が実際に再生中か、設定 → 表示するアプリでそのプレイヤーがオンかを確認
Chrome の配信や動画のタイトルが出る	表示するアプリで Chrome がオン	Chrome のチェックを外して保存。YouTube Music は前述の方法で Chrome アプリとしてインストール
「ポート8976は他のプログラムが使用中のため起動できません」と出る	他のプログラムが同じ番号を使用	`%APPDATA%\MusicNowPlayingWidget\settings.json` をメモ帳で開き、`"port": 8976` の数字を変えて(例: 8977)プログラムを再起動。OBS に入れたアドレスはそのままで構いません
設定ページが開かない	アドレスに `127.0.0.1` を使っている	`localhost` で開く。Windows は管理者権限なしでは `localhost` だけを許可します
アルバムアートが出ない	プレイヤーが画像を送っていない、またはアルバムアート表示がオフ	設定でアルバムアート表示がオンか確認。画像は曲が変わってから数秒遅れて届くこともあります
何かおかしい	-	トレイアイコン → 再起動。それでも直らなければ、OBS のブラウザソースのプロパティで「現在のページのキャッシュを更新」

お問い合わせ

使用中に問題や疑問があれば、作者(Kimtan2 / 김탄2)にお問い合わせください。

- **Discord:** kimtan2
- **Chzzk(치지직):** 김탄2

このプログラムは個人が作った無料ソフトで、OBS Project、Spotify、Google(YouTube Music)、Kakao Entertainment(Melon)、Apple、TIDAL とは関係のない非公式プロジェクトです。OBS、Spotify、YouTube Music、Melon、Apple Music、TIDAL は各社の商標です。