# Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus Stream Deck プラグイン 取扱説明書

2026-11-10

Stream Deck から **FreecShot Plus** の音声ミキサーの音量、ミュート、モニタリング、バランスを操作し、キーとダイヤルの画面でレベルメーターを表示するプラグインです。OBS 版の Web-Socket Audio Controller とは別にインストールされるので、OBS と FreecShot Plus を同時に使えます。

作者: **김탄2(Kimtan2)**

## 必要なもの

| 項目 | 必要なもの |
| --- | --- |
| パソコン | Windows 10 以降 |
| Stream Deck アプリ | Stream Deck ソフトウェア 7.3 以降 |
| FreecShot Plus | FreecShot Plus (SOOP の配信ソフト) |
| インストールファイル | `.streamDeckPlugin` ファイル (例: `Web-Socket-Audio-Controller-for-FreecShot-Plus.streamDeckPlugin` ) |

Stream Deck + があればダイヤルアクション(VU Dial、Balance Dial)も使えます。ほかの Stream Deck ではキーアクションのみ使えます。

## 手順1: プラグインをインストール

1. `.streamDeckPlugin` ファイルをダブルクリックします。
2. Stream Deck アプリが開き、インストールするか確認されます。**インストール**を押します。
3. すでにインストール済みの場合は上書きするか確認されることがあります。その場合もインストールを選びます。
4. Stream Deck アプリ右側のアクション一覧に **Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus** カテゴリーが追加されたことを確認します。

## 手順2: FreecShot Plus の WebSocket をオンにする (自動設定)

プラグインは FreecShot Plus に内蔵された **WebSocket** サーバーを通してやり取りします。最初はオフで、オンにするメニューが FreecShot Plus の画面にありません。そこでプラグインの **WebSocket 自動設定**ボタンで一度だけオンにします。

1. **FreecShot Plus を完全に終了します。**起動中はボタンを押しても何も変更せず、そのことを知らせます。
2. アクション一覧の **Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus** から、どれかのアクションをキーにドラッグしてクリックします。
3. 設定画面のいちばん下にある **▶ FreecShot Plus connection (WebSocket)** を開きます。
4. Port と Password は普通は空欄のままにします。空欄ならポートは `24455`、パスワードは FreecShot Plus にすでにあるものを使います。使いたい値があれば入力します(ポートは 1024〜65535)。
5. **WebSocket auto setup**(日本語設定では **WebSocket 自動設定**)ボタンを押します。「設定しました」と出れば完了です。Port と Password の欄にも実際に使った値が入ります。
6. FreecShot Plus を起動して **SOOP にログイン**します。ログインするまでキーには **LOGIN**(日本語設定では**ログイン待ち**)と表示されます。

ボタンは変更する前に、元の設定ファイルを同じフォルダーに `config.json.bak-日付-時刻` としてバックアップします。設定ファイル: `%APPDATA%\SOOPStudio\plugin_config\obs-websocket\config.json`

## 手順3: プラグインを接続

手順2の自動設定ボタンがこの接続設定も埋めるので、普通はここで変えるものはありません。値を確認したり直接直したりするときに使います。

1. **Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus** のアクションをどれか一つキーにドラッグし、クリックします。
2. 下の設定画面のいちばん下にある **▶ FreecShot Plus connection (WebSocket)** を押して開きます。(普段は閉じています)
3. 値を確認または変更します。ここでの変更はすべてのアクションに適用されます。

| 項目 | 初期値 | 意味 |
|---|---|---|
| Host | `127.0.0.1` | FreecShot Plus が動いているパソコンのアドレス (同じパソコンならそのまま) |
| Port | `24455` | FreecShot Plus のサーバーポートと同じにする (自動設定が合わせます) |
| Password | 空欄 | FreecShot Plus の WebSocket パスワード (自動設定が入れます) |

値を変えるとすぐに再接続します。Stream Deck を再起動する必要はありません。FreecShot Plus が起動していないとキーに **OFFLINE** と表示され、3秒ごとに再接続を試みます。

**言語の変更:** 同じ設定画面のいちばん下の **▶ Language** を開き、English / 한국어 / 日本語 から選びます。選ぶとすぐに設定画面の文字とキーの文字(MUTED、OFFLINE など)が切り替わり、すべてのアクションに適用されます。初期値は English です。アクション一覧のアクション名は変わりません。

**接続できたかの確認:** キーに OFFLINE が表示されず、設定画面の **Source** 一覧に FreecShot Plus の音声ソース名(例: マイク、デスクトップ音声)が出ていれば接続できています。

## 手順4: 最初のキーを作る

キー一つでマイクをミュートする例です。すべての Stream Deck で使えます。

1. アクション一覧の **Web-Socket Audio Controller → Mute** を空いているキーにドラッグします。
2. キーをクリックし、下の設定画面の **Source** でマイクのソースを選びます。音声のないソース(画像、ブラウザなど)は一覧に出ません。
3. 押すたびにミュートがオン・オフします。ミュート中は赤い枠と薄い赤の背景の中央にソース名と **MUTED**(日本語設定では**ミュート**)が表示されます。

FreecShot Plus でソース名を変えても、キーの設定はそのまま使えます。

## キー2つで音量フェーダーを作る

キー2つでマイクの音量を上げ下げする例です。すべての Stream Deck で使えます。

1. **Fader(2-Button)** を上下に並んだ2つのキーに一つずつドラッグします。
2. 上のキーをクリックし、**Source** でマイクを、**Role** で **Top (up)** を選びます。
3. 下のキーも同じソースを選び、**Role** だけ **Bottom (down)** にします。
4. 上のキーで音量が 1 dB 上がり、下のキーで 1 dB 下がります。押し続けると動き続けます。一度に動く量は **Step (dB)** で変えられます(例: 0.5、2)。

左右に並べる場合は、**Role** を **Left (down)** と **Right (up)** にします。

**画面の見方 (上下に並べた場合):**

- 上のキーの上部: ソース名と現在の音量
- 下のキーの下部: 現在の音声レベル
- 2本のバー(L/R): 入ってくる音の大きさ。2つのキーにまたがってつながり、目盛りは FreecShot Plus と同じ −60 〜 0 dB
- バーの中の水色の線: 音量(フェーダー)の位置
- MUTED: ミュート中 (バーは灰色で動き続けます)

フェーダーの大きさをそろえるため、ソース名は常に1行で表示します。長い名前は末尾が … になるので、**Display name** に短い名前を入れてください。このアクションではミュートできません。ミュートもキーで行うなら Mute アクションを追加してください。

## Stream Deck + の場合: VU Dial を作る

Stream Deck + のダイヤルでマイクの音量を調整する例です。

1. **VU Dial** をダイヤル枠にドラッグします。
2. 設定画面の **Source** でマイクを選びます。
3. ダイヤルを1目盛り回すごとに音量が 1 dB 変わります。1目盛りの量は **Step per tick (dB)** で変えられます(例: 0.5、2)。押して離すとミュートがオン・オフします。

**画面の見方:**

- 上: ソース名
- 2本のバー(L/R): 入ってくる音の大きさ (緑 → 黄 → 赤)
- バーの中の水色の線: 音量の位置
- 左下 / 右下: 音声レベル / 音量
- MUTED: ミュート中

画面をタッチしてもミュートします。誤ってタッチしてしまう場合は **Touch tap mutes** をオフにしてください。左下のレベルは **Level text** で L/R 別々(`L -14.0 R -18.0`)か一つの値(**Combined**、`-14.0 dB`)を選べます。

**押したときの動作を変える:** 設定画面の ▶ **Press actions** を押して開きます。(普段は閉じています)

- **Press:** 押して離したとき。**Mute toggle**(初期値)または **Recall volume**
- **Press + turn left / right:** 押したまま左 / 右に回したとき。**Step volume**(初期値)、Mute toggle、Mute on、Mute off、Recall volume
- Recall volume を選ぶと、その下に **Recall volume (dB)** 欄が出ます。戻したい音量を入力します(例: −20)。

押したまま回した場合、離したときの押下動作は実行されません。

## アクション一覧

キーはすべての Stream Deck で、ダイヤルは Stream Deck + でのみ使えます。

| アクション | 種類 | できること |
|---|---|---|
| VU Dial | ダイヤル | 回して音量調整(初期値 1目盛り 1 dB)、押すかタッチでミュート、レベルメーター表示 |
| Balance Dial | ダイヤル | 回すと左右バランスを表示値で 1 ずつ(例: L 40 → L 39)、押すと中央 |
| Fader(2-Button) | キー2つ | キー2つで音量を上げ下げ(初期値 1回 1 dB)、2つのキーにまたがるメーター表示 |
| Mute | キー | ミュートのオン・オフ。ミュート中は赤い枠 |
| Volume | キー | 音量を指定値にする(Set to)か、指定量だけ上げ下げ(Step by)。メーター表示 |
| Push to talk / Push to mute | キー | 押している間だけ音が出る(talk)か、止まる(mute) |
| Talkback | キー | ほかのソースをまとめてミュートまたは下げ、離す(またはもう一度押す)と元に戻す |
| Audio monitoring | キー | 音声モニタリングをオフ / モニターのみ / モニターと出力 に切り替え |
| Balance | キー | 左右バランスを指定値にするか、指定量だけ動かす |

押し続けると繰り返すキー(Fader(2-Button)、Step by の Volume と Balance)は、繰り返しが止まらないときにそのキーをもう一度押すと止まります。

## Volume と Balance キー

**Volume: Mode** で選びます。

- **Set to: Volume (dB)** に入力した値にします(例: −20)。
- **Step by:** 入力した量だけ上げ下げします(例: 1 または −1)。押し続けると動き続けます。

音量の範囲は FreecShot Plus のスライダーと同じ −∞ 〜 0 dB です。−60 dB より下げると −∞(無音)になり、−∞ から上げると −60 dB になります。

**Balance: Mode** を選び、**Balance** に値を入力します。

- **Set to:** −100 = L 100、0 = 中央、100 = R 100 (例: −40 → L 40)
- **Step by:** 5 = 右へ 5、−5 = 左へ 5

## Push to talk / Push to mute

1. **Push to talk / Push to mute** をキーに置き、**Source** でマイクを選びます。
2. **Mode** で選びます。**Push to talk** は押している間だけ音が出て、**Push to mute** は押している間だけ音が止まります。
3. **Release delay (ms):** 離してから元に戻すまでの待ち時間です(初期値 200 ms、FreecShot Plus の PTT と同じ)。言葉の終わりが切れないようにします。

キーにはソース名と動作(**Push to talk** または **Push to mute**、日本語設定では**押して話す** / **押してミュート**)が表示されます。音が出ている間は水色の枠と薄い水色の背景、止まっている間は文字が赤になります。

- 押した瞬間のミュート状態を覚えておき、離すと**押す前の状態**に戻します。すでにミュートのマイクで Push to mute を押して離しても、マイクはオンになりません。
- 押している間にページを切り替えるとすぐに戻します。FreecShot Plus との接続が切れている間に離した場合は、再接続した瞬間に戻します。
- マルチアクションの中では動作しません。キーを離した信号が確実ではなく、マイクがオンのまま残るおそれがあるためです。

## Talkback (トークバック)

話している間、BGM やゲームの音をまとめて下げるキーです。

1. **Talkback** をキーに置きます。
2. **Target** で選びます。**All except the list** はリストのソース(普通は自分のマイク)以外すべて、**Only the list** はリストのソースだけを下げます。
3. **+ Add Source** を押して、ソースを1行ずつ追加します。行の右の × で削除します。
4. **Style** で下げ方を選びます。
5. **Behavior** で **While held**(押している間だけ)か **Toggle**(一度押すとオン、もう一度押すとオフ)を選びます。

| Style | できること |
|---|---|
| Mute | 対象ソースをミュート |
| Set volume | **Volume (dB)** の音量まで下げる(初期値 −30)。すでにそれより小さいソースはそのまま |
| Talkback | 現在の音量から **Lower by (dB)** だけ下げる(初期値 15) |

- オンの間はキーに水色の枠と薄い水色の背景が付きます。すでにミュートのソースには触れません。
- オフにすると、すべてのソースを**押す前の値**に戻します。
- 複数の Talkback キーが同じソースを使っている場合、一つをオフにすると、そのソースを使っているほかのキーも一緒にオフになり、表示もオフに変わります。
- Stream Deck アプリやパソコンを再起動しても元の値を覚えています。While held は FreecShot Plus に接続するとすぐに戻し、Toggle はオンのまま続きます。
- **Toggle がオンのままキーを削除すると、ソースが下がったまま残ります。**オフにしてから削除してください。
- マルチアクションの中では Toggle だけが動作します。

## Audio monitoring

FreecShot Plus のオーディオの詳細プロパティにある**音声モニタリング**をキーで切り替えます。**Mode** で選びます。

| Mode | できること |
|---|---|
| Set to | **Monitoring** で選んだ値(Monitor off / Monitor only / Monitor and output)にする |
| Toggle with off | 押すたびにオフと選んだ値を切り替える |
| Cycle | 押すたびにオフ → モニターのみ → モニターと出力 の順に切り替える |

キーにはソース名と現在のモニタリングが表示され、モニタリングがオンの間は水色の枠と薄い水色の背景になります。

## メーターの設定

メーターのあるアクション(VU Dial、Fader(2-Button)、Volume)には **Meter style** があります。FreecShot Plus の**設定 → 音声 → ピークメーターの種類**と同じ方を選んでください。

| Meter style | FreecShot Plus の設定 | 色の範囲 |
|---|---|---|
| Standard | サンプルピーク | 黄 −20 dB から、赤 −9 dB から |
| Wide green | トゥルーピーク | 黄 −13 dB から、赤 −2 dB から |

FreecShot Plus はプラグインにサンプルピークの値だけを送ります。そのため Wide green は色の範囲だけが FreecShot Plus と同じで、大きな音が出たときに FreecShot Plus の画面よりわずかに低く見えることがあります。メーターは FreecShot Plus と同じようにピークがゆっくり下がり、ピークホールドの印が 20 秒残ります。

## キーの表示を変える

**ソース名を変える:** 設定画面の **Display name** に好きな名前を入力します。空欄なら FreecShot Plus のソース名が出ます。Stream Deck アプリのタイトル欄を使うとプラグインの文字と重なるので、名前は Display name で変えてください。

**状態ごとに見た目を変える:** Mute、Push to talk / Push to mute、Talkback、Audio monitoring のキーには状態が2つあります。

1. Stream Deck アプリでそのキーをクリックします。
2. アイコンの下にある2つの点を確認します。それぞれの点がどの状態かは下の表を見てください。
3. 点を押してから、その状態で表示するアイコンとタイトルを設定します。

| キー | 左の点 | 右の点 |
|---|---|---|
| Mute | ソースの音が出ているとき | ソースの音が消えているとき(ミュート) |
| Talkback | ほかのソースの音がそのまま出ているとき | ほかのソースの音が消えた、または下がったとき(トークバック オン) |
| Push to talk | ソースの音が出ているとき(押している間) | ソースの音が消えているとき(普段、押していないとき) |
| Push to mute | ソースの音が出ているとき(普段、押していないとき) | ソースの音が消えているとき(押している間) |
| Audio monitoring | モニタリングがオフのとき | モニタリングがオン(モニターのみ、またはモニターと出力)のとき |

タイトルを入れると、プラグインが描く名前と状態の文字は消えます(枠と背景色はそのまま)。自分で設定したアイコンが表示されている間は、OFFLINE などの表示が見えないことがあります。点が一つしか見えない場合は、古いバージョンで置いたキーです。そのキーを削除して、アクション一覧からもう一度ドラッグしてください。

## キーに表示される文字とトラブルシューティング

キーやダイヤルに次の文字が出たら、右の列を順番に確認してください。言語を日本語にしている場合は、かっこ内の文字で表示されます。

| 表示 / 症状 | 意味 | すること |
|---|---|---|
| OFFLINE (オフライン) | FreecShot Plus に接続していない | FreecShot Plus が起動しているか → 手順2の自動設定をしたか → ポート 24455 → パスワード の順に確認 |
| LOGIN (ログイン待ち) | 接続はできたが、SOOP にログインするまで FreecShot Plus が操作を受け付けない | FreecShot Plus で SOOP にログインする。ログインするとすぐ消える |
| SET SOURCE (ソース選択) | ソースをまだ選んでいない | アクションをクリックし、設定画面で Source を選ぶ |
| SETUP (設定) | ほかの必須設定が空欄 | 設定画面の空欄(Mode、値など)を入力 |
| N/A | 選んだソースが FreecShot Plus にない(削除された) | 別のソースを選ぶ |
| レベルバーが動かない | そのソースに音が入っていない | FreecShot Plus の音声ミキサーでそのソースのメーターが動くか確認 |
| Source 一覧が空 | まだ接続していない | 接続すると一覧が出ます。出ない場合は OFFLINE の項目を確認 |
| 繰り返しが止まらない | キーを離した信号を受け取れなかった | そのキーをもう一度押す |
| トークバックをオフにしても音が小さい | オンのままキーを削除した、または FreecShot Plus との接続が切れた | FreecShot Plus との接続を確認。キーを削除した場合は FreecShot Plus で音量を直接戻す |

## お問い合わせ

使用中に問題や疑問があれば、作者(Kimtan2 / 김탄2)にお問い合わせください。

- **Discord:** kimtan2
- **Chzzk(치지직):** 김탄2

FreecShot Plus および SOOP は各社の商標です。このプラグインは SOOP とは関係のない非公式プラグインです。obs-websocket は OBS Project のソフトウェアです。