
计网lab4实验报告 PB20051107


配置主机与交换机:

初始状态

拓扑网络如图:




初始状态下,在3B输入 ping -n 1 255.255.255.255 ,可收到其他所有主机的reply。原因为初始状态下所有设备同属于同一个VLAN: 1,即default。它们属于同一个广播域。




VLAN配置:


switch1:




端口1:




端口3:





端口18:




switch2:












MAC-table:





ping结果:



在2B上只能收到来自1B,3B的reply,原因为1b,2b,3b同属一个vlan,而交换机对广播指令,只会在源主机所在广播域中广播。

Simulation

广播包处理过程:

第一次:

指交换机尚未学习到各种mac地址的情况。在3B中使用命令 **ping -n 1 255.255.255.255** 可以看到如下event list。


3B Switch1 1 Switch2	ICMP
	ICMP
1 Switch2	
	ICMP
2 1B	ICMP
1B	ARP
2 2B	ICMP
2B	ARP
Switch2	ARP
Switch2	ARP
2 2B	ARP
2 Switch1	ARP
2 1B	ARP
Switch2	ARP
2 Switch1	ARP
1 3B	ARP
1 3B	ARP
Switch1	ARP
Switch1	ARP
1 Switch2	ARP
1 Switch2	ARP
2 1B	ARP
1B	ICMP
2 2B	ARP
	2 2B 2B Switch2 Switch2 2 2B 2 Switch1 2 1B Switch2 2 Switch1 1 3B 1 3B Switch1 Switch1 Switch1 1 Switch2 1 Switch2 1 B 1 Switch2 1 B 1 B

广播包处理流程为:


- 1. 3b广播ICMP报文
- 2.1B, 2B收到该icmp报文, 需要回复报文, 此时需要3b的mac地址, 所以1b, 2b各发出arp请求报文
 - 1. 以1b为例,报文至switch2时被广播到switch1和2b,2b拒绝该报文
 - 2. 该报文一直发送到3b, 3b发送arp响应报文
- 3. 1b,2b发送icmp回复报文,该报文经switch2,switch1到达3b,结束

第二次:

在3B中使用命令 ping -n 1 255.255.255.255 可以看到如下event list。由于此前已经ping过,不再需要发送ARP报文。所以报文顺序为: 3b-switch1-switch2-1b and 2b - switch2 -switch1-3b



802.1Q帧





TPID=0x8100 TCI:0x3

TPID表示数据帧类型,取值为0x8100时表示IEEE 802.1Q的VLAN数据帧。如果不支持802.1Q的设备收到这样的帧,会将其丢弃。

TCI字段中包含3+1+12bit消息,分别对应PRI,CFI,VID字段,在此处Pri即优先级取值为0,CFI取值为0表示mac地址以标准格式经行封装,VID标识vlan编号,它们属于vlan3所以VID=3,综合起来TCI字段为3

DTP:





Negotiate:

五个模式区别如下:

1. trunk.

手工静态配置为Trunk,并且还会向对方主动发起DTP信息,要求对方也工作在Trunk模式,无论对方邻居在什么模式,自己永远工作在Trunk模式。

2. Desirable

此模式为DTP主动模式,工作在此模式的接口会主动向对方发起DTP信息,要求对方也工作在Trunk模式,如果对方回复同意工作在Trunk模式,则工作在Trunk模式,如果没有DTP回复,则工作在access模式。

3. Auto

此模式为DTP被动模式,工作在此模式的接口不会主动发起DTP信息,只会等待对方主动发起DTP信息,如果收到对方的DTP信息要求工作在Trunk模式,则自己回复对方同意工作在Trunk模式,最后的模式为Trunk,如果DTP被动模式收不到DTP要求工作在Trunk的信息,则工作在access模式。

4. nonegotiate

停止DTP协商,就是禁止协商模式,端口只允许处于一种状态要么是access,要么是trunk 换句话说,如果一端端口启用了不协商模式为trunk 另外一端为自适应 那么就不能通信了。

5. access

为Access模式,用来连接用户电脑的一种模式,只用于接入链路。例如:当一个端口属于vlan 10时,那么带着vlan 10的数据帧会被发送到交换机这个端口上。

停止协商后,即禁止DTP信息发送。只有双方都主动设置为trunk才可以运行表格中1表示可以,0表示不可以

均为negotiate

1\2	trunk	desirable	auto
trunk	1	1	1
desirable	1	1	1
auto	1	1	0

只有双方都是auto模式,被动接受DTP信息,才无法建立trunk

1为no negotiate模式:

此时1仅能设置为trunk 和access模式,1不再能发出DTP信息,只有均设置为trunk才能trunk。

1\2	trunk	desirable	auto
trunk	1	0	0
access	0	0	0