1、在人们的生产实践中,经常会遇到如何利用现有资源来安排生产, 以取得最大经济效率等问题。此类问题构成了运筹学的一个重要分支 一数学规划,而线性规划(Linear Programming, 简记 LP)则是数学规 划的一个重要分支。自从 1947 年 G.B. Dantzig 提出求解线性规划的 <mark>单纯形法</mark>以来,线性规划在理论上趋于成熟,在实用中日益广泛与深 入。特别是在计算机能处理成千上万个约束条件和决策变量的线性规 划问题之后,线性规划的适用领域更为广泛了,已成为现代管理中经 常采用的基本方法之一。

## 2、LP 模型的三要素:

- (1) 决策变量: 指模型中要求解的未知量, 简称变量。
- (2) 目标函数: 指模型中要达到的目标的数学表达式。
- (3) 约束条件: 指模型中的变量取值所需满足的一切限制条件。 LP 模型的一般形式如下:

$$\max(min) \ z = x_1 + x_2 + x_3$$
 目标函数  

$$s. t. = \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 12 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \le 9 \\ x_1 + 6x_2 - x_2 \le 6 \end{cases}$$
 约束条件

其中 x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, x<sub>3</sub> 为决策变量 s.t.是 subject to 的缩写

3、线性规划问题是在一组线性约束条件下的限制,求一线性目标函 数最大或最小的问题。 在解决实际问题时, 把问题归结成一个线性规 划模型是很重要的一步,但往往也是困难的一步,模型建立是否恰当, 直接影响到求解。而选适当的决策变量,是我们建立有效模型的关键 之一。

- 4、图解法在实际运用中要注意以下几点:
- (1) 若函数约束原型就是等式,则其代表的区域仅为一直线,而 目问题的整个可行域 R (若存在的话) 也必然在此直线上。
- (2) 在画目标函数等值线时只需画两条就能确定其法线方向,为此,只需赋给 z 两个适当的位置
  - (3) 再找出最优点后,关于坐标值有两种确定方法:
    - ①在图上观测最优点坐标值
    - ②通过解方程组得出最优点坐标值

图解法的优点是直观性强,计算方便,但缺点是只适用于问题中有两个变量的情况。图解法的步骤是:建立坐标系,将约束条件在图上表示;确定满足约束条件的解的范围;绘制出目标函数的图形;确定最优解。

几种可能的结果: 唯一解, 多重解, 无界解, 无可行解

5、线性规划问题的标准形式

$$max \ z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3$$

$$s. t. = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

在标准形式中,约束条件都是等号, $b_i$ 都是大于 0 的,目标函数求的是  $\max$  值,决策变量  $x_1, x_2, x_3$ 都是大于 0 的。

非标准型 LP 问题的标准化:

若目标函数是 min z, 则另 z' = -z

若函数约束中:  $(1) b_i < 0$ ,则两边乘以-1

- (2) 约束形式为≤ 加上松弛变量
- (3) 约束形式为≥ 减去剩余变量

若决策变量:  $x_k \leq 0$ , 令  $x_k = -x_{k'}$ ,则  $x_{k'} \geq 0$ 

若 
$$x_k$$
为自由变量,令  $x_k = x_k' - x_k''$ ,且  $x_k'' - x_k'' \ge 0$ 

【自由变量指的是未指出 x<sub>k</sub>与 0 的大小关系】

规划问题 min  $|x_1|+|x_2|+\cdots+|x_n|$ 

s.t. 
$$Ax \leq b$$

要把上面的问题变换成线性规划问题只要注意到事实: 对任意的 x<sub>i</sub>,

存在  $u_i$ ,  $v_i > 0$  满足  $x_i = u_i - v_i$ ,  $|x_i| = u_i + v_i$ 

记 $u = [u_1, ..., u_n]^T$ ,  $v = [v_1, ..., v_n]^T$ 从而,我们就可以把上述问题变

成 
$$\min \sum (u_i + v_i)$$
  $s.t. = \begin{cases} A(u - v) \le b \\ u, v \ge 0 \end{cases}$