


Agenda

- AWS CLI Instalação
- Chaves de Acesso (KeyPairs)
- AWS EC2

AWS Command Line Interface - CLI


- Permite gerenciar serviços da AWS por meio de linhas de comando
- Permite criar/remover serviços sem acessar o console web

AWS CLI - Instalação



https://aws.amazon.com/pt/cli/

AWS Command Line Interface - Instalação



https://aws.amazon.com/pt/cli/

AWS Command Line Interface - CLI

Verificar se a instalação foi bem sucedida

```
C:\>aws --version
aws-cli/2.4.1 Python/3.8.8 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off
```

AWS CLI - Sintaxe

aws <comando> <subcomando> <opções>

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>aws ec2 describe-instances
{
    "Reservations": []
}
```

AWS CLI - Configuração

Criar chave de acesso

☑ Sua chave de acesso (ID da chave de acesso e chave de acesso secreta) foram criadas com êxito.

Faça download do arquivo de chave agora. Ele contém o novo ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta. Se você não fizer o download do arquivo de chave agora, não será possível recuperar a chave de

Para ajudar a proteger sua segurança, armazene sua chave de acesso secreta com segurança e não a compartilhe.

Ocultar chave de acesso

acesso secreta novamente.

ID da chave de acesso:

Chave de acesso HE/rOsYYzJnCe+EAods2xzTBiWetV80at3gv3iC4 secreta:

Fazer download do arquivo de chave Fechar

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - aws configure

Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1237] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\1511 MXTI>aws configure

AWS Access Key ID [None]: AKIAQ4HLRH3HD7DUYTPA

AWS Secret Access Key [None]: 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

Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]: json

AWS CLI — Arquivos de Configuração



AWS CLI — Listar instâncias EC2 com o CLI

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - aws ec2 describe-instances
C:\>aws ec2 describe-instances
   "Reservations": [
            "Groups": [],
            "Instances": [
                    "AmiLaunchIndex": 0,
                    "ImageId": "ami-0c02fb55956c7d316",
                    "InstanceId": "i-0f90f9dc214a17ecc",
                    "InstanceType": "t2.micro",
                    "KeyName": "teste-console",
                    "LaunchTime": "2022-03-17T20:19:10+00:00",
                    "Monitoring": {
                        "State": "disabled"
                    "Placement": {
                        "AvailabilityZone": "us-east-1c",
                        "GroupName": ""
```

Chaves de Acesso


Access keys




Chaves de Acesso

- Permitem acesso a recursos do AWS de forma programática
 - Ex: uso do aws CLI, criar/listar recursos na nuvem pelo CLI

IAM – Criar chaves de acesso




IAM — Criar chaves de acesso



IAM — Criar chaves de acesso




IAM — Criar chaves de acesso



4	^	В	C	_	_	-	_	
\mathcal{A}	А	В	C	υ	E	Г	G	
1	Access key	ID,Secret a	access key					
2	AKIAVFFXI6FMFON6NJ6W,wYoalAkoai9tmgcSABWhrDtHjeaxT99WunZ85RdZ							
2								

Acesso Programático

Usando as Access keys



AWS EC2 – Acesso programático usando chaves criadas

```
▲ Acesso_AWS_EC2.ipynb ☆
       Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda Todas as alterações foram salvas
      + Código + Texto
       #!pip install boto3
       [ ] minha aws access key id = 'SUA ACCESS KEY ID'
            minha_aws_secret_access_key= 'SEU_SECRET_ACCESS'
            minha region name='SUA REGIAO' #ex: 'us-east-1'
      [73] import boto3
            ec2 = boto3.client('ec2', aws_access_key_id = minha_aws_access_key_id,
                                      aws_secret_access_key= minha_aws_secret_access_key,
                                     region_name = minha_region_name)
            response = ec2.describe_instances()
            print(response)
            #response
            {'Reservations': [{'Groups': [], 'Instances': [{'AmiLaunchIndex': 0, 'ImageId': 'ami-0c02fb5

√ [72] nr instancia = 1
            for instancia in response['Reservations']:
<>
             print(f"Instância: {nr_instancia} ")
             print(f"id da instância: {instancia['Instances'][0]['InstanceId']}")
\equiv
             print(f"tipo da instância: {instancia['Instances'][0]['InstanceType']}")
             print(f"Chave usada: {instancia['Instances'][0]['KeyName']}" )
              print(f"Plataforma: {instancia['Instances'][0]['PlatformDetails']}")
             print(f"PublicDnsName: {instancia['Instances'][0]['PublicDnsName']}")
             print(f"PublicIpAddress: {instancia['Instances'][0]['PublicIpAddress']}")
              print(f"RootDeviceType: {instancia['Instances'][0]['RootDeviceType']} \n")
             nr_instancia+=1
            Instância: 1
            id da instância: i-0d6ba004ca7380b28
            tipo da instância: t2.micro
            Chave usada: Acesso_EC2_NorthVirginia
            Plataforma: Linux/UNIX
            PublicDnsName: ec2-184-72-184-160.compute-1.amazonaws.com
            PublicIpAddress: 184.72.184.160
            RootDeviceType: ebs
           Instância: 2
            id da instância: i-03895f68ce774415b
            tipo da instância: t2.micro
            Chave usada: Acesso EC2 NorthVirginia
            Plataforma: Windows
            PublicDnsName: ec2-100-24-37-82.compute-1.amazonaws.com
            PublicIpAddress: 100.24.37.82
            RootDeviceType: ebs
```

Tarefa — Instalação do CLI

- ☐ Baixe o AWS CLI
- ☐ Instale o AWS CLI
- ☐ Verifique a versão instalada



Amazon EC2


AWS Elastic Compute Cloud - EC2



- Provê a infraestrutura computacional na nuvem
- Ex: processador, memória, armazenamento, rede, sistema operacional, etc.
- Computação Virtual (ex: Virtual Machines) chamadas de Instâncias

AWS EC2 - Instâncias






Gestão de Hosts feito pela AWS

AWS EC2 - Instâncias





A instância é uma cópia da AMI que roda como um servidor virtual na nuvem

É possível executar várias instâncias de uma AMI

Fonte: Amazon

AWS EC2 — Tipos de Instâncias



Instância	vCPU	Memória	Armazenamento	Performance de Rede	Exemplo de uso
t2.micro	1	1GB	Somente EBS	Baixa	Gratuito.
					Baixa performance
c6gd.large	2	4GB	1 x 118 SSD NVMe	Até 10GBs	Aplicações que exigem processadores de alto desempenho
					Pago
c6gd.8xlarge	32	64GB	1 x 1.900 SSD NVMe	12 GBs	Aplicações que exigem processadores de alto desempenho
					Pago
Etc					

Fonte: Amazon

AWS EC2 - Conectividade



• IP Público

- Gratuito; Associado a um IP privado da instância;
- Não pode ser movido entre instâncias.
- IP renovado quando a instância é reiniciada


IP Privado

Usado nas subredes. Mantido quando a instância é reiniciada.

Elástico


- IP Fixo
- Há cobrança
- Pode ser movido entre instâncias






Criar Instância EC2 com Linux




















English (US) ▼ Feedback

Anterior

Próximo: Configure os detalhes da instância


Verificar e ativar






edback English (US) ▼






Feedback English (US) ▼ © 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences





Feedback English (US) ▼





Feedback English (US) ▼

Cancelar

Anterior

Verificar e ativa





Etapa 7: Review Instance Launch

Verifique os detalhes de execução da instância. Você pode voltar para editar alterações para cada seção. Clique em **Executar** para atribuir um par de chaves à sua instância e concluir o processo de execução.



Melhore a segurança da sua instância. Seu grupo de segurança, Acesso-Web, está aberto para o mundo.

Sua instância pode ser acessada de qualquer endereço IP. Recomendamos atualizar as regras do seu grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.

Você também pode abrir portas adicionais no seu grupo de segurança para facilitar o acesso ao aplicativo ou serviço que está executando, por ex., HTTP (80) para servidores Web. Editar grupos de segurança

▼ Detalhes da AMI

Editar AMI



Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type - ami-0056d4296b1120bc3



Amazon Linux 2 comes with five years support. It provides Linux kernel 5.10 tuned for optimal performance on Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1, and the latest software packages through extras. This AMI is the successor of the Amazon Linux AMI that is n...

Tipo de dispositivo raiz: ebs Tipo de virtualização: hvm

Tipo de instância

Tipo de instância	ECUs	vCPUs	Memória (GiB)	Armazenamento da instância (GB)	Disponível otimizado para EBS	Desempenho de rede
t2.micro	-	1	1	Somente EBS	-	Low to Moderate

Anterior

Editar tipo de instância

Executar




×

Selecione um par de chavesexistente ou crie um novo par de chaves

Um par de chaves consiste em uma **chave pública** armazenada pela AWS e um **arquivo de chave privada** que você armazena. Juntos, eles permitem que você se conecte à sua instância com segurança. Em AMIs do Windows, o arquivo de chave privada é necessário para obter a senha usada para fazer login na sua instância. Para AMIs do Linux, o arquivo de chave privada permite fazer SSH com segurança na sua instância. O Amazon EC2 oferece suporte aos tipos de par de chaves ED25519 e RSA.

Observação: O par de chaves selecionado será adicionado ao conjunto de chaves autorizado para essa instância. Saiba mais sobre Como remover pares de chaves existentes de uma AMI pública.



com segurança na sua instância. O Amazon EC2 oferece suporte aos tipos de par de chaves ED25519 e RSA.

Observação: O par de chaves selecionado será adicionado ao conjunto de chaves autorizado para essa instância. Saiba mais sobre Como remover pares de chaves existentes de uma AMI pública.

Criar um novo par de chaves

RSA O ED25519

Nome do par de chaves

AcessoEC2_Key

Fazer download do par de chaves


Antes de continuar, você precisa fazer download do arquivo de chave privada (*.pem file). Armazene-o em um local seguro e acessível. Depois que o arquivo tiver sido criado, não será possível fazer o download novamente.

Selecione um par de chavesexistente ou crie um novo par de chaves

Cancelar

Executar instâncias





Enquanto suas instâncias estão executando, você também pode


Saiba mais sobre o nível de uso gratuito da AWS


• Criar alarmes de verificação de status ser notificando quando essas instâncias forem reprovadas em verificações de status. (Podem se aplicar cobranças adicionais)


Amazon EC2: Fórum de discussão

- Criar e anexar volumes adicionais do EBS (Podem se aplicar cobranças adicionais)
- Gerenciar grupos de segurança

Exibir instâncias









i-00fe39189632668d9

Public IPs: 15.229.26.97 Private IPs: 172.31.33.126

AWS EC2 — Excluir uma instância EC2 com Linux

Clique com o botão direito sobre a instância e selecione "Encerrar instância" Confirme o encerramento











Criar Instância EC2 com Windows Server





1. Selecione a AMI

2. Escolher tipo de instância

Configurar instância

4. Adicionar armazenamento

Adicionar Tags

6. Configure o security group

7. Análise

Etapa 2: Escolha um tipo de instância

O Amazon EC2 oferece uma ampla seleção de tipos de instâncias otimizadas para se adequarem a casos de uso diferentes. Instâncias são servidores virtuais que podem executar aplicativos. Possuem várias combinações de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede e oferecem flexibilidade de escolha da composição adequada de recursos para os seus aplicativos. Saiba mais sobre tipos de instância e como podem atender às suas necessidades de computação.

Filtrar por:

Todas as famílias de instâncias

Geração atual

Mostrar/ocultar colunas

Selecionada atualmente: t2.micro (- ECUs, 1 vCPUs, 2.5 GHz, -, 1 GiB memória, Somente EBS)


Família 🔻	Tipo	vCPUs (i) -	Memória (GiB)	Armazenamento da instância (GB) (i)	Disponível otimizado para EBS (i)	Desempenho de rede 🧃 🔻	Compatibilidade com IPv6 i
t2	t2.nano	1	0.5	Somente EBS	-	Baixo a moderado	Sim
t2	t2.micro qualificado para o nível gratuito	1	1	Somente EBS	-	Baixo a moderado	Sim
t2	t2.small	1	2	Somente EBS	-	Baixo a moderado	Sim
t2	t2.medium	2	4	Somente EBS	-	Baixo a moderado	Sim
t2	t2.large	2	8	Somente EBS	-	Baixo a moderado	Sim
t2	t2.xlarge	4	16	Somente EBS	-	Moderado	Sim
t2	t2.2xlarge	8	32	Somente EBS	-	Moderado	Sim
t3	t3.nano	2	0.5	Somente EBS	Sim	Até 5 Giaabit	Sim


Cancelar


Anterior

Verificar e ativar


Próximo: Configure os detalhes da instância













Tarefa — Configurar instância do EC2

- ☐ Crie uma instância Windows Server **Gratuita** do EC2 na região Norte da Virgínia
- ☐ Acesse esta instância usando o remote desktop.
 - □Iniciar > Executar > mstsc

- ☐ Encerre a instância!
 - ☐ Evite cobranças inesperadas

Obrigado!