

11. Phasenübergänge

11.1 Phasen



11.2 Unterschiedliche Phasen im festen Zustand



Ordnungsparameter


Charakterisierung der Phase durch eine Größe, Ordnungsparameter, die sie eindeutig von allen anderen Phasen unterscheidet

Einige Beispiele

| Phase | Ordnungsparameter |
|--------------------------|---|
| Flüssigkeit | Dichtedifferenz zum Gas |
| Kristall | Gittersymmetrie |
| Überstruktur | Anteil der richtig besetzten Gitterplätze |
| Ferromagnetische Ordnung | Spontane Magnetisierung |
| Supraleiter | Energielücke zum normalleitenden Zustand |
| Supraflüssigkeit | Dichte der suprafluiden Komponente |
| | |

11.3 Existenzbereiche von Phasen

Unter welchen Bedingungen treten welche Phasen in welchen Stoffen auf?



Ferromagnet Paramagnet

$$S = +1$$

$$S = -1$$

$$E_{ges} = \sum_{i,j} J_{i,j} S_i S_j$$

$$T_c = J/(k_B \tanh(\sqrt{2} - 1))$$

11.4 Materialkonstanten kondensierter Materie

Feldgrößen: Druck P, Temperatur T, elektrisches Feld E, magnetisches Feld B, intensive Größen

Thermodynamisch konjugierte Mengengrößen: Volumen V, Entropie S, elektrisches Dipolmoment m_e , magnetisches Dipolmoment m_m , extensive Größen

Produkt aus Feldgröße und Mengengröße ergibt eine Energie.

Thermodynamisches Potential Φ:

$$\Phi = E + V \cdot P + S \cdot T + m_e \cdot E + m_m \cdot B$$

Statische Materialkonstanten:

$$\chi^{(XY)} = \frac{\partial X}{\partial Y}$$

$$\chi: Mengengre Y: Feldgröße Y: verallgeme$$

X: Mengengröße

χ: verallgemeinerte Suszeptibilität


| Intensive Feldgrößen | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|--|--|---|--|--|
| | Y | T(K) | $P(N/m^2)$ | E (V/m) | B (Vs/m ²) | | |
| | () | Wärmekapazität | Piezokalorischer | Elektrokalorischer | Magnetokalori- | | |
| rößen | S ((J/F | $\chi^{(ST)} = \frac{\partial S}{\partial T}$ | $\chi^{(SP)} = \frac{\partial S}{\partial P}$ | $\chi^{(SE)} = \frac{\partial S}{\partial E}$ | $\chi^{(SB)} = \frac{\partial S}{\partial B}$ | | |
| dgi | 3) | Wärmeaus- | Kompressibilität | Elektrostriktion | Magnetostriktion | | |
| Extensive Feldgrößen | V (m | $\chi^{(VT)} = \frac{\partial V}{\partial T}$ | $\chi^{(VP)} = \frac{\partial V}{\partial P}$ | $\chi^{(VE)} = \frac{\partial V}{\partial E}$ | $\chi^{(VB)} = \frac{\partial V}{\partial B}$ | | |
| Suc | .sm) | Pyroelektrischer | Piezoelektrischer | Elektrische | Magneto-elektri- | | |
| Exte | m _e (Ası | $\chi^{(m_e T)} = \frac{\partial m_e}{\partial T}$ | $\chi^{(m_e P)} = \frac{\partial m_e}{\partial P}$ | Polarisierbarkeit $\chi^{(m_e E)} = \frac{\partial m_e}{\partial E}$ | scher Effekt $\chi^{(m_e B)} = \frac{\partial m_e}{\partial B}$ | | |
| | 12) | Pyromagneti- | Piezomagneti- | Elektro-magneti- | Magnetisier- | | |
| | √ m | scher Effekt | scher Effekt | scher Effekt | barkeit | | |
| | ղ _m (/ | $\chi^{(m_m T)} = \frac{\partial m_m}{\partial T}$ | $\chi^{(m_m P)} = \frac{\partial m_m}{\partial P}$ | $\chi^{(m_m E)} = \frac{\partial m_m}{\partial E}$ | $\chi^{(m_m B)} = \frac{\partial m_m}{\partial R}$ | | |

11.5 Transportkoeffizienten

Materie nicht im thermodynamischen Gleichgewicht

Entstehung von Flüssen (Masse, Energie, Impuls, elektr. Ladung, etc.)


Transportgleichungen: J_X : Fluß (Stromdichte) = $(\partial X/\partial t)/A$ F_Y : treibende Kraft = grad Y $J_X = L_{XY}F_Y$ L_{XY} : Transportkoeffizienten



| | Treibende Kraft | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | J_X F_Y | grad T (K/m) | grad P (kg/m ² s ²) | grad c (m ⁻⁴) | grad U (V/m) |
| ichte) | J_{Q} $(J/m^{2}s)$ | Wärme- leitung | Mechanokal- rischer Effekt | Diffusions- Wärme (Dufour) | Peltier- Effekt |
| Fluß (Stromdichte) | J _m (kg/m ² s) | Thermomech- anischer Effekt | Masse- Transport | | |
| Fluß (| J_{N} (m-2s-1) | Soret-Effekt | | Diffusion | |
| | J_{q} (A/m ²) | | | | Elektrizitäts- Leitung |
| | | | | | |


11.6 Flüssigkeiten

Gas




$$E = 0$$
 $E \approx 0$
 $E = 10^{11} \text{ N/m}^2$
 $\eta = 10^{-5} \text{ kg/(ms)}$
 $\eta = 10^{-3} \text{ kg/(ms)}$
 $\eta \rightarrow \infty$
 $K \approx 1 / \text{bar}$
 $K \approx 10^{-9} / \text{bar}$
 $K \approx 10^{-10} / \text{bar}$
 $\tau \approx 10^{-10} \text{ s}$
 $\tau \approx 10^{-8} \text{ s}$
 $\tau \rightarrow \infty \text{ (T=0)}$

Flüssigkeit



$$E \approx 0$$
 $\eta = 10^{-3} \text{ kg/(m}$ $K \approx 10^{-9} \text{ / bar}$ $\tau \approx 10^{-8} \text{ s}$

Festkörper



$$E = 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$\eta \rightarrow \infty$$
bar
$$K \approx 10^{-10} / \text{bar}$$

$$\tau \rightarrow \infty \text{ (T=0)}$$

Atomare Wechselwirkung (Lennard-Jones-Potential):

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right]$$

Anziehender Term (Coulomb-WW) -Abstoßender Term (Pauli-Prinzip)

Beschreibung der Nahordnung durch Korrelationsfunktionen

$$g(r,t) = g_s(r,t) + g_p(r,t)$$

Paarkorrelationsfunktion

Selbstkorrelationsfunktion

Energie:

$$E = \frac{f}{2} N k_B T + \frac{N^2}{2V} \int_{V} U(r) g_p(r) 4\pi r^2 dr$$

Potentielle Energie

Kinetische Energie

Suszeptibilität:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V = \frac{f}{2} N k_B + \frac{N^2}{2V} \int_V U(r) \left(\frac{\partial g_p}{\partial T}\right) 4\pi r^2 dr$$

<u>Transportkoeffizienten</u>

dynamische Vorgänge ↔ Zeitabhängigkeit der Korrelationsfunktion Brown'sche Bewegung der Atome

Selbstkorrelationsfunktion $g_s(r,t)$

$$g_s(r,t) = \frac{1}{\frac{N}{V} \left(4\pi \cdot D \cdot t\right)^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4D \cdot t}\right)$$

Mittleres Abstandsquadrat:


$$\langle r^2 \rangle = \frac{N}{V} \int_0^\infty r^2 g_s(r,t) 4\pi r^2 dr$$

$$\langle r^2 \rangle = 6D \cdot t$$

Diffusionskoeffizient *D*:

$$D = \frac{1}{6}v^2 \cdot L$$

Paarkorrelationsfunktion einer Flüssigkeit und Nahordnung



Platzwechselfrequenz vEnergieschwelle $\Delta \varepsilon$ Sprungweite L

11.7 Wärmekapazität

Konstantes Volumen *dV*=0:


$$C_V = \left(\frac{dE}{dT}\right)_V$$

Experiment: konstanter Druck *dP*=0: Umrechnung

$$C_P = C_V + 9\alpha_p^2 VT / \kappa_T$$

Verschiedene Beiträge:


$$C^{\text{ges}} = C^{\text{G}} + C^{\text{E}} + C^{\text{P}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial T} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial T} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial T} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial T} \end{pmatrix}$$
Phononen kooperativer Anteil Elektronen



Spezifische Wärme von Eisen

11.8 Änderungen der spezifischen Wärme bei Umwandlungen

Kooperative Anteile treten bei Phasenübergängen auf.



Freie Enthalpie:

$$G = H - TS = E - PV - TS$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P} = -S; \quad \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T} = -V;$$

$$\left(\frac{\partial^{2} G}{\partial T^{2}}\right)_{P} = -\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} =$$

$$\frac{1}{T}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P} = \frac{C_{P}}{T}$$

11.9 Klassifizierung der Phasenübergänge

Klassifizierung nach Phasenübergängen 1. und 2. Art und höherer Ordnung

Beispiele:

| 1. Art | 2. Art |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kristallisation | Ferroelektrizität |
| Kondensation | Ferromagnetismus |
| Sublimation | Supraleitung |
| Martensitische Umwandlung | Superfluidität |
| Ordnung-Unordnung (A ₃ B) | Ordnung-Unordnung (AB) |
| Bildung von Domänen | Umwandlungen am kritischen Punkt |
| (Ferroelektrika, Ferromagnete, | |
| Flußgitter in Supraleitern 2. Art | |

11.10 Phasenübergänge 1. Art

Charakterisierung durch: Keimbildung

Latente Wärme

Hysterese Effekte


Keimbildung:

Bildung von Clustern der Tochterphase 2 in der Mutterphase 1

→ Energiegewinn

Aufbau einer Grenzfläche

→ Energieaufwand



Bei der Übergangstemperatur stehen beide Phasen miteinander im Gleichgewicht

$$T = T_E \rightarrow G^1(P_E, T_E) = G^2(P_E, T_E)$$

Entwicklung der freien Enthalpie um T_E :

$$G^{1}(P_{E}, T_{E}) + dP \frac{\partial G^{1}}{\partial P} + dT \frac{\partial G^{1}}{\partial T} \dots = G^{2}(P_{E}, T_{E}) + dP \frac{\partial G^{2}}{\partial P} + dT \frac{\partial G^{2}}{\partial T} \dots$$

Clausius-Clapeyron

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\frac{\partial G^{1}}{\partial T} - \frac{\partial G^{2}}{\partial T}}{\frac{\partial G^{1}}{\partial P} - \frac{\partial G^{2}}{\partial P}} = \frac{S^{1} - S^{2}}{V^{1} - V^{2}}$$

Entropiesprung, Volumensprung


beide Phasen besitzen unterschiedliche Eigenschaften am Übergangspunkt (P_E, T_E)


Phasenübergänge 1. Ordnung

- Sprünge in den extensiven Größen am Phasenübergang
- Behinderung des Anwachsens der Fluktuationen
- Existenz einer Aktivierungsschwelle für die Keimbildung
- Unterkühlung Überhitzung

Beispiel: Verdampfen einer Flüssigkeit

 $V_{Dampf} >> V_{Flüssigkeit}, \Delta V \neq 0, Verdampfungswärme$





Phasenübergänge 1. Ordnung:

Schmelzen eines Festkörpers Kristallisation einer Schmelze Strukturelle Umwandlungen in Festkörpern Aufbau einer Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Phasen erfordert Energie:

- Existenz einer Aktivierungsschwelle zur Keimbildung
- Kompensation durch Erniedrigung der freien Enthalpie

Energiebilanz während der Keimbildung:


$$\Delta G = \frac{4\pi}{3} R^3 \cdot \Delta G_V - 4\pi R^2 \cdot \sigma$$
Volumenterm Grenzflächenterm

$$\Delta G_V = G_2 - G_1 < 0 \ (T < T_E)$$
: Enthalpiegewinn $\sigma > 0$: Energieaufwand durch Grenzfläche

Energieschwelle ΔG^* zur Aktivierung wachstumsfähiger Keime:

$$\Delta G^* = \frac{16\pi \,\sigma^3}{4\Delta G_V}$$

Volumen- und Grenzflächenterm haben unterschiedliche Abhängigkeit vom Keimradius $\longrightarrow \Delta G$ durchläuft ein Maximum bei der Energieschwelle ΔG^* und beim kritischen Keimradius R^* !



Reaktionskinetik, Phasengleichgewicht flüssig-fest

Zufuhr der Schmelzenthalpie kontrolliert das Schmelzen einer Substanz: Geschwindigkeiten der Teilreaktionen: R^M : Schmelzen, R^F : Erstarren

$$R^{M} = N^{S} \cdot A^{M} \cdot G^{M} \cdot v^{S} \cdot exp(-Q^{M}/RT)$$

$$R^F = N^L \cdot A^F \cdot G^F \cdot v^L \cdot exp(-Q^F/RT)$$

 $N^{L,S}$: Anzahl der an der Reaktion beteiligten Atome


 $A^{M,F}$: Akkomodationskoeffizienten

 $G^{M,F}$: Geometriefaktoren


v^{S,L}: Schwingungsfrequenzen

 $Q^{M,F}$: Aktivierungsenergien

R: Gaskonstante



$$\Delta H_f = \Delta S_f \cdot T_E$$



$$T = T_E$$
: $R^F = R^M$


Ebene Grenzfläche:

$$G^M = G^F$$

Metalle:

$$N^S \approx N^L$$
 $v^S \approx v^L$

$$\frac{\Delta H_f}{RT_E} \approx \ln \frac{A^M}{A^F}$$



11.11 Phasenübergänge 2. Art

$$T = T_c \longrightarrow \Delta S = 0, \Delta V = 0$$

 T_c : kritische Temperatur

Beide Phasen besitzen gleiche Eigenschaften am kritischen Punkt.


- Erste Ableitung der freien Enthalpie zeigt keinen Sprung bei T_c , sondern verläuft stetig.
- Extensive Größen beider Phasen am kritischen Punkt werden gleich
- Keine Grenzflächenenergie zwischen beiden Phasen
- Keine Aktivierungsschwelle zur Keimbildung
- Keine latente Wärme

Fluktuationen des Ordnunsgparameters werden bei Annäherung an die kritische Temperatur sehr groß;

Schwankungen durch Brown'sche Wärmebewegung der Atome (Molekühle)

T → T_c: Zunahme der Reichweite und Abnahme der Relaxationszeiten der Fluktuationen, dies gilt bei Annäherung an den kritischen Punkt von hohen und tiefen Temperaturen.

Kritische Fluktuationen





 Reduzierte Temperatur:
 $T_r = |T - T_c|/T_c$ $10^{-5} - 10^{-2}$


 Korrelationslänge:
 ξ (1000 - 10) nm


 Lebensdauer:
 τ $(10^{-10} - 10^{-11})$ s

 $(10^{-10} - 10^{-11})$ s









Helle Quadrate: Spin oben Dunkle Quadrate: Spin unten

Kritische Exponenten

Gleichbeschaffenheit beider Phasen am kritischen Punkt Verhalten thermodynamischer Eigenschaften bei T_c :

$$A(Y) = A_o \left| \frac{Y - Y_c}{Y_c} \right|^z$$
 A: Eigenschaft
 Y: Feldgröße (T,P,B,E)
 Y_c: kritischer Wert der Feldgröße
 7: kritischer Exponent

kritischer Exponent

$$z > 0$$
: $A \rightarrow 0$ für $Y \rightarrow Y_c$

$$z < 0$$
: $A \rightarrow \infty$ für $Y \rightarrow Y_c$

z = 0: logarithmische Divergenz

Deutung durch Renormierungstheorie Nobelpreis 1982: K. G. Wilson

Gültigkeitsbereich:

$$10^{-5} < T_r < 10^{-2}$$


Atomabstand << Korrelationslänge << Probenabmessungen

Experiment:

$$T \ge T_c$$
:
 $\chi \approx (T - T_c)^{-1.41}$
 $\gamma = -1.41$

Theorie:

 $\gamma = -1.39$



Universalität von Phasenübergängen 2. Ordnung Symmetrie des Ordnungsparameters:

Anzahl n seiner wechselwirkenden Komponenten, n: "Spindimension"

n = 1: Ising Modell n = 2: XY - Modell


n = 3: Heisenberg - Modell

Bedingung: kurzreichweitige Kräfte Wechselwirkungsenergie < k_BT Reichweite << Korrelationslänge

<u>Universalität:</u> Gleiche kritische Exponenten für unterschiedliche Phasenübergänge

Beispiele:

z < 0: Kompressibilität eines Flüssigkeits-Gas-Systems, T_c : kritischer Punkt Magnetische Suszeptibilität eines Ferromagneten, T_c : Curie-Temperatur z > 0: Energielücke für Cooper-Paare in supraflüssigem 3 He, T_c : Lambda-Punkt Untergittermagnetisierung des antiferro-Magnetischen NiO, T_c : Néel-Temperatur



Allein die geometrischen Eigenschaften der Fluktuationen bestimmen die makroskopischen Eigenschaften der Materie in der Nähe kritischer Punkte, unabhängig von der Art der Wechselwirkung zwischen den Atomen!