
# Задание экзамена «Администрирование сетей передачи информации»



1. Имена хостов в созданных ВМ должны быть установлены в соответствии со схемой.

Адресация должна быть выполнена в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Имя BM	ІР-адрес	
RTR-L	100.100.100.10/28 – для подсети в сторону ISP	
	10.10.10.1/24 – для подсети офиса LEFT	
RTR-R	150.150.150.10/28 – для подсети в сторону ISP	
	20.20.20.1/24 – для подсети офиса RIGHT	
SRV-L	10.10.10.100/24	
WEB-L	10.10.10.110/24	
WEB-R	20.20.20.100/24	
ISP	100.100.100.1/28 – для подсети в сторону RTR-	
	L 150.150.150.1/28 – для подсети в сторону	
	RTR-R 35.35.35.1/28 – для подсети в сторону	
	CLI DHCP -для выхода в общественную сеть	
CLI	35.35.35.10/28	

# RTR-L:

hostnamectl set-hostname rtr-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address100.100.100.100.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address 10.10.10.1/24

reboot

## RTR-R:

hostnamectl set-hostname rtr-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address150.150.150.10/28

cp -r /etc/net/ifaces/ens18/ /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address 20.20.20.1/24

reboot

# **SRV-L:**

hostnamectl set-hostname srv-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address10.10.10.100/24reboot

### **WEB-L:**

hostnamectl set-hostname web-l.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address10.10.10.110/24reboot

# **WEB-R:**

hostnamectl set-hostname web-r.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address20.20.20.100/24reboot

### **ISP:**

hostnamectl set-hostname isp.au.team; exec bash

cp -r /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens19/

vim /etc/net/ifaces/ens19/options меняем на static

cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens20/cp -r /etc/net/ifaces/ens19 /etc/net/ifaces/ens21/

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address100.100.100.1/28vim /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address150.150.150.1/28vim /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address35.35.35.1/28

reboot

### CLI:

hostnamectl set-hostname cli.au.team; exec bash

vim /etc/net/ifaces/ens18/optionsменяем на staticvim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address35.35.35.10/28reboot

- 2. Настройка динамической трансляции адресов на всех роутерах.
  - Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов сторону ISP и с ISP в сторону общественной сети.
  - Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

# **ISP:**

apt-get update apt-get install nftables -y vim /etc/nftables/nftables.nft

В конфиге прописать ниже после всего:


```
1 table inet my_nat {
2 chain my_masquerade {
3 type nat hook postrouting priority srcnat;
4 oifname "ens18" masquerade
5 }
6 }

где ens18 - публичный интерфейс ISP (смотрящий в Интернет)
```

systemctl start nftables

[если не запускается проверить на ошибки командой nft - f /etc/nftables/nftables.conf] systemctl enable nftables

vim /etc/net/sysctl.conf



reboot

### RTR-L:

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

Шлюз по умолчанию в сторону ISP:

```
root@host-15:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
default via 100.100.100.1
```

reboot

Далее скачать и настроить nftables точь-в-точь как на ISP, не забыть net.ipv4.ip\_forward = 1 reboot

# RTR-R:

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

Шлюз по умолчанию в сторону ISP:

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

default via 150.150.150.1
```

reboot

Далее скачать и настроить nftables точь-в-точь как на ISP, не забыть net.ipv4.ip\_forward = 1 reboot

# **SRV-L:**

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

```
root@host-15:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
default via 10.10.10.1
```

Reboot

# **WEB-L:**


vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

```
root@host-15:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
default via 10.10.10.1
```

reboot

# **WEB-R:**


vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route



reboot

## **CLI:**

vim /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route



reboot

- 3. Между офисами должен быть установлен защищенный туннель, позволяющий осуществлять связь между регионами с применением внутренних адресов.
  - Трафик, проходящий по данному туннелю, должен быть защищен:
  - Платформа ISP не должна иметь возможности просматривать содержимое пакетов, идущих из одной внутренней сети в другую.
  - Туннель должен позволять защищенное взаимодействие между офисами управления трафиком по их внутренним адресам
  - Взаимодействие по внешним адресам должно происходит без применения туннеля и шифрования.
  - Трафик, идущий по туннелю между регионами по внутренним адресам, не должен транслироваться.

# Создание gre-тоннеля:

## RTR-L:

vim /etc/gre.up

Пишем:

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

#!/bin/bash
ip tunnel add tun0 mode gre local 100.100.100.10 remote 150.150.150.10
ip addr add 10.5.5.1/30 dev tun0
ip link set up tun0
ip route add 20.20.20.0/24 via 10.5.5.2
```

Coxpаняем файл chmod +x /etc/gre.up sh /etc/gre.up vim /etc/crontab

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

run-parts

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

02 4 * * root run-parts /etc/cron.daily

22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly

@reboot root /etc/gre.up
```

# **RTR-R:**

vim /etc/gre.up

Пишем:

```
тоот@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

#!/bin/bash
ip tunnel add tun0 mode gre local 150.150.10 remote 100.100.100.10
ip addr add 10.5.5.2/30 dev tun0
ip link set up tun0
ip route add 10.10.10.0/24 via 10.5.5.1
```

chmod +x /etc/gre.up sh /etc/gre.up vim /etc/crontab

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

# run-parts

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly

02 4 * * root run-parts /etc/cron.daily

22 4 * 0 root run-parts /etc/cron.weekly

42 4 1 * root run-parts /etc/cron.monthly

@reboot root /etc/gre.up
```

# Создание ір-ѕес соединения:

# RTR-L:

apt-get install strongswan vim /etc/strongswan/ipsec.conf

```
conn vpn
auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=100.100.100.10
right=150.150.150.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256
```

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

```
root@host-15:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

# ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"

~
```

systemctl start strongswan-starter.service systemctl enable strongswan-starter.service

## RTR-R:

apt-get install strongswan vim /etc/strongswan/ipsec.conf

```
conn vpn

auto=start
type=tunnel
authby=secret
left=150.150.150.10
right=100.100.100.10
leftsubnet=0.0.0.0/0
rightsubnet=0.0.0.0/0
leftprotoport=gre
rightprotoport=gre
ike=aes128-sha256-modp3072
esp=aes128-sha256
```

vim /etc/strongswan/ipsec.secrets

```
root@host-15:/root
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

# ipsec.secrets - strongSwan IPsec secrets file
100.100.100.10 150.150.150.10 : PSK "P@ssw0rd"
```

systemctl start strongswan-starter.service systemctl enable strongswan-starter.service

Команда для проверки:

ipsec status

Должно быть так:

Если не так то пробуем ipsec update ipsec restart

- 4. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах WEB-L и WEB-R:
  - Для подключения используйте порт 2024
  - Разрешите подключения только пользователю sshuser
  - Ограничьте количество попыток входа до двух
  - Настройте баннер «Authorized access only»

### WEB-L и WEB-R:

apt-get install openssh-server vim /etc/openssh/sshd config

```
>___
                              root@WEB-L: /root
                                                                           Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
# sshd config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
# The strategy used for options in the default sshd config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
Port 2024
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/sshd banner
PasswordAuthentication yes
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

echo "Authorized access only" > /etc/openssh/sshd\_banner systemctl enable --now sshd useradd sshuser passwd sshuser

- 5. Настройка DNS для офисов HQ и BR.
  - Основной DNS-сервер реализован на SRV-L. Дочерний сервер DNS на WEB-R.
  - Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2
  - В качестве DNS сервера пересылки используйте 94.232.137.104 DNS сервер.
  - Для устройств офиса RIGHT DNS сервер WEB-R, для устройств офиса LEFT DNS сервер SRV-L

Таблица 2

Имя ВМ	Запись	Тип
RTR-L	rtr-l.au.team	A,PTR
RTR-R	rtr-r.au.team	A,PTR
SRV-L	srv-l.au.team	A,PTR
WEB-L	web-l.au.team	A,PTR
WEB-R	web-r.au.team	A,PTR
ISP	isp.au.team	A,PTR
CLI	cli.au.team	A,PTR

### **SRV-L:**

apt-get update && apt-get install bind bind-utils

vim /etc/bind/options.conf

```
listen-on { any; };
recursion yes;
allow-query { any;};

/*
    * If the forward directive is set to "only", the server will only
    * query the forwarders.
    */
//forward only;
forwarders {
        94.232.137.104;
};
```

В качестве DNS-сервера для самого себя должен быть 127.0.0.1:

### vim /etc/resolv.conf


```
nameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8
```

В конфигурационном файле /etc/bind/local.conf описываем необходимые зоны согласно требованию задания:


#### vim /etc/bind/local.conf

```
root@srv-l:/root
                                                                           Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
zone "au.team" {
       type master;
        file "db.au.team";
       allow-transfer {20.20.20.100; };
};
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "left.reverse";
       allow-transfer {20.20.20.100; };
zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "right.reverse";
       allow-transfer {20.20.20.100; };
};
zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
       type master;
        file "cli.reverse";
       allow-transfer {20.20.20.100; };
};
                                                              31,1 Окончание
```

Примеры файлов зон прямого и обратного просмотра расположены по пути /etc/bind/zone. Копируем их:



### Задаём необходимые права:



#### vim /etc/bind/zone/left.reverse

```
root@srv-l:/root
                                                                            2_
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
@
                SOA
                        10.10.10.in-addr.arpa. root.10.10.10.in-addr.arpa. (
                                2024021400
                                                 ; refresh
                                                 ; retry
                        srv-l.au.team.
@
                        web-r.au.team.
                PTR
                        rtr-l.au.team.
110
                        web-1.au.team.
                PTR
100
                PTR
                        srv-l.au.team.
```

vim /etc/bind/zone/right.reverse

```
root@srv-l:/root
۶__
                                                                           Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
$TTL
@
                SOA
                        20.20.20.in-addr.arpa. root.20.20.in-addr.arpa. (
                                2024021400
                                                ; expire
                        srv-l.au.team.
                        web-r.au.team.
                PTR
                        rtr-r.au.team.
                        web-r.au.team.
100
                PTR
```

vim /etc/bind/zone/cli.reverse

```
root@srv-l:/root
                                                                            Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
$TTL
@
                SOA
                        35.35.35.in-addr.arpa. root.35.35.35.in-addr.arpa. (
                                2024021400
                                                 ; serial
                                                 ; expire
                        srv-l.au.team.
@
                        web-r.au.team.
10
                        cli.au.team.
                PTR
                PTR
                        isp.au.team.
```

systemctl restart bind named-checkconf named-checkconf -z

#### HA BCEX МАШИНАХ КРОМЕ SRV-L и WEB-R: поменять /etc/resolv.conf

```
root@RTR-R:/root

Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь

# Generated by resolvconf

# Do not edit manually, use

# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.

nameserver 10.10.10.100
```

## **WEB-R:**

apt-get update && apt-get install bind bind-utils vim /etc/bind/options.conf

```
listen-on { any; };
recursion yes;
allow-query { any;};

/*

* If the forward directive is set to "only", the server will only
* query the forwarders.

*/

//forward only;
forwarders {

94.232.137.104;
};
```

В качестве DNS-сервера для самого себя должен быть 127.0.0.1:

## vim /etc/resolv.conf

```
nameserver 127.0.0.1
nameserver 8.8.8.8
```

#### vim /etc/bind/local.conf

```
// Add other zones here
zone "au.team" {
        type slave;
        file "/etc/bind/zone/slave/db.au.team";
        masters { 10.10.10.100; };
zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "/etc/bind/zone/slave/left.reverse";
        masters { 10.10.10.100; };
zone "20.20.20.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "/etc/bind/zone/slave/right.reverse";
        masters { 10.10.10.100; };
};
zone "35.35.35.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "/etc/bind/zone/slave/cli.reverse";
        masters { 10.10.10.100; };
```

chown named:named /var/lib/bind/zone/slave/ **BAXHO!!!** systemetl restart bind (+ enable) systemetl status bind

Левая подсеть обращается к SRV-L (10.10.10.100), правая к WEB-R (20.20.20.100) — конфиг resolv.conf

- 6. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony
  - В качестве сервера выступает ISP
  - На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5
  - В качестве клиентов настройте RTR-L, RTR-R, SRV-L, WEB-L, WEB-R, CLI

# Настройка на ISP

Открываем файл /etc/chrony.conf

Комментим строчку pool pool.ntp.org iburst

```
root@isp:/root
                                                                           ۶__
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool pool.ntp.org iburst
# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift
# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3
# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *
# the system clock.
#minsources 2
```

# В конце файла пишем

```
server 127.0.0.1
allow 35.35.35.0/28
allow 100.100.100.0/28
allow 150.150.150.0/28
allow 20.20.20.0/24
allow 10.10.10.0/24
local stratum 5
```


#### Сохраняем его

На всех остальных машинах

В файле /etc/chrony.conf комментируем строчки

# pool pool.ntp.org iburst

rtcsync (не обязательно, как я понял)



### Ha RTR-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1

# Ha RTR-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1

#### Ha CLI

В конце файла пишем server 35.35.35.1


### Ha SRV-L и WEB-L

В конце файла пишем server 100.100.100.1


### Ha WEB-R

В конце файла пишем server 150.150.150.1

Сохраняем и выходим из файла




Для RTR-R



## Для RTR-L

```
systemctl status chronyd.service
 chronyd.service - NTP client/server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; vendor prese>
    Active: active (running) since Thu 2024-06-13 19:42:28 MSK; 1h 12min ago
      Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
   Process: 2361 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $CHRONYD_ARGS (code=exited, statu>
   Main PID: 2419 (chronyd)
     Tasks: 1 (limit: 1124)
    Memory: 4.4M
       CPU: 80ms
    CGroup: /system.slice/chronyd.service
            └ 2419 /usr/sbin/chronyd
июн 13 19:42:27 rtr-l.au.team systemd[1]: Starting NTP client/server...
июн 13 19:42:28 rtr-l.au.team chronyd[2419]: chronyd version 4.5 starting (+CMD>
июн 13 19:42:28 rtr-l.au.team chronyd[2419]: Frequency 0.000 +/- 1000000.000 pp>
июн 13 19:42:28 rtr-l.au.team systemd[1]: Started NTP client/server.
              systemctl restart chronyd.service
              chronyc sources
MS Name/IP address
                   Stratum Poll Reach LastRx Last sample
^? _gateway
                                           12 -7188s[ -7188s] +/- 176us
```

## Для CLI




## 7. Сконфигурируйте файловое хранилище:

- При помощи четырёх дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на SRV-L сконфигурируйте дисковый массив уровня 5
- Имя устройства md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf
- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5
- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4
- Настройте сервер сетевой файловой системы(nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону WEB-L, WEB-R.
- Ha WEB-L, WEB-R настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs


Пишем lsblk, смотрим диски

```
lsblk
NAME
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
        8:0
              0 40G 0 disk
        8:1
              0 959M 0 part [SWAP]
-sda1
 -sda2
        8:2
              0 39,1G 0 part /
        8:16 0
sdb
                   1G 0 disk
sdc
        8:32 0
                   1G 0 disk
sdd
        8:48 0
                   1G 0 disk
        8:64 0
                   1G 0 disk
sde
              1 1024M 0 rom
sr0
       11:0
               cfdisk /dev/sdb
```


Команда: cfdisk /dev/sdc




Нажимаем enter




Выбираем Новый




Нажимаем enter




Нажимаем Тип




Выбираем Linux Raid, нажимаем enter



Выбираем Запись



Пишем уеѕ




Выбираем Выход и нажимаем enter

То же самое делаем для /dev/sdb /dev/sdd /dev/sde


Получилось

```
lsblk
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
NAME
sda
       8:0 0 40G 0 disk
sda1 8:1 0 959M 0 part [SWAP]
sda2 8:2 0 39,1G 0 part /
sdb
       8:16 0 1G 0 disk
└sdb1 8:17 0 1022M 0 part
       8:32 0 1G 0 disk
sdc
∟sdc1
       8:33 0 1022M 0 part
sdd
       8:48 0 1G 0 disk
      8:49 0 1022M 0 part
∟sdd1
sde
      8:64 0 1G 0 disk
└sde1 8:65 0 1022M 0 part
       11:0
             1 1024M 0 rom
sr0
```

```
2...
                              root@srv-l: /root
                                                                       Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
               mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /de
v/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 1044480K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
               cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
3133440 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
                                                                       root@srv-l:/root
۶_
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
               mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=4 metadata=1.2 name=srv-l.au.team:0 UUID=
1fab12e8:38653a86:b3e7d28b:bcd49ad9
  devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1,/dev/sdd1,/dev/sde1
                             root@srv-l:/root
                                                                       _ 🗆 ×
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
               make-initrd
[00:00:00] Config file: /etc/initrd.mk
[00:00:02] Generating module dependencies on host ...
[00:00:19] Used features: add-modules add-udev-rules cleanup compress depmod-ima
ge gpu-drm kbd locales network plymouth rdshell rootfs system-glibc ucode
[00:00:19] Packed modules: af_packet ahci drm_drm_kms_helper drm_ttm_helper evde
v hid hid-generic input-leds intel-agp intel-gtt libahci libata scsi_common scsi
_mod_sd_mod_serio_raw_sis-agp_ttm_via-agp_vmwgfx
[00:00:19] Unpacked size: 56M
[00:00:19] Image size: 16M
[00:00:19] Image is saved as /boot/initrd-6.1.79-un-def-alt1.img
               lsblk
NAME
       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
         8:0
sda
               0
                   40G 0 disk
              0 959M 0 part
 -sda1
                                [SWAP]
∟sda2
         8:2
              0 39,1G 0 part
         8:16 0 1G 0 disk
sdb
∟sdb1
         8:17
               0 1022M 0 part
 ∟md0
                    3G 0 raid5
         9:0
                    1G 0 disk
         8:32
               0
sdc
         8:33
 -sdc1
               0 1022M 0 part
  └md0 9:0
                    3G 0 raid5
sdd
         8:48 0
                    1G 0 disk
∟sdd1
         8:49 0 1022M 0 part
  └md0 9:0
               0
                    3G 0 raid5
                     1G 0 disk
         8:64
                0
sde
 -sde1
         8:65
                0 1022M
                        0 part
  ∟md0
         9:0
                    3G 0 raid5
```




Открываем файл /etc/fstab



(последняя строчка)


```
/proc : already mounted
/dev/pts : already mounted
/tmp : already mounted
/manned : ignored
swap : ignored
/media/ALTLinux : ignored
/raid5 : successfully mounted
```

Перезагружаем машину reboot




# NFS-сервер - установка

\$ apt-get install nfs-server rpcbind nfs-clients



Ha web-l и web-r прописываем



vim /etc/fstab

```
۶_
                                root@web-l:/root
                                                                              Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
oroc
                 /proc
                                         proc
                                                  nosuid, noexec, gid=proc
devpts
                                                  nosuid, noexec, gid=tty, mode=620
                /dev/pts
                                         devpts
tmpfs
                                          tmpfs
                                                  nosuid
                /tmp
UUID=85af0e0b-2739-4f64-b468-9ae01a0842cc
                                                          ext4
                                                                   relatime
UUID=2b9a7b33-ec8f-4661-ad6f-92ce6371dc4c
                                                  swap
                                                          swap
                                                                   defaults
/dev/sr0
                /media/ALTLinux udf,iso9660
                                                  ro, noauto, user, utf8, nofail, comme
nt=x-gvfs-show 0 0
10.10.10.100:/raid5/nfs /mnt/nfs
                                                  defaults
                                         nfs
```

(последняя строчка)

# В конце прописываем mount -a

- 8. Запустите сервис MediaWiki используя docker на сервере WEB-L.
  - Установите Docker и Docker Compose.
  - Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki:
  - Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных
  - Используйте два сервиса;
  - Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki;
  - Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ;
  - Контейнер с базой данных должен называться db и использовать образ mysql;
  - Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, для пользователя wiki с паролем DEP@ssw0rd;
  - База должна храниться в отдельном volume с названием dbvolume.
  - MediaWiki должна быть доступна с WEB-R по порту 8080 и имени midiawiki.au.team
- 9. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузере для организаций на СLI

Ha cli apt-get update apt-get install yandex-browser-stable