7_Cluster01LVS 简介 LVS-NAT 集群 LVS-DR 集群

一 集群

1.1 定义:

一组通过高速网络互联的计算组,并以单一系统的模式加以管理

将很多服务器集中在一起,提供同一种服务,在客户端看来就像只有一个服务器

可以在付出较低成本的情况下获得在性能\可靠性\灵活性方面的相对较高的收益

任务调度是集群系统中的核心技术

1.2 目的

提高性能:如计算密集型应用,如:天气预报\核实验模拟

降低成本:相对百元美元级的超级计算机,价格便宜

提高可扩展性: 只要增加集群节点即可

增强可靠性:多个节点完成相同功能,避免单点失败

1.3 集群分类

高性能计算集群(HPC):通过以集群开发的并行应用程序,解决复杂的科学问题

负载均衡(LB)集群:客户端负载在计算机集群中尽可能平均分摊

高可用(HA)集群:避免单点故障,当一个系统发生故障时,可以快速迁移

= LVS

2.1 Linux Virtual Server(Linux 默认安装并启动,在内核中)

实现高可用的\可伸缩的 web mail cache 和 media 等网络服务.

最终目标是利用 Linux 和 LVS 集群软件实现一个高可用\高性能\低成本的服务器应

用集群.

2.2 LVS 集群组层

前端:负载均衡层 由一台或多台负载调度器构成

中间:服务器群组层 由一组实际运行应用的服务器组成

底端:数据共享存储层 提供共享存储空间的存储区域

2.3 LVS 术语

director server:调度服务器 将负载分发到 real server 的服务器

real server:真实服务器 真正提供应用服务的服务器

vip: virtual ip ds 或 rs 公布给用户访问的虚拟 IP 地址

rip: real ip 集群节点上使用的 IP 地址(rs 使用的 IP)

dip: director ip 调度器(ds)连接节点服务器(rs)的 IP地址

2.4 LVS 工作模式(用路由器的原理来理解 LVS) 电脑主机+LVS=软路由



2.4.1 LVS/NAT

通过网络地址转换实现的虚拟服务器

数据包流向	clinet \rightarrow	proxy	(NAT 转换)	→ web1
数据包	s:4.10	s:4.10	s:4.10	s:4.10
	d:4.5	d:4.5	d:2.100	d:2.100
料 相互法点	-14		(NAT ++++)	
数据包流向	clinet←	proxy	(NAI 特拱)	← wepı
数据包	s:4.5	s:4.5	s:2.100	s:2.100
	d·4 10	d·4 10	d:4.10	d:4.10

LVS/NAT 模式下 web 服务器必须配置网关

大并发访问时,调度器的性能成为瓶颈

2.4.2 VS/DR

直接使用路由技术实现虚拟服务器

节点服务器需要配置 vip,注意 mac 地址广播

2.4.3 VS/TUN

通过隧道方式实现虚拟服务器

2.5 负载均衡调度算法

- 2.5.1 轮询(round robin)[rr]: 将客户端请求平均分发到 real server
- 2.5.2 加权轮训(weighted round robin)[wrr]:根据 real server 权重值进

行轮询调度

- **2.5.3 最少连接(least connections)[lc]:**选择**连接数最少**的服务器
- 2.5.4 加权最少连接[wlc]:根据 real server 权重值,选择连接数最少的服务器
- 2.5.5 源地址散列(source hashing)[sh]:将请求的目标地址作为散列键(hash key)从静态分配的散列表中找出对应的服务器,效果同 nginx 的 ip hash

2.5.6 其他调度算法:

基于局部性的最少链接 最短的期望延迟

带复制的基于局部性的最少链接 最少队列调度

目标地址散列(destination hashing)

三 LVS-NAT 集群

3.1 安装前准备

LVS 的 IP 负载均衡技术是通过 IPVS 模块实现的

IPVS 模块已经成为 Linux 组成部分

3.2 安装 ipvsadm

rpm 方式 或 yum 方式

3.3 ipvsadm 用法

- 3.3.1 创建虚拟服务器
 - -A 添加虚拟群集服务器
 - -t 设置集群地址(vip)
 - -s 指定负载调度算法
- 3.3.2 添加\删除服务器节点

- -a 添加真实服务器
- -d 删除真实服务器
- -r 指定真实服务器(real server)的地址
- -m 使用 NAT 模式; -q -i 分别对应 DR TUN 模式(默认为-q)
- -w 为节点服务器设置权重,默认为1

3.3.3 查看 IPVS

ipvsadm -Ln

四 案例: ipvsadm 命令用法

4.1 问题

准备一台 Linux 服务器,安装 ipvsadm 软件包,练习使用 ipvsadm 命令,实现如下功能:

使用命令添加基于 TCP 一些的集群服务

在集群中添加若干台后端真实服务器

实现同一客户端访问, 调度器分配固定服务器

会使用 ipvsadm 实现规则的增、删、改

保存 ipvsadm 规则

4.2 方案

安装 ipvsadm 软件包,关于 ipvsadm 的用法可以参考 man ipvsadm 资料。

常用 ipvsadm 命令语法格式如表-1 及表-2 所示。

表-1 ipvsadm 命令选项

命令选项	含义
ipvsadm -A	添加虚拟服务器
ipvsadm -E	修改虚拟服务器
ipvsadm -D	删除虚拟服务器
ipvsadm -C	清空所有
ipvsadm -a	添加真实服务器
ipvsadm -e	修改真实服务器
ipvsadm -d	删除真实服务器
ipvsadm -L	查看 LVS 规则表
-s [m wrr lc wlc sh]	指定集群算法

表-2 ipvsadm 语法案例

命令	含义
ipvsadm -A -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]	添加盛以服务器,协议为tcp(-t) 或者udp(-u)
ipvsadm -E -t u 192.168.4.5:80 -s [算法]	修改虚拟服务器 协议为tcp或udp
ipvsadm -D -t u 192.168.4.5:80	删除虚拟服务器 协议为tcp或udp
ipvsadm -C	清空所有
ipvsadm -a -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m] [-w 权重]	添加真实服务器 -g(DR 模式), -i(隧道模式), -m(NAT 模式)
ipvsadm -e -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 [-g i m] [-w 权重]	修改真实服务器
ipvsadm -d -t u 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100	删除真实服务器
ipvsadm -Ln	查看 LVS 规则表

4.3 步骤

步骤一:使用命令增、删、改 LVS 集群规则

1) 创建 LVS 虚拟集群服务器 (算法为加权轮询: wrr)

```
proxv ~l# ipvsadm -A -t 192.168.4.5:80 -s wrr #-t 表示 TCP 协议
proxy ~1# ipvsadm -Ln #杳看 IPVS
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
 -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 192.168.4.5:80 wrr
2) 为集群添加若干 real server
proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 -w 1
     # -r 指定 real server.-w 指定权重
proxy ~]# ipvsadm -Ln
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
 -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 192.168.4.5:80 wrr
 -> 192.168.2.100:80 router 1 0
                                             0
proxv ~l# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.200 -w 2
proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.201 -m -w 3
proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.202 -m -w 4
```

3) 修改集群服务器设置(修改调度器算法,将加权轮询修改为轮询)

proxy ~l# vum -v install ipvsadm #ipvsadm 用于沟通内核中的 LVS

```
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags

-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn

TCP 192.168.4.5:80 rr

-> 192.168.2.100:80 router 1 0 0
```

proxy ~1# ipysadm -E -t 192.168.4.5:80 -s rr

TP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)

4) 修改 read server (使用-q 选项,将模式改为 DR 模式)

5) 查看 LVS 状态

proxv ~l# ipvsadm -Ln

-> 192.168.2.200:80

-> 192.168.2.201:80

-> 192.168.2.202:80

ا ساممه،

proxy ~]# ipvsadm -Ln

6) **创建另一个集群**(算法为最少连接算法;使用-m选项,设置工作模式为NAT模式)

proxv ~l# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:3306 -r 192.168.2.100 -m

proxv ~l# ipvsadm -e -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.202 -a

masa

masq

masq 1

2

2

0

0

0

Θ

Θ

0

proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.5:3306 -s lc

proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:3306 -r 192.168.2.200 -m

7) 永久保存所有规则(-n 以数字方式显示 ip 和端口)

proxy ~]# ipvsadm-save -n > /etc/sysconfig/ipvsadm

8) 清空所有规则

proxy ~]# ipvsadm -C #清空后所有都没有了

五 案例: 部署 LVS-NAT 集群

5.1 问题

使用 LVS 实现 NAT 模式的集群调度服务器,为用户提供 Web 服务:

集群对外公网 IP 地址为 192,168,4,5

调度器内网 IP 地址为 192.168.2.5

真实 Web 服务器地址分别为 192.168.2.100、192.168.2.200

使用加权轮询调度算法,真实服务器权重分别为1和2

5.2 方案

实验拓扑结构主机配置细节如表-3 所示。

表-3

主机名	IP 地址
client	eth0:192.168.4.10/24
100000000	eth0:192.168.4.5/24
proxy	eth1:192.168.2.5/24
L1	eth1:192.168.2.100/24
web1	网关:192.168.2.5
1.0	eth1:192.168.2.200/24
web2	网关:192.168.2.5

使用 4 台虚拟机, 1 台作为 Director 调度器、2 台作为 Real Server、1 台客户端,

拓扑结构如图-1 所示, 注意: web1 和 web2 必须配置网关地址。




图-1

route -n 查看网关

5.3 步骤

步骤一: 配置基础环境

1) 设置 Web 服务器(以 web1 为例)

web1 ~]# yum -y install httpd

web1 ~]# echo "192.168.2.100" > /var/www/html/index.html

2) 启动 Web 服务器软件

web1 ~]# systemctl restart httpd

3)关闭防火墙与 SELinux

web1 ~]# systmctl stop firewalld

web1 ~]# setenforce 0

步骤二。部署 LVS-NAT 模式调度器

1)确认**调度器的路由转发功能(**如果已经开启,可以忽略)

proxy ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward #临时设置
proxy ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip forward

1

proxy ~]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf #修改配置文件, 永久设置调度器的路由转发功能,注意空格

2) 创建集群服务器

proxy ~]# yum -y install ipvsadm

proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.5:80 -s wrr

3)添加真实服务器

proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.100 -w 1 -m
proxy ~l# ipvsadm -a -t 192.168.4.5:80 -r 192.168.2.200 -w 1 -m

4) 查看规则列表,并保存规则

proxy ~]# ipvsadm -Ln

proxy ~]# ipvsadm-save -n > /etc/sysconfig/ipvsadm

步骤三:客户端测试

客户端使用 curl 命令反复连接 http://192.168.4.5,查看访问的页面是否会轮询 到不同的后端直实服务器。

LVS-NAT 不带健康检查,若某台服务器 down 了,调度器仍然会调度该服务器

六 案例: 部署 LVS-DR 集群

6.1 问题

使用 LVS 实现 DR 模式的集群调度服务器,为用户提供 Web 服务:

客户端 IP 地址为 192.168.4.10

LVS 调度器 VTP 地址为 192.168.4.15

LVS 调度器 DIP 地址设置为 192.168.4.5

真实 Web 服务器地址分别为 192.168.4.100、192.168.4.200

使用加权轮询调度算法, web1 的权重为 1, web2 的权重为 2

说明: CIP 是客户端的 IP 地址:

VIP 是对客户端提供服务的 IP 地址;

RIP 是后端服务器的真实 IP 地址;

DIP 是调度器与后端服务器通信的 IP 地址(VIP 必须配置在虚拟接口)。

6.2 方案

使用4台虚拟机,1台作为客户端、1台作为Director调度器、2台作为Real Server,

拓扑结构如图所示。实验拓扑结构主机配置细节如表所示。



主机名	网络配置	
client	eth0 (192.168.4.10/24)	
500000	eth0 (192.168.4.5/24)	
proxy	eth0:0 (192.168.4.15/24)	
	eth0 (192.168.4.100/24)	
Web1	lo:0 (192.168.4.15/32)	
	注意子网掩码必须是 32	
	eth0 (192.168.4.200/24)	
Web2	lo:0 (192.168.4.15/32)	
	注意子网掩码必须是 32	

6.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

说明: CIP 是客户端的 IP 地址; VIP 是对客户端提供服务的 IP 地址;

RIP 是后端服务器的真实 IP 地址;

DIP 是调度器与后端服务器通信的 IP 地址(VIP 必须配置在虚拟接口)。

步骤一:配置实验网络环境

1) 设置 Proxy 代理服务器的 VIP 和 DIP

注意: 为了防止冲突, VIP 必须要配置在网卡的虚拟接口!!!

proxy ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/

proxy ~]# cp ifcfg-eth0{,:0}

#复制 ifcfg-eth0 文件,命名为 ifcfg-eth0:0,ifcfg-eth0:0 为虚拟网卡

proxy ~]# vim ifcfg-eth0 #设置 DIP

TYPE=Ethernet

```
BOOTPROTO=none
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
TPADDR=192.168.4.5
PRFFTX=24
proxy ~]# vim ifcfq-eth0:0 #设置 VIP
TYPE=Ethernet
B00TPR0T0=none #不自动获取 IP
DEFROUTE=ves
NAME=eth0:0
DEVICE=eth0:0
ONBOOT=ves #开机是否激活
IPADDR=192.168.4.15
PREFIX=24 #子権长度
proxv ~l# systemctl restart network
2) 设置 Web1 服务器网络参数 RIP
web1 ~]# nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual \
ipv4.addresses 192.168.4.100/24 connection.autoconnect yes
web1 ~1# nmcli connection up eth0
```

接下来给web1配置VIP地址。

注意: 这里的子网掩码必须是 32 (也就是全 255), 网络地址与 IP 地址一样, 广播

webl ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/

web1 ~]# cp ifcfg-lo{,:0}

web1 \sim]# vim ifcfg-lo:0

地址与 IP 地址也一样。

DEVICE=lo:θ

IPADDR=192.168.4.15

NETMASK=255.255.255

NETWORK=192.168.4.15 #网络位,在192.168.4.15 网段

BROADCAST=192.168.4.15 #用于向 client(192.168.4.10)传输数据时广播

ONBOOT=yes

防止地址冲突的问题:

#手动写入如下 4 行内容

这里因为 web1 也配置与代理一样的 VIP 地址,默认肯定会出现地址冲突;

只有调度器会响应, 其他主机都不做任何响应, 这样防止地址冲突的问题。

sysctl.conf 文件写入这下面四行的主要目的就是访问 192.168.4.15 的数据包,

web1 ~]# vim /etc/sysctl.conf

net.ipv4.conf.all.arp ignore = 1

```
net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2
```

net.ipv4.conf.all.arp announce = 2

#回答广播或对外广播时,默认θ有啥说啥;1选择性说;2啥都不说;注意空格

#当有 arp 广播问谁是 192.168.4.15 时,本机忽略该 ARP 广播,不做任何回应 #本机不要向外宣告自己的 lo 回环地址是 192.168.4.15

web1 ~]# sysctl -p #刷新以上设置

重启网络服务,设置防火墙与 SELinux

web1 \sim]# systemctl restart network

web1 \sim]# ifconfig

常见错误:如果重启网络后未正确配置 lo:0,有可能是 NetworkManager 和 network 服务有冲突,关闭 NetworkManager 后重启 network 即可。

web1 ~]# systemctl stop NetworkManager

web1 \sim]# systemctl restart network

3) 设置 Web2 服务器网络参数 RIP

[root@web2 ~]# nmcli connection modify eth0 ipv4.method manual \
ipv4.addresses 192.168.4.200/24 connection.autoconnect ves

[root@web2 ~]# nmcli connection up eth0

接下来给 web2 配置 VIP 地址

注意: 这里的子网掩码必须是 32 (也就是全 255), 网络地址与 IP 地址一样, 广播

```
地址与 IP 地址也一样。
[root@web2 ~l# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@web2 ~1# cp ifcfg-lo{.:0}
[root@web2 ~]# vim ifcfq-lo:0
DEVICE=10:0
TPADDR=192.168.4.15
NETMASK=255.255.255.255
NETWORK=192.168.4.15
BROADCAST=192.168.4.15
ONBOOT=ves
NAME=lo:0
防止地址冲突的问题:
这里因为 web1 也配置与代理一样的 VIP 地址, 默认肯定会出现地址冲突;
sysctl.conf 文件写入这下面四行的主要目的就是访问 192.168.4.15 的数据包,
只有调度器会响应, 其他主机都不做任何响应, 这样防止地址冲突的问题。
[root@web2 ~l# vim /etc/sysctl.conf
#手动写入如下 4 行内容
net.ipv4.conf.all.arp ignore = 1
net.ipv4.conf.lo.arp ignore = 1
net.ipv4.conf.lo.arp announce = 2
```

```
#当有 arp 广播问谁是 192.168.4.15 时,本机忽略该 ARP 广播,不做任何回应

#本机不要向外宣告自己的 lo 回环地址是 192.168.4.15

[root@web2 ~]# sysctl -p

重启网络服务,设置防火墙与 SELinux

[root@web2 ~]# systemctl restart network
```

常见错误:如果重启网络后未正确配置lo:0,有可能是NetworkManager和network服务有冲突,关闭NetworkManager后重启network即可。(非必须的

操作)

web1 ~]# systemctl stop NetworkManager
web1 ~l# systemctl restart network

net.ipv4.conf.all.arp announce = 2

[root@web2 ~l# ifconfig

步骤二: proxy 调度器安装软件并部署 LVS-DR 模式调度器

1) 安装软件(如果已经安装,此步骤可以忽略)

proxy ~]# yum -y install ipvsadm

2) 清理之前实验的规则, 创建新的集群服务器规则

proxy ~]# ipvsadm -C #清空所有规则

proxy ~]# ipvsadm -A -t 192.168.4.15:80 -s wrr

3)添加真实服务器(-g 参数设置 LVS 工作模式为 DR 模式, -w 设置权重)

proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.15:80 -r 192.168.4.100 -g -w 1

```
proxy ~]# ipvsadm -a -t 192.168.4.15:80 -r 192.168.4.200 -α -w 1
4) 杳看规则列表, 并保存规则
proxy ~1# ipvsadm -Ln
TCP 192.168.4.15:80 wrr
```

-> 192.168.4.100:80

Route 1 0

0 0

-> 192.168.4.200:80

Route 2 0

步骤三, 客户端测试

客户端使用 curl 命令反复连接 http://192.168.4.15, 查看访问的页面是否会轮 询到不同的后端真实服务器。

扩展知识: 默认 LVS 不带健康检查功能,需要自己手动编写动态检测脚本,实现该功

能: (参考脚本如下,仅供参考)

proxv ~l# vim check.sh

#!/bin/bash

VIP=192.168.4.15:80

RIP1=192.168.4.100

RTP2=192.168.4.200

while:

do

for IP in \$RIP1 \$RIP2

dο

```
curl -s http://$IP &>/dev/vnull
```

if [\$? -eq 0]:then #\$IP 的主机的 web 服务正常提供服务

ipvsadm -Ln | grep -q \$IP || ipvsadm -a -t \$VIP -r \$IP #若\$IP的主机**是**(<u>不是</u>)LVS虚拟集群服务器中的真实主机,则**不将**(<u>将</u>)该主机添加到LVS虚拟主机集群中.

else #\$IP 的主机的 web 服务不能正常提供服务

ipvsadm -Ln |grep -q \$IP && ipvsadm -d -t \$VIP -r \$IP #若\$IP的主机 $m{E}(\underline{x}\underline{E})$ LVS虚拟集群服务器中的真实主机,则 $m{K}(\underline{x}\underline{K})$ 该主机从LVS

虚拟集群服务器中删除.

fi

done

sleep 1

done

可使用 cron 计划任务或加&号放入后台执行.