



GBase 8s 客户机产品安装指南



GBase 8s 客户机产品安装指南，南大通用数据技术股份有限公司

GBase 版权所有©2004-2030，保留所有权利

版权声明

本文档所涉及的软件著作权及其他知识产权已依法进行了相关注册、登记，由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》、《知识产权保护条例》和相关国际版权条约、法律、法规以及其它知识产权法律和条约的保护。未经授权许可，不得非法使用。

免责声明

本文档包含的南大通用数据技术股份有限公司的版权信息由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受法律的保护，南大通用数据技术股份有限公司对本文档可能涉及到的非南大通用数据技术股份有限公司的信息不承担任何责任。在法律允许的范围内，您可以查阅，并仅能够在《中华人民共和国著作权法》规定的合法范围内复制和打印本文档。任何单位和个人未经南大通用数据技术股份有限公司书面授权许可，不得使用、修改、再发布本文档的任何部分和内容，否则将视为侵权，南大通用数据技术股份有限公司具有依法追究其责任的权利。

本文档中包含的信息如有更新，恕不另行通知。您对本文档的任何问题，可直接向南大通用数据技术股份有限公司告知或查询。

通讯方式

南大通用数据技术股份有限公司

天津市高新区开华道22号普天创新产业园东塔20-23层

电话：400-013-9696

邮箱：info@gbase.cn

商标声明

GBASE[®] 是南大通用数据技术股份有限公司向中华人民共和国国家商标局申请注册的注册商标，注册商标专用权由南大通用数据技术股份有限公司合法拥有，受法律保护。未经南大通用数据技术股份有限公司书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、修改、传播、抄录或与其它产品捆绑使用销售。凡侵犯南大通用数据技术股份有限公司商标权的，南大通用数据技术股份有限公司将依法追究其法律责任。

目 录

1 简介.....	1
1.1 关于本出版物.....	1
2 GBase 8s Client SDK 概述.....	2
3 在 UNIX 和 Linux 上安装客户机产品.....	3
3.1 在 UNIX™ 和 Linux™ 系统上准备安装 Client SDK.....	3
3.1.1 Client SDK 安装概述.....	3
3.1.2 确定位置.....	3
3.1.3 确定安装顺序.....	4
3.1.4 准备环境（UNIX™、Linux™）.....	4
3.1.5 配置数据库服务器.....	5
3.1.6 装入产品文件（UNIX 和 Linux）.....	5
3.2 在 UNIX™ 和 Linux™ 系统上安装 Client SDK.....	6
3.2.1 UNIX 和 Linux 安装的系统需求.....	6
3.2.2 GBase 8s 客户机安装应用程序.....	7
3.3 卸载 UNIX™ 和 Linux™ 系统上的 Client SDK.....	8
3.3.1 使用客户机产品卸载应用程序（UNIX 和 Linux）.....	8
4 附录.....	9

1 简介

1.1 关于本出版物

本出版物说明如何使用独立的安装应用程序，而不是包含数据库服务器产品的 GBase 8s 捆绑软件来安装 GBase 8s Client SDK 。

2 GBase 8s Client SDK 概述

在客户机上运行的应用程序需要 GBase 8s Client SDK 才可访问数据库服务器。它由包含在 Client SDK 中的运行时刻库组成。

3 在 UNIX 和 Linux 上安装客户机产品

本节讨论了在 UNIX™、Linux™ 系统上安装 GBase 8s 客户机产品的准备工作，并阐述了安装过程、安装后的任务以及如何卸载这些产品。

3.1 在 UNIX™ 和 Linux™ 系统上准备安装 Client SDK

3.1.1 Client SDK 安装概述

在安装 Client SDK，或者将客户机应用程序连接到数据库服务器之前，请先完成适用于您计算机上的 UNIX™ 或 Linux™ 操作系统的准备步骤。

重要： 以下需求可能会低于系统的需求，这取决于操作系统和环境。

Client SDK 安装需要大约 200 MB 的磁盘空间。

在 UNIX 或 Linux 上安装之前，请确保临时目录(缺省情况下为 /tmp)中具有 1 GB 的可用空间。这样做是为了支持安装介质的解压以及安装程序的运行。在调用安装程序之前，可以通过将 IATEMPDIR 环境变量设置为包含足够存储空间的位置来更改此位置。如果缺省临时位置中的空间不足，安装程序会尝试将信息写入用户帐户的主目录。

注意：

- \$GBASEBTDIR 路径（包含路径分隔符）不能超过 200 个字符。
- Client SDK 不支持 RPM 安装。

提示： 请勿使用 back 或 quit 作为 \$GBASEBTDIR 路径中的字符串，也不要将其用在 UNIX 或 Linux 上的任何 GBase 8s 产品安装配置设置（包括密码）中。

3.1.2 确定位置

记下介质位置和安装位置。

介质位置

介质文件所在的目录称为 **\$MEDIADIR**。该位置可以是在磁盘设备上（例如 CD），也可以是在文件服务器上的某个目录（下载的源文件解压缩在该目录中）。

安装位置

可以将 Client SDK 安装在运行应用程序的计算机上。

GBase 8s 文档中以 **\$GBASEBTDIR** 指称安装目录。如果设置了环境变量 **GBASEBTDIR**，那么缺省安装位置为此变量中的设置。在使用安装应用程序安装 Client SDK 时，可以接受缺省目录，或选择自己的目录。

要保留较早版本的产品文件，请为 GBase 8s 产品的每个版本创建单独的目录。

注意：1) **\$GBASEBTDIR** 路径（包含路径分隔符）不能超过 200 个字符。

2) Client SDK 的安装路径不能是 GBase 8s 数据库服务器的安装路径。

3.1.3 确定安装顺序

将数据库服务器和客户机产品安装在不同的目录中可以避免覆盖公共文件，并且便于安装和解决问题。

3.1.4 准备环境（UNIX™、Linux™）

要完成以用户 **gbasedbt** 身份运行的 root 安装，安装之前，操作系统上必须存在用户和组 **gbasedbt**。基于 root 用户的 GBase 8s 服务器安装依赖于这些用户和组帐户，所以如果计算机上有数据库服务器安装，那么这些对象就已存在。

您可以安装客户机产品，以便不使用 root 用户且不使用用户和组 **gbasedbt** 特权即可在计算机上运行。要执行此操作，必须以除 root 用户之外的其他用户身份启动安装应用程序。执行非 root 用户安装的用户帐户是安装的所有者。但是，您不能在具有 GBase 8s 服务器基于 root 用户的标准安装的 **\$GBASEBTDIR** 目录中执行非 root 用户安装。

创建组 **gbasedbt** 和用户 **gbasedbt**（UNIX™、Linux™）

如果组 **gbasedbt** 和用户 **gbasedbt** 尚不存在，请进行创建。

用户和组 **gbasedbt** 是基于 **root** 用户的安装所必需的操作系统对象。对于托管产品非 **root** 用户安装的计算机而言，它们则不是必需的。

要创建组 **gbasedbt** 和用户 **gbasedbt**：

1. 以 **root** 用户身份登录。
2. 使用 **groupadd** 实用程序后面跟组的名称来创建组 **gbasedbt**，格式如下所示：

```
groupadd n gbasedbt
```

其中 *n* 是除 100 以外未使用的组标识。

3. 使用 **useradd** 实用程序后面跟组（**gbasedbt**）和用户名（**gbasedbt**）来创建用户 **gbasedbt**，格式如下所示：

```
useradd -u n -g gbasedbt gbasedbt
```

4. 为用户 **gbasedbt** 创建密码。要执行该操作，请使用 **passwd** 实用程序和以下命令：

```
passwd gbasedbt
```

5. 如果使用网络，请将新用户名传播到网络上必须识别用户 **gbasedbt** 的所有系统。例如，在一些系统中，您（或网络管理员）必须运行 **ypmake** 实用程序。

除非您希望成员具有对数据库服务器的管理访问权，否则请不要向组 **gbasedbt** 添加用户。

3.1.5 配置数据库服务器

在将客户机应用程序连接到数据库服务器之前，请先配置数据库服务器环境。

有关更多信息，请参阅《*UNIX™ 和 Linux™ 平台 GBase 8s 安装指南*》或《*GBase 8s 管理员指南*》。

3.1.6 装入产品文件（UNIX 和 Linux）

在安装之前的最后一个步骤是装入产品文件。

有关装入供应商产品文件的信息，请参阅各供应商文档。

要在 UNIX™ 和 Linux™ 上装入产品文件：

1. 确认以 **root** 用户身份登录。
2. 直接从 CD 访问产品文件。
3. 要从文件服务器访问产品文件，请输入相应的 **tar**、**cpio** 或其他命令：
 - 在一些 UNIX 平台中，可以使用以下 **tar** 命令将产品文件放在当前目录中：

```
tar xvf filename
```

- 在一些 UNIX 平台中，可以使用以下 **cpio** 命令，将产品文件放在当前目录中。

```
cpio -icdumvB < filename
```

在此命令中，*filename* 是包含产品文件的 **cpio** 文件的路径名。

3.2 在 UNIX™ 和 Linux™ 系统上安装 Client SDK

3.2.1 UNIX 和 Linux 安装的系统需求

在 UNIX™ 和 Linux™ 系统上安装客户机产品时，根据具体的产品和安装方法，需要满足一定的系统需求。

UNIX 和 Linux 系统上的 Client SDK 安装方法包括：

- 作为 GBase 8s 捆绑软件介质中包含的数据库服务器安装应用程序的一部分进行安装
- 使用独立的客户机安装应用程序进行安装
- 通过命令行脚本使用解压来安装

根据您选择的安装方法，需要不同大小的磁盘空间，如下表所述。

表 1. 安装介质和所需磁盘空间

安装介质和方法	安装所需的最小磁盘空间量
使用安装应用程序从磁盘安装	Client SDK 190 MB
将安装应用程序文件下载到安装机器。	Client SDK 340 MB
使用解压选项，然后运行命令行脚本。	Client SDK 215 MB
使用解压选项，然后在 Linux 中运行命令行脚本。	Client SDK 315 - 365 MB

注意： 请勿在安装后除去 /tmp 目录。/tmp 目录在安装和卸载期间都用来存储和管理文件。除去此目录会破坏安装，可能需要重新安装整个产品。

Client SDK 安装需要大约 200 MB 的磁盘空间。某些安装选项需要额外的磁盘空间。某些安装选项需要额外的磁盘空间。 在将二进制文件复制到主机之前，安装应用程序会通知您的设置所需的总磁盘空间。

注意： 除产品的磁盘空间需求之外，在 UNIX 或 Linux 上安装之前，请确保临时目录（缺省情况下为 /tmp）中具有 1 GB 的可用空间。这样做是为了支持安装介质的解压以及安装程序的运行。在调用安装程序之前，可以通过将 IATEMPDIR 环境变量设置为包含足够存储空间的位置来更改此位置。如果缺省临时位置中的空间不足，安装程序会尝试将信息写入用户帐户的主目录。

3.2.2 GBase 8s 客户机安装应用程序

以下步骤概述了如何在 UNIX™ 和 Linux™ 上以控制台方式安装客户机产品。

注： 以控制台方式安装时，尤其是通过网络安装时，可能需要等待一段时间的文件解压。

以下步骤概述了如何在 UNIX 和 Linux 上以 GUI 或控制台方式安装客户机产品。要以控制台方式安装：

1. 以 root 用户身份对要安装的产品运行命令，如安装语法所示：

```
./installclientsdk
```

安装应用程序以控制台方式启动。

2. 阅读许可协议并接受条款；然后输入 1 继续安装过程。
3. 接受缺省目录，或选择其他目录并输入 1 继续。
4. 选择“典型”获得推荐安装，或者选择“定制”获得更多配置选项。
5. 输入 1 可继续安装过程。

屏幕将显示摘要信息，包括目录、已安装的组件和总的大小。

*Linux zSeries[®] 上的 Client SDK 安装：*当接收到消息 - For input string: "" 时，如果摘要信息屏幕正确，请忽略此消息并输入 3 以完成安装。

6. 安装完成后，输入 3 完成并退出向导。

使用日志文件

您可以在两种不同类型的日志文件中找到有助于确定和解决安装错误的信息。

在以下位置找到日志文件：

- 安装相关的日志文件：Client SDK: \$GBASEBTDIR/GBase_GLS_Install[...].log

3.3 卸载 UNIX™ 和 Linux™ 系统上的 Client SDK

3.3.1 使用客户机产品卸载应用程序（UNIX 和 Linux）

您可以使用卸载应用程序以 GUI 方式、控制台方式或静默方式在 UNIX™ 和 Linux™ 上卸载 GBase 8s 客户机产品。具体选择哪个方式取决于您的目标和系统环境。

重要：

- 不要通过手动删除文件来除去任何 GBase 8s 产品。
- 如果 Client SDK 与 GBase 8s 数据库服务器安装在同一个目录中：

- 卸载 Client SDK 之前，必须先卸载 GBase 8s。
- 不要除去 Global Language Support (GLS)，因为这两个产品在此功能部件上具有依赖关系。

以控制台方式（缺省方式）卸载 Client SDK。

您必须以 root 用户身份登录才能对基于 root 用户的安装执行此任务。

对于非 root 用户安装，安装所有者或 root 用户都可以除去该产品。如果您要以 root 用户身份除去该产品，请在卸载前先验证安装未在使用中也不在生产环境中。

要以控制台方式卸载客户机产品：

1. 以 root 用户身份从 `$GBASEBTDIR` 运行以下某条命令：
 - `uninstall/uninstall_csdk/uninstallcsdk`

您可以对命令指定 `-i console` 选项，但不要求传递此选项。

2. 按照提示完成卸载。

```
rm -rfproductfiles
```

4 附录

环境变量

Client SDK V3.1.0 支持以下环境变量。有关这些环境变量的更多信息，请参阅各出版物中的描述。

环境变量	用途	出版物引用和可能的值
CC8BITLEVEL	指定 C 语言编译器如何处理非 ASCII（8 位和多字节）字符。	《GBase 8s GLS 用户指南》 缺省值为 2。
CLIENT_LOCALE	指定客户机应用程序用来执行涉及客户机上键盘、显示器、文件或打印机的读/写操作的语言环境。	《GBase 8s GLS 用户指南》 任何有效的语言环境说明符。无缺省值。

环境变量	用途	出版物引用和可能的值
COLLCHAR	指定字符的整理顺序。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s SQL 指南：参考》
DB_LOCALE	指定客户机应用程序在某一次连接期间访问的所有数据库的语言环境（数据库语言环境）。	《GBase 8s GLS 用户指南》
DBALSBC	设为 1 时，启用与 ALS 产品的兼容性。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 值：0 或 1
DBANSIWARN	启用时 (y)，使预处理器在编译时检查 GBase 8s 扩展的 ANSI 标准 SQL 语法，并使应用程序在运行时检查 GBase 8s 扩展。	《GBase 8s SQL 指南：参考》缺省值为 n。
DBAPICODE	启用 7.2 之前的系统，这些系统使用非标准或不常用的代码集来访问以标准代码集存储数据的数据库。最大长度 = 23 个字符。为与 NLS 和 ALS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》
DBASCIIBC	设为 1 时，启用与 ASCII 产品的兼容性。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 值：0 或 1
DBCENTURY	指定如何扩展两位数字的年份 DATE 和 DATETIME 值。P = 上世纪，R = 本世纪，C = 下世纪。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 值：P、R 或 C 缺省值为 R。
DBCODESET	为亚洲语言环境代码集提供支持。覆盖 DB_LOCALE 指定的代码集。为与 V4.x 和 V5.x 的 ALS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 与 ALS DBAPICODE 的值相同。缺省值是 8859-1：（除非 gbasedbt.rc 文件指定其他系统范围的缺省值）
DBCONNECT	指定连接是否受限制。为基于较早版本的 GBase 8s 产品的客户机应用程序提供向后兼容性。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 值：1 或 3
DBCSCONV	控制代码集转换初始化。最大长度是 8 个字符。为与 ALS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 值：1 或 2:codesetname 请参阅 5.0 ALS 文档。
DBCSOVERRIDE	强制以用户指定的 DB_LOCALE 值覆盖有关使用不同于 DB_LOCALE 的语言环境访问数据库的缺省限制。为与 V6.0 的 ALS 数据库服务器的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 值：0 或 1
DBCWIDTH	最多三种代码集中字符的显示字节最大值（1-2）和存储字节最大值（1-4）。显示和存储宽度用逗号分隔；	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 示例：1,1:2,3 表示代码集 1 的显示和存储宽

环境变量	用途	出版物引用和可能的值
	代码集用冒号分隔。因此，该字段最长为 11 个字符。为与 ALS 产品的向后兼容性而提供。	度都是 1 个字节；代码集 2 的显示宽度为 2 个字节，存储宽度是 3 个字节。
DBDATE	指定 DATE 值的最终用户格式，以使它们可以符合各种国际日期约定。为与 7.2 之前产品的向后兼容性而提供。建议对 7.2 ESQL/C 应用程序使用 GL_DATE。	除非激活 NLS 变量 LC_TIME，否则缺省值是 MDY4。
DBFLTMASK	指定仅在字符缓冲区 Dbaccess 中存储 DECIMAL、SMALLFLOAT 或 FLOAT 数据类型时要使用的小数位数。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 值：0 - 16 缺省值是 16。
DBLANG	指定 GBase 8s 安装目录的子目录，其中包含特定于产品的消息 (.iem) 文件。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 缺省值为 \msg。
DBMONEY	指定 MONEY 值的最终用户格式，以使它们可以符合各种国际和本地货币约定。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 《GBase 8s GLS 用户指南》 缺省值为 \$.,.
DBMONEYSIZE	指定货币值的数字总数和小数位数总数。为与 ALS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQL/C 程序员手册》
DBPATH	确定包含应用程序所访问的数据库的数据库服务器。	GBase 8s GLS 用户指南
DBSS2	最大长度是 4 个字符。为与 ALS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQL/C 程序员手册》 值：0x00 - 0xff 或 0 - 255
DBSS3	最大长度是 4 个字符。为与 ALS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQL/C 程序员手册》 值：0x00 - 0xff 或 0 - 255
DBTEMP	指定客户机上客户机处理器用来存储临时文件（也称为交换文件）的目录。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 缺省值为 \tmp。
DBTIME	指定 DATETIME 值的最终用户格式，以使它们可以符合各种国际日期约定。建议对 7.2 ESQL/C 应用程序使用 GL_DATETIME。为与 7.2 之前产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 《GBase 8s GLS 用户指南》 缺省值为 %Y-%m-%d %H:%M:%S。
DELIMIDENT	指示是 (y) 否 (n) 将双引号中的字符串解释成定界标识。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 缺省值为 n。
ESQLMF	指示 ESQL/C 处理器是否自动调用 ESQL/C 多字节过滤器 (value=1 and CC8BITLEVEL<3, or not value=0)。	《GBase 8s GLS 用户指南》
FET_BUF_SIZE	覆盖访存缓冲区的缺省大小。	《GBase 8s SQL 指南：参考》

环境变量	用途	出版物引用和可能的值
		任何有效的缓冲区大小，以字节为单位。缺省值取决于行的大小。
GL_DATE	指定 DATE 值的定制最终用户格式。	《GBase 8s GLS 用户指南》
GL_DATETIME	指定 DATETIME 值的定制最终用户格式。	《GBase 8s GLS 用户指南》
IFX_DISABLE_IPV6	对单个数据库实例或单个客户机应用程序禁用 IPv6 支持。	《GBase 8s 管理员指南》 值：yes 或 no。缺省值为 no。
IFX_FLAT_USCQ	覆盖全局设置，并引导优化器对所有会话使用子查询平铺功能。	缺省值为 0。
GBASEDBTCONRETRY	指定在 CONTIME 指定的时间限制内对数据库服务器作出的其他连接尝试的最大次数。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 缺省值为 1。
GBASEDBTCONTIME	指定在生成错误以前 SQL CONNECT 语句持续尝试建立连接的秒数。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 缺省值为 60(seconds)。
GBASEDBTDIR	确定客户机程序、库文件、消息文件、头文件和其他 GBase 8s 软件组件的位置。必须始终设置 GBASEDBTDIR。	《GBase 8s SQL 指南：参考》 缺省值为 C:\GBASEDBT。
GBASEDBTSERVER	确定缺省数据库服务器。	《GBase 8s SQL 指南：参考》
GBASEDBTSQLHOSTS	指定中央注册表所在的计算机名称。	《GBase 8s SQL 指南：参考》
LANG	指定应用程序所访问的 NLS 数据库的语言环境(称为 <i>locale</i>)。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 缺省值为 C。
LC_COLLATE	指定 NLS 数据库的 NCHAR 和 NVARCHAR 列中数据的整理或排序顺序。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 缺省值是 LANG 指定的值。
LC_CTYPE	指定 NLS 数据库的 NCHAR 和 NVARCHAR 列中数据的字符属性，例如字符分类和正则表达式的大小写转换。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 缺省值是 LANG 指定的值。
LC_MONETARY	指定 NLS 数据库中 MONEY 值的最终用户格式。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 缺省值是 LANG 指定的值。
LC_NUMERIC	指定 NLS 数据库中数字值的最终用户格式。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	《GBase 8s ESQ/C 程序员手册》 缺省值是 LANG 指定的值。
LC_TIME	指定 NLS 数据库中 DATE 和	《GBase 8s ESQ/C 程序员

环境变量	用途	出版物引用和可能的值
	DATETIME 值的最终用户格式。为与 NLS 产品的向后兼容性而提供。	手册》缺省值是 LANG 指定的值。
NODEFDAC	允许在不符合 ANSI 标准的数据库中创建新表时的 PUBLIC 缺省表特权。	《GBase 8s ESQL/C 程序员手册》缺省值是允许特权。
OPTMSG	对应用程序中的所有 SQL 语句启用优化的消息传送（消息链接）。	《GBase 8s SQL 指南：参考》缺省值是 LANG 指定的值。
OPTOFC	在使用 DECLARE 和 OPEN 语句执行游标的 GBase 8s ESQL/C 应用程序中启用 optimize-OPEN-FETCH-CLOSE 功能。	《GBase 8s SQL 指南：参考》缺省值是 LANG 指定的值。
TMP	可用来更改安装使用的临时空间目录位置。如果缺省的 /tmp 目录中空间不足，那么它很有用。	任何有效路径。

相关组件

GBASE[®]

南大通用数据技术股份有限公司
General Data Technology Co., Ltd.



微信二维码

■ 技术支持热线：400-013-9696

