

# POP - Configuração de Impressão de Etiquetas (Mata-Burro/Consinco)


**Objetivo:** Configurar a comunicação de rede e o compartilhamento da impressora de etiquetas na estação de trabalho "Mata-Burro" para permitir a emissão de etiquetas diretamente pelo Terminal de Retaguarda do Consinco.

**Equipamentos:** Computador (Mata-Burro), Impressora de Etiquetas (Ex: Honeywell PM42) e Sistema Consinco.

## Etapa 1: Identificação dos Dados de Conexão (Consinco)

O primeiro passo é identificar no sistema qual IP e qual nome de compartilhamento a loja espera encontrar.

1. No computador, abra o módulo **Terminal de Retaguarda** do Consinco.
2. Localize o campo "**Porta/Arquivo**"



(conforme *Imagen 1*).


3. Observe o caminho de rede descrito. Ele seguirá o padrão **\Endereço\_IP\Nome\_Compartilhamento**.
  - **Exemplo da imagem:** `\10.85.41.16\GMB9`
  - **10.85.41.16** = Este será o IP Fixo que devemos colocar na máquina.

- **GMB9** = Este será o Nome de Compartilhamento da impressora.
4. Anote esses dados, pois eles variam de loja para loja.
- 

## Etapa 2: Configuração de IP Fixo no Windows

Agora, é necessário configurar o adaptador de rede do Windows com o IP identificado na etapa anterior para que o sistema Consinco consiga "encontrar" este computador.

1. No Windows, pressione **Win + R**, digite **ncpa.cpl** e tecle **Enter** (ou vá em *Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento > Alterar as configurações do adaptador*).
2. Clique com o botão direito na conexão de rede ativa (Ethernet ou Wi-Fi) e selecione **Propriedades**.
3. Selecione a opção **Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)** e clique em **Propriedades**.
4. Marque a opção "**Usar o seguinte endereço IP**" e preencha conforme os dados da loja



(conforme *Imagen 2*):

- **Endereço IP:** Digite o IP encontrado na Etapa 1 (Ex: **10.85.41.16**).
  - **Máscara de sub-rede:** Geralmente **255.255.255.0**.
  - **Gateway padrão:** O gateway da rede da loja (Ex: **10.85.41.254**).
5. Marque a opção "**Usar os seguintes endereços de servidor DNS**":
    - **Servidor DNS preferencial:** **8.8.4.4** (ou padrão da rede).
    - **Servidor DNS alternativo:** **10.101.108.190** (ou padrão da rede).

- Clique em **OK** e feche as janelas para aplicar.
- 

## Etapa 3: Compartilhamento da Impressora

Por fim, é necessário compartilhar a impressora instalada localmente com o nome exato que o Consinco está buscando.

- Acesse o **Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras** (ou *Impressoras e Scanners*).
- Localize a impressora de etiquetas instalada (Ex: *Honeywell PM42*, conforme *Imagen 3*).



- Clique com o botão direito sobre ela e selecione **Propriedades da Impressora** (Atenção: não é apenas "Propriedades").
  - Vá até a aba **Compartilhamento**.
  - Marque a caixa "**Compartilhar esta impressora**".
  - No campo **Nome do compartilhamento**, digite exatamente o nome encontrado na Etapa 1.
    - Exemplo:** *GMB9*
  - Clique em **Aplicar** e **OK**.
- 

## Etapa 4: Validação

- Retorne ao **Terminal de Retaguarda** no Consinco.
  - Tente emitir uma etiqueta de teste.
  - Se a etiqueta for impressa, a comunicação via rede (IP) e o direcionamento do compartilhamento (Nome) foram configurados com sucesso.
- 

**! Atenção:** O IP e o Gateway mudam de acordo com a faixa de rede de cada loja. Sempre confirme o IP correto na tela do Consinco (Etapa 1) antes de fixá-lo no Windows.