## OS Lab 4

## Как прервать нить?

Один поток может передать запрос на принудительное завершение другого потока в том же процессе, обратившись к функции pthread cancel. По умолчанию вызов pthread cancel заставляет указанный поток вести себя так, словно он вызвал функцию pthread exit c аргументом PTHREAD CANCELED. Однако поток может отвергнуть запрос или как-то иначе отреагировать на него. Обратите внимание, что функция pthread cancel не ждет завершения потока. Она просто посылает запрос. В момент запуска потока значение его атрибута cancelability state устанавливается равным PTHREAD CANCEL ENABLE. Если поток установит значение этого атрибута равным PTHREAD CANCEL DISABLE, вызов функции pthread cancel не будет приводить к завершению потока. Вместо этого запрос на принудительное завершение встает в режим ожидания. Когда поток опять разрешит возможность принудительного завершения, он откликнется на ожидающий запрос в ближайшей точке выхода

```
synopsis
    #include <pthread.h>
    int pthread_cancel(pthread_t thread);
    Compile and link with -pthread.
```

ERRORS
ESRCH No thread with the ID <u>thread</u> could be found.

Cancel state (состояние прерывания) определяет, разрешено ли прерывание нити как таковое. Те. этот атрибут может иметь два значения — разрешено или запрещено. Если прерывание разрешено, нить немедленно получает сообщение о попытке ее прервать (хотя, в зависимости от cancel type, может отреагировать на это

сообщение лишь через некоторое время). Если прерывание запрещено, попытки прерывания нити накапливаются. После того, как прерывания все-таки разрешат, нить получит сигналы о накопившихся попытках.

Переключение состояния прерывания осуществляется функцией pthread\_setcancelstate(3C).

```
SYNOPSIS

#include <pthread.h>не нити как таковое. Те. этот атрибут может иметь

значения — разрешено или запрешено. Если прерывание разреше
int pthread_setcancelstate(int state, int *oldstate);
int pthread_setcanceltype(int type, int *oldtype);

Compile and link with -pthread.
```

Первый параметр этой функции входной и может принимать значения PTHREAD\_CANCEL\_ENABLE (прерывание разрешено) и PTHREAD\_CANCEL\_DISABLE (прерывание запрещено). Эти значения — препроцессорные макроопределения, содержащиеся в файле pthread.h. Вызов функции с другими значениями первого параметра приведет к ошибке EINVAL. Второй параметр функции — выходной, содержит указатель на переменную, в которой будет размещено старое значение типа прерывания. В качестве этого указателя можно передать NULL, в этом случае старое значение состояния будет потеряно. По умолчанию, нить создается с разрешенными прерываниями.

Cancel type (тип прерывания) определяет, в какие моменты нить проверяет сообщения о прерываниях. Этот атрибут может принимать два значения — PTHREAD\_CANCEL\_DEFERRED (отложенное прерывание) и PTHREAD\_CANCEL\_ASYNCHRONOUS (асинхронное прерывание). По умолчанию, нить создается с отложенным типом прерываний. Что означает каждое из возможных значений этого атрибута, описывается далее в этом разделе.

Установка типа прерывания осуществляется функцией pthread\_setcanceltype(3C). Схема передачи параметров этой функции аналогична pthread\_setcancelstate(3C).

Тип и состояние прерывания могут быть заданы в момент создания нити при помощи установки соответствующих полей в структуре pthread\_attr\_t. Обратите внимание, что оба эти атрибута задаются либо в момент создания нити, либо самой нитью. Внешними по отношению к нити средствами их изменить невозможно. Поэтому проверка значений этих атрибутов в определенные моменты времени не может приводить к ошибкам соревнования.

Асинхронное прерывание означает, что библиотека прерывает нить как можно скорее (хотя во многих ситуациях не удается гарантировать, чтобы это происходило точно в тот момент, когда другая нить вызвала pthread\_cancel(3C)). Асинхронное прерывание требует тщательного анализа всех возможных моментов, когда оно может произойти, и обработки всех ситуаций, связанных с прерываниями в неудачные моменты. Так, если прерывание произойдет во время работы с библиотекой, которая не считается thread-safe, внутренние данные этой библиотеки могут остаться в несогласованном состоянии.

Отложенное прерывание означает, что нить получает сообщение о прерывании лишь в определенные моменты, известные как точки прерывания (cancellation point). Эти точки, в свою очередь, делятся на две категории — явные и неявные. Явные точки прерывания — это вызовы функции pthread\_testcancel(3C). Неявные точки