

SteamDeckSoft

시작 가이드

키보드 넘패드를 나만의 컨트롤러로 만들어 주는 앱

1. 처음 실행하면

앱을 실행하면 화면 위쪽에 작은 검은색 창이 나타납니다. 왼쪽에 폴더 트리, 오른쪽에 3x3 버튼 그리드가 표시됩니다.

기본으로 미디어 컨트롤, 시스템 모니터, 앱 바로가기 등이 세팅되어 있어서 별도 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.

2. 넘패드로 조작하기

Num Lock을 끄세요. 그러면 넘패드가 버튼 리모컨이 됩니다.

넘패드 키 → 버튼 위치 매핑

넘패드 키	버튼 위치
Num 7 / 8 / 9	1행 (왼쪽 → 오른쪽)
Num 4 / 5 / 6	2행
Num 1 / 2 / 3	3행
Num 0	뒤로가기 (상위 폴더)

Num Lock에 따른 동작

Num Lock	넘패드 키	창 상태
OFF	버튼 덱 조작	창 표시
ON	일반 숫자 입력	창 숨김

Ctrl + ` (백틱) — 언제든 창 표시/숨기기 토글 (Num Lock 상관없이)

3. 기본으로 들어있는 버튼

메인 화면

Num 7	Num 8	Num 9
볼륨 -	음소거	볼륨 +
이전 곡 (Num 4)	재생/정지 (Num 5)	다음 곡 (Num 6)
CPU 사용률 (Num 1)	RAM 사용률 (Num 2)	Apps 폴더 (Num 3)

Apps 폴더 (Num 3으로 진입)

Num 7	Num 8	Num 9
계산기	메모장	탐색기
작업관리자 (Num 4)	화면캡처 (Num 5)	CMD (Num 6)
Shortcuts 폴더 (Num 1)	YouTube (Num 2)	Google (Num 3)

Shortcuts 폴더 (Apps에서 Num 1로 진입)

Num 7	Num 8	Num 9
복사	붙여넣기	되돌리기
잘라내기 (Num 4)	전체선택 (Num 5)	다시실행 (Num 6)
저장 (Num 1)	스크린샷 (Num 2)	PC 잠금 (Num 3)

Num 0을 누르면 이전 폴더로 돌아갑니다.

4. 내 버튼 만들기

버튼을 마우스 우클릭 → **Edit Button**을 누르면 편집 창이 열립니다.

액션 타입

하고 싶은 것	액션 타입	예시
프로그램 실행	Launch App	notepad.exe, calc.exe
단축키 보내기	Hotkey	ctrl+c, alt+f4
텍스트 자동 입력	Text Input	자주 쓰는 문장
음악/볼륨 조절	Media Control	재생, 정지, 볼륨
CPU/RAM 확인	System Monitor	(자동 업데이트)

하고 싶은 것	액션 타입	예시
다른 폴더로 이동	Navigate Folder	폴더 선택
웹사이트 열기	Open URL	https://youtube.com
여러 동작 연속 실행	Macro	핫키 → 대기 → 텍스트

버튼 꾸미기

항목	설명
Label	버튼에 표시할 이름
Icon	아이콘 이미지 (png, jpg, ico). 아이콘 위에 글씨 표시
Label Color	글씨 색상 (색상 버튼 클릭 또는 #ff0000 입력)
Font Size	글씨 크기 (기본 15px)

버튼 복사: 원본 버튼 우클릭 → Copy Button → 빈 버튼 우클릭 → Paste Button

5. 폴더로 정리하기

버튼이 9개로 부족하면 폴더를 만들어 용도별로 나눌 수 있습니다. 폴더 안에 폴더를 만들 수 있어서 원하는 만큼 버튼을 늘릴 수 있습니다.

왼쪽 폴더 트리에서 **우클릭** → **New Sub-Folder**로 폴더를 생성하고, 버튼에 **Navigate Folder** 액션을 지정하면 넘파드로 폴더 이동이 가능합니다.

자동 폴더 전환

폴더에 앱을 맵핑하면 해당 앱 사용 시 자동으로 폴더가 전환됩니다.

1. 폴더 우클릭 → Edit (Mapped Apps)
2. 프로그램 이름 추가 (예: chrome.exe)
3. 해당 프로그램 포커스 시 자동 전환

6. 창 다루기

조작	방법
창 이동	상단 바 드래그
크기 조절	창 가장자리 드래그
숨기기/보이기	Num Lock 토글 또는 Ctrl + `

조작	방법
투명도	상단 바 슬라이더 (20%~100%)
트레이로	▼ 버튼 또는 창 닫기 (종료 아님)
완전 종료	트레이 우클릭 → Quit

7. 설정

상단 바 우클릭 → **Settings**

설정	설명	기본값
Button Size	버튼 크기	100px
Button Spacing	버튼 간격	8px
Auto-switch	활성 앱 기반 폴더 자동 전환	ON
Always on top	다른 창 위에 항상 표시	ON
Opacity	창 투명도	100%

설정 백업: 상단 바 우클릭 → Export Config / Import Config로 JSON 파일 저장/불러오기

8. 게임할 때

게임 모드	넘패드 조작	창 보임
보더리스 (창모드)	O	O
전체화면	O	X

대부분의 게임은 보더리스 모드를 사용하므로 정상 동작합니다. 버튼 클릭 시 게임 포커스가 빠지지 않습니다.

단축키 요약

키	동작
Num 1~9 (Num Lock OFF)	버튼 실행
Num 0	상위 폴더로 이동
Num Lock 토클	버튼 모드 / 숫자 모드 전환 + 창 표시/숨김
Ctrl + `	창 표시/숨기기
버튼 우클릭	편집 / 복사 / 붙여넣기 / 초기화

키	동작
상단 바 우클릭	설정 / 내보내기 / 가져오기
트레이 우클릭	표시 / 설정 / 위치초기화 / 종료