

SIGN/e

notation graphique

SIGN/e est un plugiciel Max for Live pour la création et la lecture de partitions animées. Il permet d'importer, déplacer, modifier et animer des symboles (PNG), ouvrant des possibilités singulières de création musicale.

MANUEL D'UTILISATION
Version 1.0 • 15 mai 2026

Démarrage rapide

1. Téléchargez et installez le plugiciel :
<https://lfo-lab.ca/logiciel>
Voir les exigences systèmes ci-bas
2. Glissez **SIGNe-Screen.amxd** sur une nouvelle piste MIDI
Un écran vidéo apparaît
3. Glissez **SIGNe-Symbol.amxd** sur une nouvelle piste MIDI
Un cercle apparaît dans l'écran vidéo
4. Passez à l'action : changez les paramètres du symbole avec des automatisations et animez votre partition!

Raccourcis

Fonction	Mac	Windows
Déplacer un symbole	Cliquer sur un symbole, puis glisser	Clic-gauche sur un symbole, puis glisser
Sélectionner plusieurs symboles	Cliquer-glisser sur plusieurs symboles	Cliquer-glisser sur plusieurs symboles
Désélectionner un symbole	⌘ (command) + cliquer-glisser	Ctrl + cliquer-glisser
Agrandir/rétrécir un symbole	⌥ (option) + cliquer-glisser	Alt + cliquer-glisser
Rotation d'un symbole	⇧ (shift) + glisser verticalement	Shift + cliquer-glisser verticalement
Opacité d'un symbole	O + cliquer-glisser verticalement	O + cliquer-glisser verticalement
Mouse Scroll	T + cliquer-glisser horizontalement	T + cliquer-glisser horizontalement
Plein écran (entrée et sortie)	ESC	ESC

Ajouter et créer des symboles

Il faut ajouter une piste avec SIGNe-Symbol.amxd pour chaque symbole. La sélection des objets demeure simple : positionner la souris sur un objet et cliquer. Un carré jaune représentant les bornes de sélection apparaît autour du symbole. Il est également possible de sélectionner plusieurs éléments en cliquant et glissant la souris pour créer une zone de sélection.

Pour remplacer le symbole par défaut, cliquer sur *Propriétés* dans SIGNe-Symbol.amxd. Dans la section *Symbol*, choisir le symbole de votre choix. Les pages de symbole peuvent être navigués grâce aux menus déroulants et aux flèches.

Importer vos symboles personnalisés

Pour importer vos propres symboles (créés dans un logiciel de graphisme externe), glisser vos images dans le répertoire symbols/ O_Default/User.

Les images apparaîtront dans SIGNe-Symbol.amxd → Propriétés → Symbol → O_Default → User. Vos images devraient respecter ces paramètres :

Format et résolution recommandés :

- PNG
- 300 DPI
- 500 x 500 pixels
- Fond transparent
- Symbole de couleur blanche

Il est recommandé d'exporter vos éléments en blanc afin de permettre d'ajuster leur couleur directement dans les paramètres du symbole dans SIGNe-Symbol.amxd.

Une bonne résolution et un format adapté garantissent une meilleure qualité d'affichage, notamment lors de l'agrandissement. Des images trop petites risquent de produire des artefacts visuels.

Si vous utilisez une grande quantité de symboles, diminuer la résolution de moitié (150 DPI, 250 x 250 pixels) améliorera la performance du système.

Mettre une partition en place

Pour commencer, il est nécessaire d'ajouter une instance de SIGNe-Screen.amxd qui agit comme le compilateur de toutes les autres instances qui seront ajoutées dans la session Live. C'est l'instance qui crée la fenêtre vidéo.

1) **Glisser le périphérique AMXD SIGNe-Screen.amxd** dans une nouvelle piste MIDI de Ableton Live. Un écran vidéo apparaît.


2) **Glisser le périphérique AMXD SIGNe-Symbol.amxd** dans une nouvelle piste MIDI de Ableton Live. Un élément graphique apparaît (un cercle par défaut) dans l'écran vidéo.

3) Pour remplacer l'élément graphique par défaut, cliquer sur *Properties* dans le SIGNe-Symbol.amxd et naviguer vers la librairie de votre choix grâce aux menus déroulants. Vous pouvez cliquer sur l'élément graphique de votre choix et celui-ci remplacera le précédent.

Répéter l'étape 3 pour chaque ajout d'élément graphique.

IMPORTANT

Il est recommandé de ne placer qu'un seul SIGNe-Symbol.amxd par piste pour faciliter la gestion des automatisations.



L'image ci-dessus montre la toute première partition graphique créée avec SIGNe en novembre 2025 par Alexandre Sasset-Blouin.

Installation

Installation sur MAC

- 1) Téléchargez le fichier d'installation : <https://lfo-lab.ca/logiciel>
- 2) Décompressez le dossier. Il est important de conserver en tout temps la structure de dossier intacte afin que les liens vers les librairies d'éléments graphiques fournies avec SIGN/e restent actifs.
- 3) Ajoutez le dossier SIGN/e dans les emplacements raccourcis de Ableton live avec la fonction « ajouter dossier », afin d'accéder rapidement aux plugiciels.

Important : Il est recommandé d'ajouter le dossier avec la fonction « ajouter dossier » (*add folder*) d'Ableton Live. Si les amxd sont importés, Ableton crée une copie dans un dossier interne, ce qui brise la hiérarchie des dossiers nécessaires au fonctionnement.

Installation sur PC – Étape supplémentaire

Pour utiliser le *package* VIDDLL avec Max sur un ordinateur Windows, il est nécessaire de l'installer via le gestionnaire de *packages* intégrés.


1. Ouvrir Max ou Max for Live (lorsqu'il est lancé via Ableton).
2. Dans le menu, sélectionner « File » puis « Show Package Manager ».
3. Utiliser la barre de recherche pour trouver le package nommé VIDDLL.
4. Lancer l'installation du package.

La dernière version du package VIDDLL n'est pas disponible sur Max 8. Utiliser la version précédente.

N.B. Le fonctionnement sur Windows n'est pas complètement stable sur certaines machines. Voir la section **Suggestions de dépannage Windows** (p. 22).


ATTENTION

Lorsqu'un projet Ableton avec des objets SIGN/e est chargé, le chargement complet de certains éléments peut prendre plusieurs minutes. Veuillez patienter.



Description des périphériques

SIGNe-SCREEN.amxd



Permet d'afficher la partition et d'éditer les paramètres. Cet objet permet la visualisation de l'ensemble des SIGNe-Symbol.amxd.

Floating

Permet de basculer l'affichage de la fenêtre de sortie vidéo au premier plan devant Live.


Retrieve

Permet de réinitialiser la fenêtre vidéo à sa position par défaut.

Settings

Cliquer sur *settings* pour ouvrir les paramètres de l'écran SIGN/e. Les paramètres sont divisés en trois sections : *Display*, *Navigation* et *Project*.

Settings : DISPLAY



Display : BACKGROUND

Couleur de l'arrière-plan de l'écran avec contrôle de saturation.

Display : GRID

Permet d'afficher une grille de mesures pour aider au placement rythmique des symboles.

- SHOW : faire apparaître ou disparaître la grille.
- ZOOM : contrôle le niveau de magnification de la partition. Cette fonction permet d'agrandir ou de rétrécir la partition sans changer la position temporelle des éléments. Ceci permet de faire plusieurs opérations, telles que sélectionner plusieurs éléments pour les déplacer, prendre une capture d'écran de la partition complète ou avoir une vue d'ensemble.
- BAR WT : contrôle l'épaisseur des lignes de mesure.
- BEAT WT : contrôle l'épaisseur des lignes de battements.
- HORI WT : contrôle l'épaisseur des lignes horizontales.

Display : TIME RULER

Permet d'afficher les divisions de transport d'Ableton Live au bas de l'écran.

- SHOW : faire apparaître ou disparaître les divisions.
- bars/seconds : bascule entre divisions musicales (mesures, temps, etc.) et divisions en temps réel (minutes, secondes).
- SCALE : contrôle la grosseur des divisions.

Display : PLAYHEAD

Permet d'afficher une ligne de défilement surimposée sur l'écran vidéo, pour la synchronisation des événements à interpréter.

- SHOW : faire apparaître ou disparaître la ligne.
- WIDTH : contrôle la largeur de la ligne.
- OFFSET : contrôle la position horizontale de la ligne.

Display : NOTE PULSE

Paramètres et couleur de la pulsation lorsque la ligne de défilement touche un objet.

- DURATION : contrôle la durée de la pulsation.

Display : BOUNDS

Permet d'afficher les contours de sélection des objets graphiques placés sur la partition.


- DRAW : faire apparaître ou disparaître les contours.

Display : OVERLAY

Permet de superposer une image PNG au début de la partition qui défilera avec la partition. Habituellement cette image est utilisée pour indiquer les instruments utilisés lorsque la partition est divisée horizontalement par instrument comme une partition conventionnelle. Cette *Overlay* fixe permet de toujours garder visible une information visuelle, même lorsque la partition déroule vers la droite. Il est recommandé de garder cette image dans le même répertoire que la session Ableton Live.

- SHOW: faire apparaître ou disparaître l'image.

Settings : NAVIGATION



Navigation : SCALE LOCK

independent axes: l'échelle X et Y des objets sont indépendants.

linked axes: l'échelle X et Y des objets sont liés.

Navigation : SCROLL MODE

Paramètres de défilement de la partition.


- transport : le défilement est contrôlé par le transport de Ableton Live.
- automation : le défilement est contrôlé par une piste d'automation du potentiomètre *SCROLL PROGRESS*.
- SCROLL PROGRESS : potentiomètre pour faire défiler la partition manuellement ou par automation.

Navigation : MOUSE SCROLL

La fonction *mouse scroll* permet de naviguer l'écran avec la souris. Appuyer sur T + cliquer-glisser à droite ou à gauche.

- invert : inverse le sens du glissement.
- SPEED : contrôle la vitesse de balayage.

Settings : PROJECT



Project : SCORE LENGTH

Contrôle la longueur totale de la partition en mesures.

Project : MIDI TRIGGERS

- show all : affiche une ligne sur le point de déclenchement MIDI des objets.
- hide all : cache les lignes de déclenchement.

Voir la section **Utiliser le MIDI** (p.21) pour plus de détails sur le fonctionnement des notes MIDI.

Project : FREEZE

Cliquer sur *freeze all* gèle l'édition, par la fenêtre vidéo, de tous les objets de la partition.

Project : FPS

- Show fps : active ou désactive le calcul de performance.

SIGNe-SYMBOL.amxd



Cette instance permet de paramétrer des éléments graphiques qui sont affichés dans le SIGNe-Screen.amxd. Les paramètres directement accessibles dans la fenêtre de SIGNe-Symbol.amxd peuvent être contrôlés par automation ou grâce à des modulateurs tels que LFO.amxd.

N.B. L'automation est moins exigeante en ressources système que la modulation et est à prioriser si plusieurs éléments doivent être animés.

ATTENTION

Il est recommandé de ne placer qu'un seul SIGNe-Symbol.amxd par piste pour faciliter le repérage.

POSITION

POS X / POS Y : déplace précisément le symbole horizontalement et verticalement.
ROTATE: fait pivoter le symbole. Peut aussi être fait sur l'écran avec le raccourci: SHIFT + cliquer-glisser.

TRANSFORM

LAYER : choix d'une couche pour le symbole. Les symboles sur les couches supérieures apparaissent au-dessus de ceux sur les couches inférieures. Les couches sont numérotées 1 à 10.

OPACITY : contrôle l'opacité du symbole.

Scale X, Y : modifier la taille horizontale et verticale du symbole. Peut aussi être fait sur l'écran avec le raccourci: OPTION + cliquer-glisser.

 : lie ou délie la taille x et y. Lorsqu'il est activé, les changements de taille sont proportionnels.

N.B. Il est important de désactiver la liaison de la taille x et y lorsque ces paramètres sont modulés ou automatisés afin d'éviter des erreurs de fonctionnement.

REPETITION

Cette fonction permet de créer plusieurs copies d'un symbole un après l'autre, facilitant les structures rythmiques. Chaque élément répété génère la même note MIDI.

Lorsque *SNAP TO GRID* est activé sur le symbole, celui-ci se répétera sur la grille rythmique.

QTY : le nombre de répétitions du symbole.

SPACING : l'espacement entre les répétitions.

ROTATE : fait pivoter l'axe de répétition.

NAVIGATION



Move transport to object : déplace le curseur du transport d'Ableton Live à la position du symbole.

N.B. Cette fonction dépend du paramètre du *song length* de Ableton. Les objets placés par SIGN/e ne sont pas reconnus comme des éléments réels par Ableton. Pour transporter en dehors de la longueur de *timeline* par défaut, placez un marqueur ou un clip MIDI/Audio vidéo vers la fin envisagée de votre partition (il pourra être déplacé par après).



Move object to transport: déplace le symbole à la position du curseur de transport.




Pin Position: fixe le positionnement du symbole sur l'écran. Il ne se déplacera pas au fur et à mesure du défilement.



Lock Parameters: verrouille les paramètres de positionnement et de taille du symbole.

Properties

Cliquer sur *Properties* pour ouvrir les paramètres d'image, de couleur, de motif et de MIDI du symbole. Les paramètres sont divisés en quatre sections.



SYMBOL

La section *Symbol* permet de changer l'image PNG du symbole et sa couleur. Voir la section **Ajouter et créer des symboles** pour plus de détails sur l'importation de vos propres symboles.

Le symbole voulu peut être sélectionné grâce aux deux menus déroulants. Les symboles sont séparés en librairies, accessibles avec le menu déroulant gauche. Ces librairies peuvent être subdivisées en banques, accessibles grâce au menu déroulant droit. La structure des librairies et de banques reflètent la structure du dossier *librairies* de SIGN/e.

Les pages des banques peuvent être changées avec les flèches. Une fois un symbole choisi, le cliquer et le nouveau symbole apparaîtra sur l'écran en conservant les paramètres du symbole précédent.

En dessous du sélecteur de symboles se trouvent les paramètres de couleur. Il est possible d'assigner une couleur et une saturation (SAT) de départ et de fin, qui peuvent être interpolés grâce au potentiomètre *Interpolation*. Cette interpolation est accessible à l'automation.

PATTERN

La section *Pattern* permet d'assigner un motif au symbole. La navigation et la sélection des motifs fonctionnent de la même manière que la sélection des symboles. Une fois le motif voulu choisi, le cliquer et il apparaîtra sur le symbole.

TILING contrôle la taille du motif. Plus la valeur est élevée, plus la taille du motif diminue. Si le motif est plus petit que le symbole, il sera répété.

INTENSITY contrôle l'opacité du motif.

Le bouton *Remove pattern* permet d'enlever le motif. La sélection de la couleur du motif fonctionne de la même manière que pour le symbole.

MIDI TRIGGER

Cette section permet de gérer l'information MIDI générée par les symboles. Par défaut, la piste midi où est placé SIGNe-screen.amxd envoie une note MIDI à chaque fois que la ligne de lecture *Playhead* touche le *MIDI trigger* d'un symbole. Les paramètres de la note envoyée peuvent être modifiés.

- **VISIBLE** : active ou désactive la visibilité de la ligne de déclenchement du MIDI. Cette ligne montre précisément le point où la ligne de lecture déclenchera une note MIDI.
- **Couleur** : la section couleur change la couleur de la ligne de déclenchement.
- **PITCH** : la hauteur de la note MIDI en numéro de note MIDI.
- **VEL** : la vélocité de la note MIDI.
- **OFFSET** : permet de décaler l'envoi du midi par rapport au point de déclenchement du symbole.
- **DUR** : la durée de la note MIDI.
- **WINDOW** : la durée de la fenêtre de déclenchement de la note MIDI (la période durant laquelle le dispositif vérifie si le playhead intersecte le point de déclenchement MIDI). Augmenter si certaines notes MIDI ne sont pas déclenchées.

SNAP TO GRID

Permet de choisir un niveau de quantification du symbole. Sur « free » le symbole est complètement non-quantifié, sinon il sera fixé à la division sélectionnée la plus proche. Ceci permet de créer des rythmes quantifiés au métronome d'Ableton. Les divisions en X suivent les mesures du transport d'Ableton. Les divisions en Y dépendent du *Grid* qui peut être activé grâce au panneau *Display* disponible dans les *Settings* de SIGNe-Screen.amxd (voir la p.12).

SIGNe-Text.amxd



Cette instance permet de paramétrer des éléments textuels qui sont affichés dans le SIGNe-Screen.amxd.

Les paramètres de SIGNe-Text.amxd fonctionnent similairement à ceux de SIGNe-Symbol.amxd et peuvent aussi être automatisés ou modulés.

ATTENTION

Il est recommandé de ne placer qu'un seul SIGNe-Text.amxd par piste.

Réglages du texte

La section à gauche de l'objet sert à modifier le contenu du texte, l'alignement et la police.

POSITION

X, Y : déplace précisément le texte horizontalement et verticalement.

SCALE

Permet de modifier la taille horizontale et verticale du texte. Lorsque  est activé, la taille X et Y changent proportionnellement. Peut aussi être fait sur l'écran avec le raccourci OPTION + cliquer-glisser.

N.B. Il est important de désactiver la liaison de la taille x et y lorsque ces paramètres sont modulés ou automatisés afin d'éviter des erreurs de fonctionnement.

TRANSFORM

LAYER : choix d'une couche pour le texte.

OPACITY : contrôle l'opacité du texte.

ROTATE : fait pivoter le texte. Peut aussi être fait sur l'écran avec le raccourci SHIFT + cliquer-glisser.

SPACING : change l'espacement entre les lettres.

REPTITION

QTY : le nombre de répétitions du texte.

SPACING : l'espacement entre les répétitions.

ROTATE : fait pivoter l'axe de répétition.

BOUNDS : déplacer le cadre de sélection de l'objet texte. SIGN/e tente de placer automatiquement le cadre, mais certaines polices peuvent produire un cadre trop petit ou trop grand. Cette fonction permet de les placer manuellement. Les cadres de sélection de tous les objets peuvent être affichés dans le panneau *Display* disponible dans les *Settings* de SIGNe-Screen.amxd (voir la p.13).

NAVIGATION



Move transport to object : déplace le curseur du transport d'Ableton Live à la position du texte.



Move object to transport : déplace le texte à la position du curseur de transport.



Pin Position : fixe le positionnement du texte sur l'écran. Il ne se déplacera pas au fur et à mesure du défilement.



Lock Parameters : verrouille les paramètres de positionnement et de taille du texte.

SIGNe-Background.amxd



Cette instance permet d'ajouter une image en arrière-plan du SIGNe-Screen.amxd qui sera placé derrière les symboles et le texte. Cela permet, par exemple, de lire une partition graphique qui existe déjà sous forme d'image.

Paramètres de l'arrière-plan

drop file : ouvre l'explorateur de fichiers pour sélectionner une image d'arrière-plan.
Clear : retirer l'image en arrière-plan.

OFFSET

Déplacer l'arrière-plan en minutes et secondes ou en mesures.

Avec cette fonction, il devient possible de placer plusieurs arrière-plans l'un après l'autre.

DURATION

Étirer ou rétrécir l'arrière-plan. Ce paramètre s'instancie automatiquement selon les dimensions originales de l'arrière-plan. Si ce chiffre initial est réduit, la partition se rétrécit, s'il est agrandi, elle s'étire. L'image sera déformée en conséquence. Les modifications peuvent être faites en mesures (*bars*) ou en minutage.

NB : Double-cliquer sur un chiffre permet de les réinitialiser à sa valeur par défaut (0). Cliquer sur un chiffre et utiliser la souris (haut/bas) ou le clavier numérique pour modifier le chiffre.

PRIORITY

Détermine si les mesures ou le tempo sont priorisés lors d'un changement de tempo.

Lorsque l'option *BARS* est sélectionnée lors d'un changement de tempo, la longueur de la partition sera calée sur le nombre de mesures (en cas de changement de tempo elle ne changera pas visuellement, mais défilera plus vite ou plus lentement). Lorsque l'option *TIME* est sélectionnée, la durée définira sa longueur lors d'un changement de tempo, donc elle s'étirera ou l'inverse si le tempo est changé pour que sa longueur corresponde toujours à l'intervalle de temps défini.

SCROLL METHOD

Transport : le défilement de l'arrière-plan dépend du transport de Ableton Live.

automation : le défilement de l'arrière-plan est contrôlé par automation du paramètre *SCROLL METHOD*.

AUTRES PARAMÈTRES


OPACITY : contrôle l'opacité de l'arrière-plan.

LAYER : choix d'une couche pour l'arrière-plan. Cette fonction permet de placer plusieurs arrière-plans un par-dessus l'autre.

Les couches des arrière-plans sont numérotées de -10 à -2. Cela évite de placer les arrière-plans au-dessus des symboles sur les couches 1 à 10. La couche -1 est réservée pour la grille rythmique (*grid*) et la couche 0 pour les divisions temporelles.


Utiliser le MIDI

Les symboles placés sur la partition permettent d'envoyer des notes MIDI à des plugiciels. Ableton Live offre plusieurs options pour aiguiller les signaux MIDI entre les pistes :



Option 1 : Aiguiller la sortie de la piste MIDI qui contient le symbole vers la piste qui contient le plugiciel. Cette option permet d'aiguiller plusieurs pistes avec des symboles vers un même plugiciel.

- Changer le *Output Type* de la piste avec le symbole au nom de la piste avec le plugiciel.
- Changer le *Monitoring* de la piste avec le plugiciel à *In*.
- Le MIDI de la piste avec le symbole sera aiguillé uniquement vers la piste avec le plugiciel.



Option 2 : Assigner l'entrée de la piste qui contient le plugiciel à la sortie de la piste qui contient le symbole. Cette option permet d'envoyer la même information MIDI d'une piste avec un symbole vers plusieurs pistes avec des plugiciels différents.

- Changer le *Input Type* de la piste MIDI qui contient le plugiciel au nom de la piste qui contient le symbole.
- Changer le *Monitoring* de la piste avec le plugiciel à *In*.
- L'entrée de la piste avec le plugiciel recevra maintenant les informations MIDI de la piste avec le symbole.
- Il est toujours possible d'aiguiller d'autres pistes vers la piste avec le plugiciel suivant l'option.

Suggestions de dépannage Windows

La version actuelle de SIGN/e est parfois instable avec Windows. Voici quelques étapes qui résolvent parfois les problèmes:

1. Supprimer les fichiers dans le dossier Database de Max. Ce dossier se trouve habituellement dans :
C:\Users\[nom d'utilisateur]\AppData\Roaming\Cycling '74\[Max 8 ou Max 9]\Database
2. Ouvrir Ableton Live et ajouter un périphérique Max for Live vide (Max Midi effect ou Max Audio effect). Cliquer les trois points du coin supérieur droit du device. Ceci recompile les bases de données.
3. Supprimer les fichiers dans le dossier Max for Live Devices. Ce dossier se trouve habituellement dans:
C:\Users\[nom d'utilisateur]\Documents\[Max 8 ou Max 9]\Max for Live Devices
4. Redémarrer l'ordinateur.

N.B. Le dossier AppData est parfois un dossier caché par défaut. Pour y accéder aller dans le dossier C:\Users\[nom d'utilisateur], cliquer sur Affichage > Afficher > Éléments masqués.

N.B. Si le dossier Max for Live Devices ne se trouve pas à cette adresse, vérifier son emplacement en allant dans Options > File Preferences.

Répertoire des améliorations

Vous pouvez rapporter les problèmes ici :

<https://github.com/LFO-lab/SIGNe/issues>

Licence d'utilisation

La licence d'utilisation se trouve à l'adresse <https://github.com/LFO-lab/SIGNe>

Crédits


Direction	Nicolas Bernier
Programmation	Evan Montpellier
Responsable de conception	Pierre-Luc Lecours
Communications & développement	Alexandre Sasset-Blouin
Logo	Rutger Zuydervelt

Programmé en 2025/2026 pour le Laboratoire formes • ondes au secteur des musiques numériques de l'Université de Montréal dans le cadre du projet de recherche-crédation *Notation performative* soutenu par le FRQ-SC.

Laboratoire formes • ondes :
<https://lfo-lab.ca>

Programmes en musiques numériques de l'Université de Montréal :
<http://musnum.musique.umontreal.ca>

Merci au Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) pour son soutien financier.





SIGN/e : système d'illustrations graphiques pour la notation et l'édition

Un signe est un geste qui transmet une information.

Un signe permet de représenter une idée.

L'artiste signe son œuvre.