

百度语音合成 SDK Android 版 开发手册 V2.0



百度在线网络技术(北京)有限公司 (版权所有,翻版必究)



目录

目	求	2
1	概念解释	3
2	简介	3
	2.1 兼容性	3
	2.2 开发包说明	3
	2.3 总体框图	3
3	集成指南	4
	3.1 添加 BDTTSClient 到工程	4
	3.2 添加语音合成资源文件	4
	3.3 权限声明	4
	3.4 Proguard 配置	5
4	语音合成功能代码	5
	4.1 Tts 初始化与授权等参数设置	5
	4.2 参数设置	5
	4.3 授权验证接口	6
	4.4 合成并播放	6
	4.5 流程控制	6
	4.6 状态监听	6
	4.7 只合成不播放	6
	4.8 批量合成播放接口	7
	4.9 获取合成数据	7
5	日志管理	7
FA	AO	8



1概念解释

语音合成是实现人机语音交互,建立一个有听和讲能力的交互系统所必需的关键技术。随着语音技术的发展,百度自主研发了语音合成系统(TTS),功能是接受用户发送的文本,生成语音发送给用户。

对本文中将提到的概念约定如下:

- 语音合成:将文本合成为语音,即声音文件。
- **合成引擎**:将文本合成为语音的核心模块。
- TTS: Text To Speech, 即"从文本到语音"。
- BDTTSClient:语音合成 SDK 简称,详见下条。
- **语音合成 SDK**: 即本开发包,文中简称为 BDTTSClient。BDTTSClient 是一个封装了网络收发、音频播放功能的语音合成解决方案。借助 BDTTSClient 可以快速地在应用程序中集成语音合成功能。

2 简介

百度语音合成客户端 Android 版 SDK (以下简称 BDTTSClient) 是一种面向 Android 移动设备的语音合成解决方案,以 JAR 包 + 动态链接库的形式发布。目前版本已支持 SDK 内部直接播放合成语音和从 SDK 获取语音数据,并支持男女声、语速、音调、音量、音频码率设置,后续版本将支持合成进度提示以及更多参数设置 (--最新信息请参见语音合成 WEB 文档--)。

2.1 兼容性

系统: 支持 Android 2.3 (API Level 9) 及以上,需要开发者通过 minSdkVersion 来保证支持系统的检测。

机型: 手机和平板皆可。

构架: 支持 arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips x86 x86_64。

2.2 开发包说明

表 1 开发包说明表

文件(夹)名	说明
doc/Baidu_TTS_SDK_Android_Manual.pdf	本文档
doc/javaDoc	Javadoc
libs	语音合成 SDK Lib 库,包括各平台的 so 库及 Jar 包
BaiduTtsSample	开发示例(Eclipse project)
data	语音合成资源文件
license	授权文件

2.3 总体框图





图 1 语音合成系统架构图

3集成指南

3.1 添加 BDTTSClient 到工程

将开发包中的 libs 目录整体拷贝到工程目录,libs 目录包括了各平台的 SO 库,开发者视应用需要可以进行删减。galaxy_lite.jar 是百度 Android 公共基础库,如果项目中还集成了其它百度 SDK,如 Push SDK,在打包过程中出现类似如下的错误信息:

[2013-10-22 11:02:57 - Dex Loader] Unable to execute dex: Multiple dex files define Lcom/baidu/android/common/logging/Configuration;

[2013-10-22 11:02:57 - VoiceRecognitionDemo] Conversion to Dalvik format failed: Unable to execute dex: Multiple dex files define Lcom/baidu/android/common/logging/Configuration;

请将此 Jar 包移除。

如果 Eclipse ADT 版本插件低于 17, 需要手工添加依赖库, 添加方法为: Project => Properties => Java Build Path => Libraries => Add JAR...。

3.2 添加语音合成资源文件

将开发包中的 data 目录下的 dat 文件放到某一可读路径下,一遍设置资源文件参数时使用。

3.3 权限声明

BDTTSClient 需要一些权限需要在 AndroidManifest.xml 文件,增加如下权限:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />



<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

3.4 Proguard 配置

请不要混淆 sdk 的 jar 包。

4语音合成功能代码

4.1 Tts 初始化与授权等参数设置

```
// 获取 tts 实例
      speechSynthesizer = SpeechSynthesizer.getInstance();
      // 设置 app 上下文(必需参数)
      speechSynthesizer.setContext(Context);
      // 设置 tts 监听器
      speechSynthesizer.setSpeechSynthesizerListener(SpeechSynthesizerListener);
      // 文本模型文件路径 (离线引擎使用)
      speechSynthesizer.setParam(SpeechSynthesizer.PARAM_TTS_TEXT_MODEL_FILE,
TEXT_MODEL_FILE_FULL_PATH_NAME);
      // 声学模型文件路径 (离线引擎使用)
      speechSynthesizer.setParam(SpeechSynthesizer.PARAM_TTS_SPEECH_MODEL_FILE,
SPEECH_MODEL_FILE_FULL_PATH_NAME);
      // 本地授权文件路径,如未设置将使用默认路径.设置临时授权文件路径,
LICENCE_FILE_NAME 请替换成临时授权文件的实际路径,仅在使用临时 license 文件时需要进行
设置,如果在[应用管理]中开通了离线授权,不需要设置该参数,建议将该行代码删除(离线引擎)
      speechSynthesizer.setParam(SpeechSynthesizer.PARAM_TTS_LICENCE_FILE,
LICENSE_FILE_FULL_PATH_NAME);
      // 请替换为语音开发者平台上注册应用得到的 App ID (离线授权)
      speechSynthesizer.setAppId("your_app_id");
      // 请替换为语音开发者平台注册应用得到的 apikey 和 secretkey (在线授权)
      speechSynthesizer.setApiKey("your_api_key", "your_secret_key");
      // 授权检测接口
      AuthInfo authInfo = speechSynthesizer.auth(TtsMode);
      // 引擎初始化接口
      speechSynthesizer.initTts(TtsMode);
```

4.2 参数设置

在调用 speak 方法开始合成并朗读之前,可以对参数进行配置,代码如下(完整参数列表详见



JavaDoc).

speechSynthesizer.setParam(SpeechSynthesizer.PARAM_VOLUME, "5");
speechSynthesizer.setParam(SpeechSynthesizer.PARAM_SPEED, "5");
speechSynthesizer.setParam(SpeechSynthesizer.PARAM_PITCH, "5");

参数默认值列表如下:

参数名	默认值	备注
PARAM_VOLUME	"5"	中级音量
PARAM_SPEED	"5"	中速
PARAM_PITCH	"5"	中调

4.3 授权验证接口

AuthInfo authInfo = speechSynthesizer.auth(TtsMode ttsMode)

4.4 合成并播放

speechSynthesizer.speak("百度一下");

该接口比较耗时,采用排队策略,调用后将自动加入合成队列,并按调用顺序进行合成和播放 speechsynthesizer.speak(String text, String utteranceId)

该接口功能和 speak(String text)功能相同,参数 utteranceId 用来指定此次文本合成的标识,utteranceId 可以用数字区分("1","2"...),或者全局唯一标识 uuid,总之用户可以选择自己可以用来区分的值即可。所有回调接口都会返回该标识 utteranceId,以方便用户做区分(不能用文本或者文本的 md5 区分是因为可能有相同文本存在)。

4.5 流程控制

通过 pause(), resume(), stop(), release()对流程进行控制

4.6 状态监听

为了更好地实现用于界面,BDTTSClient 提供了 SpeechSynthesizerListener 监听接口用于对合成器的状态进行通知,监听器的回调方法参见 JavaDoc。

完整的开发示例请参见开发包所附示例 eclipse project——BaiduTtsSample。

4.7 只合成不播放

BDTTSClient 还支持仅获取合成数据,开发者可以在获取数据后先本地缓存,在合适的时候再进行播放,以避免较差网络情况下播放出现卡顿。参数设置同 4.1.2。

speechSynthesizer.synthesize("百度一下");

该接口比较耗时,采用排队策略,调用后将自动加入合成队列,并按调用顺序进行合成。 speechsynthesizer.synthesize(String text, String utteranceId)

该接口功能和 synthesize(String text)功能相同,参数 utteranceId 用来指定此次文本合成的标识, utteranceId 可以用数字区分("1","2"...),或者全局唯一标识 uuid,总之用户可以选择自己可以用来



区分的值即可。所有回调接口都会返回该标识 utteranceId,以方便用户做区分(不能用文本或者文本的 md5 区分是因为可能有相同文本存在)。

4.8 批量合成播放接口

int batchSpeak(java.util.List<SpeechSynthesizeBag> speechSynthesizeBags)

该接口可以批量传入多个文本并进行排队合成并播放(如果没有设置 utteranceId,则使用 list 的索引值作为 utteranceId)。

4.9 获取合成数据

通过 SpeechSynthesizerListener 的 onSynthesizeDataArrived 方法获取数据,代码如下:

public void onSynthesizeDataArrived(String utteranceId, byte[] audioData, int progress);

合成数据分多次返回。

5日志管理

为了方便调试, BDTTS+提供了对日志的管理功能。

LoggerProxy.printable(boolean isPrint);

该接口控制日志的打印功能,如果设置为 false,将关闭所有日志;如果设置为 true,则开启日志打印功能。默认日志级别为 debug 级别



FAQ

- 如何联系我们?
 开发过程中有任何 bug 或反馈意见,请发送邮件至 voice_feedback@baidu.com
- 2. Unable to execute dex: Multiple dex files define Lcom/baidu/android/common/logging/Log应用同时集成了百度其它 SDK,造成公共库冲突,请删除语音 SDK 中的 galaxy_lite.jar