เริ่มที่นี • สำหรับคุยอังกฤษ–ไทยแบบต่อหน้า

คู่มือใช้งาน Meeting Translator

ฟังเสียง > ถอดคำพูด > แปลภาษา > อ่านคำแปล

สำหรับโปรแกรม Windows ที่อยู่ในโฟลเดอร์ dist ใช้เสียงภาษาไทย Niwat และเสียงภาษาอังกฤษ Jenny เป็นค่าเริ่มต้น ภาพและชื่อปุ่มในคู่มือนี้อิง UI ใหม่ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนี้

ใช้คุยต่อหน้า: เลือก Onsite
พูดทีละคน รอเสียงแปลจบและแถบพร้อมฟังกลับมา ก่อนเริ่มประโยคถัดไป โปรแกรมต้องใช้อินเทอร์เน็ตและ Azure Speech key ที่ใช้งานได้

เริ่มใช้งานใน 6 ขั้นตอน

ขั้นตอน	ทำอะไร
1 • เปิดโปรแกรม	เปิด ThaiMeetingTranslator.exe ในโฟลเดอร์ dist หากยังไม่มี key ให้ตั้งค่าตามหน้า 9 ก่อน
2 • เลือก Onsite	ใช้สำหรับคนอังกฤษและคนไทยอยู่ต่อหน้าเครื่องเดียวกัน
3 • ตรวจเสียง	เปิด Audio and voice เลือกไมค์ที่รับเสียงผู้พูด และลำโพงที่ทุกคนได้ยิน
4 • เลือกผู้พูด	English · อังกฤษ = อังกฤษเข้า ไทยออก / ไทย · Thai = ไทยเข้า อังกฤษออก
5 • กดไมค์กลม	รอ Listening หรือแถบพร้อมฟัง แล้วพูดประโยคสั้นและชัด
6 • จบการสนทนา	กดปุ่มกลมเดิมเพื่อ Stop จากนั้นส่งออกข้อความได้จากไอคอนดาวน์โหลด


เปิดอ่านตามงานที่ต้องการ

หน้า 2 แผนผังหน้าจอ • หน้า 3 Onsite • หน้า 4 Meeting
หน้า 5 อุปกรณ์เสียง • หน้า 6 เลือก Niwat • หน้า 7 ข้อความและไฟล์
หน้า 8 คีย์ลัดและสถานะ • หน้า 9 ตั้งค่า Azure • หน้า 10 แก้ปัญหา

ขอบเขตภาพประกอบ: เป็น UI จริงขณะยังไม่ได้ตั้ง Azure key จึงไม่มีตัวอย่างผลแปลจากบริการจริง
รูปร่างหน้าตาอาจต่างเล็กน้อยตามขนาดหน้าต่างและธีมของ Windows

01 • แผนผัง UI

รู้จักหน้าจอและปุ่มหลัก



1 แถบบน

Aa ขยายตัวอักษร
ลูกศรลง: ส่งออกข้อความ
เฟือง: Settings / คำแนะนำ

2 โหมด

Meeting: ฟังประชุม
Onsite: คุยต่อหน้า

3 ภาษา / ผู้พูด

แถบนี้เปลี่ยนตามโหมด เลือกให้ตรงกับคนที่กำลังจะพูด

4 คุมรอบสนทนา

Replay, Skip และ Auto-switch มีใน Onsite

5 Audio and voice

ย่อ/ขยายการเลือกไมค์ ลำโพง และเสียงอ่าน

6 ปุ่มไมค์กลม

กดเริ่ม เมื่อกำลังทำงานกดปุ่มเดิมเพื่อหยุด

7 สถานะด้านล่าง


ดู Ready / Listening คิวเสียง และข้อมูลการใช้งาน

ปุ่มไมค์สีแดงตอน Ready ไม่ได้หมายถึงข้อผิดพลาด
ให้ดูข้อความสถานะร่วมด้วย ขณะกำลังเชื่อมต่อหรือหยุด ปุ่มอาจกดไม่ได้ชั่วคราว

พื้นที่ประวัติข้อความจะปรากฏระหว่างใช้งาน และอาจต้องเลื่อนหน้าจอหากหน้าต่างเล็ก แถบ Audio and voice อาจยุบเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ข้อความ

02 • โหมดหลักสำหรับสถานการณ์ของคุณ

Onsite: คุยต่อหน้าสองภาษา



ตัวควบคุม	ใช้เมื่อใด / ผลที่เกิดขึ้น
English · อังกฤษ / F1	เมื่อคนอังกฤษจะพูด: ฟังภาษาอังกฤษ แสดงคำแปลไทย และอ่านด้วยเสียงไทยที่เลือกไว้ เช่น Niwat
ไทย · Thai / F2	เมื่อคนไทยจะพูด: ฟังภาษาไทย แสดงคำแปลอังกฤษ และอ่านด้วยเสียงอังกฤษที่เลือกไว้
Auto-switch turns	เปิด: สลับฝั่งหลังแปลและอ่านจบ ปิด: คงฝั่งเดิมจนเลือกใหม่ เหมาะกับคนเดิมพูดต่อหลายช่วง
Replay / F3	อ่านคำแปลล่าสุดซ้ำระหว่างที่ระบบกำลังทำงาน ใช้เมื่ออีกคนฟังไม่ทัน
Skip / Esc	ตัดเสียงที่กำลังอ่านอยู่ แล้วให้คิวเดินต่อ ไม่ได้หยุดการแปลทั้งระบบ

จังหวะคุยที่แนะนำ


เลือกฝั่ง > รอพร้อมฟัง > พูด > รอคำแปลและเสียงอ่าน > รอพร้อมฟัง > อีกคนพูด หากฝั่งถัดไปไม่ตรงกับคนที่จะพูด ให้กด F1 หรือ F2 เลือกเอง

ขณะอ่านเสียง ไมค์พักรับเสียง และรอต่ออีกประมาณ 0.7 วินาที
คำพูดในช่วงพักนี้จะไม่ถูกฟัง ให้รอแถบพร้อมฟังสีเขียวก่อนพูด อย่าพูดทับกัน โหมดนี้เหมาะกับการผลัดกันพูด ไม่ใช่พูดพร้อมกันสองคน

Onsite ล็อกให้ใช้ Microphone และเปิด Pause listening while voice speaks เสมอ ส่วน Auto-switch คือการสลับคิวระหว่างสองฝั่ง ไม่ใช่การเดาภาษาของผู้พูด

03 • เลือกทิศทางและแหล่งเสียงให้ตรงงาน

Meeting: ฟังประชุมหรือเสียงจากคอม



ตัวเลือก	หน้าที่
English / Thai (ฝั่งต้นทาง)	เลือกภาษาที่คนกำลังพูด โปรแกรมจะแปลไปอีกภาษา
ปุ่มสลับตรงกลาง	สลับอังกฤษ > ไทย เป็นไทย > อังกฤษ หรือกลับกัน
Auto-detect (beta)	ให้ระบบตรวจอังกฤษหรือไทย แล้วแปลเป็นอีกภาษา ขณะใช้ตัวเลือกนี้ปุ่มสลับ/ภาษาปลายทางจะถูกปิด
System audio	รับเสียงที่คอมกำลังเปิด เช่น เสียงประชุมหรือวิดีโอ ต้องเลือกอุปกรณ์ loopback ให้ตรงกับเสียงที่เล่น
Microphone	รับเสียงจากไมค์ เช่น ผู้พูดในห้องหรือไมค์ USB

ตัวอย่างการตั้งค่า

ฟังคนอังกฤษในประชุมออนไลน์: Meeting + English > Thai + System audio
เลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับลำโพง/หูฟังของแอปประชุม


ฟังคนอังกฤษพูดต่อหน้าแบบทิศทางเดียว: Meeting + English > Thai + Microphone
หากต้องการผลัดพูดสองภาษาเป็นรอบ ให้ใช้ Onsite หน้า 3

เสียงแปลออกที่อุปกรณ์ Voice output ของเครื่องนี้
โปรแกรมไม่ได้ส่งเสียงแปลเข้าไมค์ Teams หรือ Zoom ให้อัตโนมัติ
การให้อีกฝ่ายออนไลน์ได้ยินต้องจัดเส้นทางเสียงเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา/ทิศทางระหว่างทำงานได้ แต่ระบบต้องเชื่อมต่อใหม่ ให้รอ Listening ก่อนพูดต่อ Auto-detect ยังเป็น beta หากเลือกภาษาผิดบ่อย ให้ใช้ภาษาแน่นอนแทน

04 • ไมค์เข้า / ลำโพงออก / ป้องกันเสียงวน

Audio and voice: ตั้งค่าเสียง




ปุ่ม / แถบ	หน้าที่และข้อควรรู้
Audio and voice + ลูกศร	กดเพื่อย่อหรือขยายแผงตั้งค่า การย่อไม่ได้ปิดไมค์หรือปิดเสียง
Listen to	เลือก System audio หรือ Microphone; Onsite ใช้ Microphone เท่านั้น
รายการอุปกรณ์ซ้าย	Input device: ไมค์หรืออุปกรณ์รับเสียงที่จะส่งไปแปล
รายการอุปกรณ์ขวา	Voice output device: ลำโพงหรือหูฟังที่จะอ่านคำแปล
ลูกศรวนข้างอุปกรณ์	ค้นหาอุปกรณ์ใหม่หลังเสียบ USB/หูฟัง ควร Stop ก่อนเปลี่ยนหรือรีเฟรชอุปกรณ์
Mute voice	เปิด = แสดงคำแปลอย่างเดียว ปิดเสียงอ่านอัตโนมัติ ไม่ได้ปิดไมค์ และการกด Replay เองยังสามารถเล่นเสียงได้
Pause listening while voice speaks	พักรับเสียงระหว่างอ่านคำแปลเพื่อกันเสียงตัวเองย้อนเข้าไมค์; Onsite เปิดค้างไว้และแก้ไม่ได้
Select a voice	เลือกเสียงอังกฤษและไทย อ่านรายละเอียดหน้า 6

ถ้าได้ยินเสียงแปลวนซ้ำ: ตรวจ Input/Output และเปิด Pause listening ก่อน ใน Meeting หากพักไมค์ จะไม่ได้รับคำพูดช่วงอ่านเสียงด้วย ใช้หูฟังหรือแยกเส้นทางเสียงให้เหมาะกับงาน

05 • หน้าต่าง Select a voice

เลือกเสียง Niwat และเสียงอังกฤษ



ภาพนี้แสดงสถานะก่อนตั้ง Azure: รายชื่อเสียงยังไม่โหลด ต้องมี key/region ที่ถูกต้องและอินเทอร์เน็ต จึงจะดึงรายชื่อหรือทดลองเสียงได้

ส่วนของหน้าต่าง	ใช้ทำอะไร
ช่อง Search	ค้นหาชื่อเสียงหรือสำเนียง เช่น Niwat หรือ Jenny
All / Female / Male	กรองทั้งหมด / เสียงหญิง / เสียงชาย
English / Thai	สลับรายการเสียงอังกฤษหรือไทย ทั้งสองภาษามีตัวเลือกแยกกัน
ลูกศรวน	โหลดรายชื่อเสียงใหม่ หากยังไม่แสดงให้ตรวจ Azure และอินเทอร์เน็ต
การ์ดเสียง / เครื่องหมายถูก	กดการ์ดเพื่อเลือก เสียงที่เลือกมีเครื่องหมายถูก บันทึกลงเครื่องทันที ไม่ต้องกด Save
ปุ่มสามเหลี่ยมบนการ์ด	ลองฟังเสียง โดยการลองฟังจะถูกปิดระหว่างกำลังแปล
X หรือ Esc	ปิดหน้าต่างเลือกเสียง

ตั้งเสียงไทย Niwat

กด **Select a voice > Thai > ค้นหา Niwat > เลือกการ์ด Niwat** จากนั้นเลือก English และเลือกเสียงอังกฤษที่ต้องการ ค่าเริ่มต้นคือ Jenny แถบสรุปจะแสดงเสียงอังกฤษก่อนเสียงไทย เช่น Jenny · Niwat

เปลี่ยนเสียงแล้วให้ Stop และ Start ใหม่
เสียงที่เลือกจะใช้กับรอบการทำงานถัดไป ตัวเลือกบนเครื่องที่เคยบันทึกไว้มีลำดับความสำคัญเหนือชื่อเสียงในไฟล์ .env

06 • ประวัติคำแปลและการส่งออก

อ่านข้อความ ฟังซ้ำ และเก็บไฟล์

อ่านข้อความบนหน้าจอ

แต่ละรายการมีภาษาต้นทาง/ปลายทาง เวลา ข้อความต้นฉบับ และคำแปล
ตัวอักษรสีจางระหว่างพูดเป็นข้อความชั่วคราวที่ยังเปลี่ยนได้ เมื่อยืนยันเป็นประโยคแล้วจึงเข้าประวัติและคิวอ่านเสียง

การกระทำ	วิธีใช้
ฟังคำแปลเฉพาะประโยค	กดสามเหลี่ยมที่รายการนั้นขณะระบบยังทำงาน เสียงจะเข้าคิวต่อจากเสียงปัจจุบัน ไม่ได้แทรกตัดทันที
ฟังประโยคล่าสุด	ใช้ Replay บน Onsite หรือ F3 ระหว่างทำงาน
คัดลอกข้อความ	คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก Copy translation หรือ Copy original
กลับไปข้อความล่าสุด	เมื่อเลื่อนอ่านย้อนหลัง ใช้ Jump to latest หากปรากฏขึ้น
ตัวอักษรใหญ่ขึ้น	กด Aa บนแถบบน เหมาะกับหันจอให้อีกคนอ่าน การเลือกถูกจำไว้ในเครื่อง

ส่งออกด้วยไอคอนดาวน์โหลดด้านบน

1. รอให้มีข้อความที่แปลเสร็จอย่างน้อยหนึ่งรายการ
2. กดไอคอนลูกศรลง แล้วเลือก Transcript (.txt) หรือ Subtitles (.srt)
3. เลือกชื่อและที่เก็บไฟล์ บันทึกได้ทั้งระหว่างใช้งานและหลัง Stop

รูปแบบ	เหมาะกับงาน
TXT	อ่านสรุป/ส่งต่อข้อความ มีเวลา ต้นฉบับ และคำแปล
SRT	ใช้เป็นคำบรรยายตามเวลา ในแต่ละช่วงมีคำแปลและต้นฉบับ

มีการบันทึกอัตโนมัติด้วย
ข้อความที่แปลเสร็จถูกบันทึกเป็น TXT และ SRT ในโฟลเดอร์ transcripts ข้างไฟล์ .exe ชื่อเริ่มต้นลักษณะ meeting_วันเวลา ข้อมูลนี้เป็นข้อความ ไม่ใช่ไฟล์เสียงบันทึกประชุม

หากส่งออกแล้วขึ้น Nothing to export yet แปลว่ายังไม่มีประโยคที่ยืนยันเสร็จ ข้อความชั่วคราวบนจอยังไม่ถือเป็นรายการส่งออก

07 • ดูว่าโปรแกรมกำลังทำอะไร

คีย์ลัด สถานะ และ Settings

คีย์ / ปุ่ม	ผล
F1 / F2	เลือกฝั่งอังกฤษ / ไทย ใน Onsite
F3	อ่านคำแปลล่าสุดซ้ำ ขณะระบบกำลังทำงาน
Esc	ข้ามเสียงปัจจุบัน; หากมีหน้าต่างย่อยเปิดอยู่จะใช้ปิดหน้าต่างนั้น
Tab / Space	เลื่อนโฟกัสระหว่างปุ่ม / กดปุ่มหรือสวิตช์ที่มีโฟกัส
Aa / ไอคอนเฟือง	Aa ขยายข้อความ; เฟืองเปิด Settings เพื่อดูคำแนะนำ คีย์ลัด การใช้งาน และตำแหน่งไฟล์

ข้อความสถานะ	ความหมาย / ควรทำอะไร
Ready	พร้อมเริ่ม แต่ยังไม่รับเสียงเพื่อแปล กดปุ่มไมค์
Connecting… / Reconnecting …	กำลังเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อใหม่ รอ Listening
Listening	กำลังรับเสียง พูดได้ตามภาษาหรือฝั่งที่เลือก
Translating…	กำลังประมวลผลคำแปล
Speaking… / mic paused	กำลังอ่านคำแปล หากพักไมค์ให้รอแถบพร้อมฟังก่อนพูด
Stopping… / Error	กำลังหยุด / มีปัญหา ให้อ่านข้อความรายละเอียดใต้ปุ่มไมค์

คิวเสียง เวลา และการใช้งาน

Voice queue คือจำนวนคำแปลที่รออ่าน ใน Meeting อาจข้ามเสียงเก่าเมื่อคิวตามไม่ทัน ส่วน Onsite จะอ่านตามลำดับ หากค้างนานให้ใช้ Skip หรือพูดทีละช่วงสั้นลง

text / voice delay เป็นเวลาหน่วงที่วัดจากรายการล่าสุด ไม่ใช่เวลาที่รับประกันทุกประโยค **This session / Month** แสดงเวลารับเสียงและจำนวนอักษร TTS ที่แอปนับเอง ไม่รวมโปรแกรมอื่นที่ใช้ Azure key เดียวกัน

Settings ไม่ใช่หน้ากรอก Azure key และไม่มีปุ่มปรับธีมเอง สีของโปรแกรมตามโหมด Light/Dark ของ Windows ข้อมูลการใช้งานในแอปใช้ประกอบการดูคร่าว ๆ ให้ตรวจยอดบริการและค่าใช้จ่ายจริงที่ Azure

08 • Key ต้องออกจาก Azure ตั้งขึ้นเองไม่ได้

ต้งค่า Azure ก่อนเริ่มครั้งแรก

ใช้ Azure Speech resource ของคุณเอง โปรแกรมนี้ต้องใช้ Key และ Region ของ resource เดียวกัน ไม่ใช่รหัสผ่าน Microsoft และไม่ใช่ OpenAI API key

ขอ Key และ Region

1. ลงชื่อเข้า Azure Portal และเตรียม subscription ที่ใช้สร้างบริการได้
2. ค้นหา Speech แล้วสร้าง Speech resource เลือก subscription, resource group, ชื่อ, region และระดับบริการที่บัญชีคุณมีให้เลือก
3. เมื่อสร้างเสร็จ เปิด resource แล้วไปที่ **Keys and Endpoint**
4. คัดลอก Key 1 หรือ Key 2 พร้อม Region ของ resource นั้น

ใส่ค่าที่เครื่องนี้

1. ปิดโปรแกรมก่อน เปิดโฟลเดอร์ **thai-meeting-translator > dist**
2. สร้างไฟล์ชื่อ **.env** ข้าง ThaiMeetingTranslator.exe หรือคัดลอก .env.example จากโฟลเดอร์โครงการมาแล้วเปลี่ยนชื่อ
3. เปิดไฟล์ด้วย Notepad ใส่ค่าจริงแทนข้อความตัวอย่างด้านล่าง

```
AZURE_SPEECH_KEY=YOUR_AZURE_SPEECH_KEY
AZURE_SPEECH_REGION=southeastasia
TTS_VOICE_TH=th-TH-NiwatNeural
TTS_VOICE_EN=en-US-JennyNeural
```

southeastasia เป็นเพียงตัวอย่าง ต้องใช้ Region ที่แสดงใน Azure ของคุณ ตัวชื่อเสียงสองบรรทัดท้ายเป็นค่าเริ่มต้น; ถ้าเคยเลือกเสียงใน UI ให้ปรับผ่าน Select a voice ด้วย

4. ตอน Save As เลือก All files และ UTF-8 ตรวจชื่อให้เป็น **.env** ไม่ใช่ .env.txt
5. เปิดโปรแกรมใหม่ เลือก Onsite และอุปกรณ์เสียง แล้วกดไมค์
6. ทดสอบอังกฤษหนึ่งประโยค รอเสียงไทย แล้วทดสอบไทยหนึ่งประโยค

Key เป็นความลับ เก็บไว้ในไฟล์บนเครื่อง ไม่ต้องส่งในแชตหรือใส่ในภาพหน้าจอ หากถูกเผยแพร่ให้สร้าง key ใหม่จาก Azure

อ้างอิงการสร้างและใช้ Speech resource: Microsoft Learn — Speech to text quickstart
ตำแหน่งคีย์: Microsoft Learn — Keys and Endpoint • ตรวจเอกสาร 16 ต.ค. 2026

09 • ตรวจตามอาการก่อนเริ่มประชุม

แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	ตรวจ / วิธีแก้
เริ่มไม่ได้ / Missing key	ตรวจ .env อยู่ข้าง .exe และชื่อไม่เป็น .env.txt ใส่ key/region ให้ครบ แล้วปิดเปิดโปรแกรมใหม่
Authentication / Region error	ใช้ key กับ region จาก Speech resource เดียวกัน ตรวจการคัดลอกและอินเทอร์เน็ต
ไม่รับเสียงไมค์	ตรวจ Input device และ Windows Settings > Privacy & security > Microphone เปิด Microphone access และ Let desktop apps access your microphone
ไม่เห็นข้อความจากเสียงคอม	ใช้ Meeting + System audio เลือกอุปกรณ์ loopback ให้ตรงกับอุปกรณ์ที่แอปประชุมเล่นเสียง
มีข้อความแต่ไม่มีเสียงอ่าน	ปิด Mute voice ตรวจ Voice output และระดับเสียง Windows หากเปลี่ยนเสียงไว้ให้ Stop/Start ใหม่
เสียงอ่านวน / แปลเสียงตัวเอง	เปิด Pause listening ตรวจเส้นทาง Input/Output และลองหูฟัง; Onsite รอแถบพร้อมฟังทุกครั้ง
พูดแล้วหายช่วงเสียงอ่าน	Onsite พักไมค์ระหว่างเสียงอ่านและต่ออีก 0.7 วินาที ต้องรอก่อนพูด
Onsite ฟังผิดภาษา	กด F1 หรือ F2 ให้ตรงกับคนที่จะพูด ตรวจ Auto-switch; อย่าสับสนกับ Auto-detect ใน Meeting
เสียงตามไม่ทัน / หน่วง	พูดสั้นลง รออ่านจบ ใช้ Skip ตัดเสียงปัจจุบัน หรือ Mute voice เพื่ออ่านคำแปลแทน
เลือกเสียงไม่ได้ / ไม่มีรายชื่อ	ตั้ง Azure ให้ทำงานก่อน แล้วกดรีเฟรชใน Select a voice; การลองเสียงถูกปิดขณะกำลังแปล

เช็กลิสต์ก่อนคุยจริง

อินเทอร์เน็ตพร้อม • Key/Region ถูกต้อง • เลือก Onsite • ไมค์และลำโพงถูกตัว
เสียงไทยเป็น Niwat • ทดลองสองภาษา • ตกลงกันว่าจะพูดทีละคน
จบงานกด Stop • ตรวจไฟล์ใน transcripts หรือ Export เก็บเอง

ตำแหน่งโฟลเดอร์โปรแกรมในเครื่องนี้:
C:\Users\Lee\Documents\New project\thai-meeting-translator\dist
ไฟล์ที่พบข้างโปรแกรม: .env (การเชื่อมต่อ), settings.json (เสียง/ตัวอักษร), transcripts (ข้อความ), logs (ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา)