Arcserve® Replication and High Availability

Guia de Comandos do PowerShell



A presente Documentação, que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribuídos eletronicamente (doravante denominada Documentação), destina-se apenas a fins informativos e está sujeita a alterações ou revogação por parte da Arcserve a qualquer momento.

Esta documentação não pode ser copiada, transferida, reproduzida, divulgada nem duplicada, por inteiro ou em partes, sem o prévio consentimento por escrito da Arcserve. A presente Documentação contém informações confidenciais e de propriedade da Arcserve, não podendo ser divulgadas ou usadas para quaisquer outros fins que não aqueles permitidos por (i) um outro contrato celebrado entre o cliente e a Arcserve que rege o uso do software da Arcserve ao qual a Documentação está relacionada; ou (ii) um outro contrato de confidencialidade celebrado entre o cliente e a Arcserve.

Não obstante o supracitado, se o Cliente for um usuário licenciado do(s) produto(s) de software constante(s) na Documentação, é permitido que ele imprima ou, de outro modo, disponibilize uma quantidade razoável de cópias da Documentação para uso interno seu e de seus funcionários referente ao software em questão, contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da Arcserve estejam presentes em cada cópia reproduzida.

O direito à impressão ou, de outro modo, à disponibilidade de cópias da Documentação está limitado ao período em que a licença aplicável ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito. Em caso de término da licença, por qualquer motivo, fica o usuário responsável por garantir à Arcserve, por escrito, que todas as cópias, parciais ou integrais, da Documentação sejam devolvidas à Arcserve ou destruídas.

NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A ARCSERVE FORNECE ESTA DOCUMENTAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO VIOLAÇÃO. EM NENHUMA OCASIÃO, A ARCSERVE SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O USUÁRIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTAÇÃO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE INVESTIMENTO, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU PERDA DE DADOS, MESMO QUE A ARCSERVE TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS.

O uso de qualquer software mencionado na Documentação é regido pelo contrato de licença aplicável, e tal contrato não deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso.

O fabricante desta Documentação é a Arcserve.

Fornecido nos termos de "Direitos restritos". O uso, a duplicação ou a divulgação pelo Governo dos Estados Unidos estão sujeitos às restrições definidas nas seções 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) - (2) da FAR e na seção 252.227-7014(b)(3) da DFARS, conforme aplicável, ou suas sucessoras.

Copyright © 2014 Arcserve (USA), LLC e suas afiliadas e subsidiárias. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais, nomes de marcas, marcas de serviço e logotipos aqui mencionados pertencem aos seus respectivos proprietários.

Referências a produtos da Arcserve

Este documento faz referência aos seguintes produtos Arcserve:

- Arcserve® Replication
- Arcserve® HA (High Availability)
- Arcserve® Assured Recovery®
- Arcserve® Content Distribution

Entrar em contato com a Arcserve

A equipe de suporte da Arcserve oferece um abrangente conjunto de recursos para solucionar seus problemas técnicos e fornece acesso fácil a importantes informações sobre o produto.

https://www.arcserve.com/support

Com o suporte da Arcserve:

- É possível entrar em contato direto com a mesma biblioteca de informações que é compartilhada internamente pelos especialistas do suporte da Arcserve. Este site fornece acesso aos documentos de nossa base de conhecimento. A partir daqui, é fácil pesquisar e localizar os artigos da base de conhecimento relacionados ao produto que contêm soluções testadas em campo para muitos dos problemas principais e comuns.
- Use o link Bate-papo ao vivo para iniciar instantaneamente uma conversa em tempo real entre você e a equipe de suporte da Arcserve. Com o Bate-papo ao vivo, você poderá obter respostas imediatas para suas dúvidas e preocupações, sem deixar de manter o acesso ao produto.
- É possível participar da Comunidade de usuário global da Arcserve para perguntar e responder a perguntas, compartilhar dicas e truques, discutir as melhores práticas e participar de conversas com os seus colegas.
- É possível abrir um ticket de suporte. Ao abrir um ticket de suporte online, é possível esperar um retorno de chamada de um de nossos especialistas na área do produto sobre o qual está perguntando.

É possível acessar outros recursos úteis adequados ao seu produto Arcserve.

Comentários sobre a documentação do produto

Caso tenha algum comentário ou pergunta sobre a documentação do produto da Arcserve, entre em contato conosco.

Alterações na documentação

As seguintes atualizações na documentação foram feitas desde a última versão desta documentação:

 Atualizado para incluir comentários do usuário, aprimoramentos, correções e outras alterações secundárias para ajudar a melhorar a utilização o e a compreensão do produto ou da documentação.

Índice

Capítulo 1: Introdução	9
Sobre este guia	9
Documentação relacionada	9
Entendendo os comandos do Arcserve RHA PowerShell	10
Conceitos de PowerShell	11
Cmdlets do PowerShell	11
Pipelines de objeto	12
Instalar o Arcserve RHA PowerShell	12
Executar o Arcserve RHA PowerShell	13
Usando a Ajuda	15
Formatando saída de comando	16
Capítulo 2: Usando comandos do Arcserve RHA PowerShell	17
Comandos de conexão e registro	17
Connect-XO - Conectar o PowerShell a um serviço de controle	18
Conectar o PowerShell a um serviço de controle usando um script	19
Disconnect-XO - Desconectar de um serviço de controle em execução	20
Get-License - Exibir a licença do Arcserve RHA	
Set-License - Registrar Arcserve RHA	22
xo-import-credential	23
xo-convertto-securefile	23
xo-credential - converter uma sequência de caracteres para um objeto PSCredential	24
Add-Credential - Adicionar credenciais a um host	24
Set-HostUserCredential - Definir a propriedade de credenciais do usuário para um host	25
Set-ScenarioUserCredential - Definir a propriedade de credenciais do usuário de um cenário	26
Comandos de controle	26
Diff-Scenario - Gerar um Relatório de diferenças	27
Export-Scenario - Exportar um cenário para um local especificado	28
Expose-Snapshot - Expor um instantâneo	29
Import-scenario - importar um cenário para o gerenciador	30
Mount-Snapshot - Montar um instantâneo	31
Prepare-Reboot - Prepare um host para manutenção	32
Recover-Scenario - Recuperar dados perdidos a partir da réplica para o mestre	33
Resume-IsAliveCheck - retoma a verificação de atividade de um cenário em execução	34
Resume-Scenario - Retomar a replicação de uma réplica suspensa	35
Run-Scenario - Iniciar um cenário	36

Run-Assessment - Executar um cenário no Modo de avaliação	37
Set-Bookmark - Definir um marcador de retrocesso	38
Stop-Scenario - Interromper um cenário	39
Suspend-IsAliveCheck - suspende a verificação de atividade de um cenário em execução	39
Suspend-Scenario - Suspender atualizações em uma réplica	40
Switchover-Scenario - Executar uma alternância	41
Sync-Scenario - Iniciar uma sincronização	42
Test-Integrity - Executar teste de integridade para recuperação garantida	43
Unmount-Snapshot - Desmontar um instantâneo	44
Comandos de edição	44
Add-Appliance - Especificar um dispositivo para um cenário de sistema completo	45
Add-Dir - Adicionar diretórios raiz aos hosts mestre e de réplica	47
Add-Group - Criar um grupo de cenários	48
Add-Master - Adicionar um host mestre a um cenário	49
Add-Replica - Adicionar um host de réplica a um cenário	50
Add-Replicas - Adicione diversos hosts de réplica a um cenário	
Add-scenario - criar um novo cenário	52
Create-D2DScenario - Criar o cenário do D2D	54
Create-HBBUScenario - Criar o cenário de integração do Arcserve Central Applications	55
Get-D2DBackupDestination - Obter o destino de backup do D2D	56
Get-HBBUVM - Obter as VMs do servidor Arcserve Central Applications	56
Remove-Dir - Remover diretórios raiz do mestre e da réplica	57
Remove-Group - Excluir um grupo de cenários	58
Remove-Replica - Remover um host de réplica de um cenário	58
Remove-Scenario - Excluir um cenário	59
Rename-Group - renomear um grupo de cenários	60
Rename-Scenario - Alterar o nome de um cenário	
Comandos para alteração de cenários durante a execução	61
Comandos de monitoramento	68
Get-Dirs - Listar todos os diretórios raiz de um cenário	69
Get-Events - Listar todos os eventos de um cenário	70
Get-Group - Listar grupos que apresentam um determinado nome	71
Get-Hosts - Listar todos os hosts de um cenário	
Get-NetworkAdapters - Obter adaptadores de rede do host especificado	73
Get-Scenario - Listar cenários que apresentam um determinado nome	74
Get-Snapshot - Exibir instantâneos VSS de um host de réplica	
Get-State - Listar todos os cenários definidos por um determinado host	76
Get-Stats - Exibir estatísticas de replicação de um cenário	
Comandos de gerenciamento do usuário	
Clean-VMResource - Limpar recursos da VM em uma plataforma virtual	
Edit-NetworkMapping – Mapear adaptadores de rede para o Mestre e a Réplica	
Get-SuperUserGroup - Exiba o Nome do grupo de superusuários	

Set-SuperUserGroup - Altere o grupo de superusuários	80
Get-Users - Liste todos os usuários do grupo de superusuários	81
Get-ScenarioUsers - Liste todos os usuários com direitos em um cenário	81
Set-ScenarioUser - Atribua direitos de usuários em um cenário	82
Remove-ScenarioUser - Cancele os direitos do usuário em um cenário	83

Capítulo 1: Introdução

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Sobre este guia (na página 9)

Documentação relacionada (na página 9)

Entendendo os comandos do Arcserve RHA PowerShell (na página 10)

Conceitos de PowerShell (na página 11)

<u>Instalar o Arcserve RHA PowerShell</u> (na página 12)

Executar o Arcserve RHA PowerShell (na página 13)

Usando a Ajuda (na página 15)

Formatando saída de comando (na página 16)

Sobre este guia

Este guia contém todas as informações necessárias para execução e uso dos comandos do Arcserve RHA PowerShell. Ele fornece uma breve visão geral do Windows PowerShell, descreve cada comando do Arcserve RHA PowerShell e fornece instruções e exemplos de como usar esses comandos para controlar, editar e monitorar os processos de DR e HA.

Documentação relacionada

Use este Guia junto com os seguintes Guias:

- Guia de Instalação do Arcserve RHA
- Guia de Administração do Arcserve RHA

Para obter mais informações usando o Windows PowerShell, consulte o pacote de documentação fornecido com o pacote de instalação do PowerShell ou faça download dele no Centro de Download da Microsoft.

Entendendo os comandos do Arcserve RHA PowerShell

O Arcserve RHA PowerShell é oferecido a usuários como uma alternativa ou um complemento para gerenciar o processo de replicação usando a GUI (interface gráfica do usuário) do gerenciador do Arcserve RHA. Ele amplia e facilita os recursos do WS CLI fornecidos em versões anteriores e oferece suporte às operações de recuperação de falhas e de alta disponibilidade.

O Windows PowerShell™ é um novo shell de linha de comando do Windows e um ambiente de script, projetado especialmente para administradores de sistema. O shell inclui um prompt interativo e um ambiente de script que podem ser utilizados em conjunto ou de maneira independente. Diferente de muitos shells que aceitam e retornam texto, o Windows PowerShell se baseia em CLR (Common Language Runtime - Linguagem comum em tempo de execução) do .NET e no .NET Framework, e aceita e retorna objetos do .NET.

O Windows PowerShell™ é fornecido com um grande conjunto de comandos internos e uma interface consistente. O Arcserve RHA PowerShell foi desenvolvido para ser executado no Windows PowerShell™ padrão, mas adiciona vários comandos relacionados a cenários, denominados snap-ins. Esses snap-ins, que permitem configurar um cenário de replicação e controlar e monitorar os processos de replicação e de alternância, são descritos neste Guia. Todos os cenários gerenciados pelos comandos do Arcserve RHA PowerShell têm aparência e funcionamento exatamente iguais aos cenários controlados pelo gerenciador do Arcserve RHA e são salvos automaticamente no mesmo local padrão: *INSTALL_DIR/ws_scenarios* .

Conceitos de PowerShell

Cmdlets do PowerShell

O Windows PowerShell introduz o conceito de cmdlet ("command-let"). O cmdlet é uma ferramenta simples de linha de comando com uma única função incorporada ao shell, cujo propósito é manipular objetos. É possível reconhecer cmdlets pelo formato do nome: um verbo e um nome separados por hífen (-), como Get-Help, Get-State e Run-Scenario. Os verbos expressam ações específicas no Windows PowerShell, enquanto os nomes descrevem tipos de objetos específicos.

No Windows PowerShell, muitos cmdlets são muito simples e se destinam ao uso em conjunto com outros cmdlets. Por exemplo, os cmdlets "get" apenas recuperam dados, os cmdlets "set" apenas estabelecem ou alteram dados, os cmdlets "format" apenas formatam dados e os cmdlets "out" apenas direcionam a saída para um destino especificado.

Os cmdlets do PowerShell têm parâmetros comuns que não são descritos neste guia. Para obter mais informações sobre os parâmetros comuns, digite:

get-help about_commonparameters

Os cmdlets do PowerShell podem ter parâmetros obrigatórios e opcionais. Se faltar um parâmetro obrigatório, você será solicitado a inseri-lo. Se faltar um parâmetro opcional, o PowerShell usará o valor padrão.

Pipelines de objeto

O Windows PowerShell proporciona um novo modelo interativo baseado em objetos e não em texto. Uma grande vantagem do uso de objetos é facilitar bastante o pipeline de comandos, ou seja, passar a saída de um comando como entrada de outro comando.

O comando que recebe um objeto pode agir diretamente em suas propriedades e métodos sem qualquer conversão ou manipulação. Você pode fazer referência às propriedades e métodos do objeto pelo nome, em vez de calcular a posição dos dados na saída.

No próximo exemplo, o resultado do comando Get-Scenario é passado a um comando Get-Hosts. O operador de pipeline (|) envia o resultado do comando à sua esquerda para o comando à sua direita, e a saída é enviada para um comando Format-Table.

PS> Get-Scenario "File Server*" Get-Hosts FT -AUTO						
Scenario	Name	Role	Parent	State	IP	Port
File Server 1	192.168.1.152	Master		Running	192.168.1.152	25000
File Server 1	192.168.1.153	Replica	192.168.1.152	Running	192.168.1.153	25000
File Server	192.168.1.152	Master		Stopped	192.168.1.152	25000
File Server	192.168.1.153	Replica	192.168.1.152	Stopped	192.168.1.153	25000

Instalar o Arcserve RHA PowerShell

Para usar o Arcserve RHA PowerShell, será necessário instalar o Windows PowerShell e os snap-ins do Arcserve RHA.

Para obter informações detalhadas sobre os requisitos e a instalação do Windows PowerShell e dos snap-ins do Arcserve RHA, consulte o *Guia de Instalação do Arcserve RHA*.

Importante: O Arcserve RHA PowerShell e o serviço de controle do Arcserve RHA ao qual ele está conectado devem ser da mesma versão.

Executar o Arcserve RHA PowerShell

Após a instalação do Windows PowerShell e dos snap-ins do Arcserve RHA, é possível executar o Arcserve RHA PowerShell de dois locais:


- Atalho do Arcserve RHA PowerShell ao usar essa opção, é possível iniciar imediatamente o trabalho com os snap-ins do Arcserve RHA PowerShell.
- Atalho do Windows PowerShell ao usar essa opção, você precisa adicionar manualmente os snap-ins do Arcserve RHA PowerShell no Windows PowerShell. (Veja a seguir.)

Importante: Ao executar alguns comandos no PowerShell, se você definir diferentes senhas no mestre, na réplica e no serviço de controle, ocorrerá um erro de sistema e poderão ocorrer erros na execução ou conclusão de algumas operações. Para evitar esse problema, use a mesma senha de administrador em todos os hosts.

Para executar o Arcserve RHA PowerShell a partir do atalho do Arcserve RHA PowerShell:

1. Abra o Arcserve RHA PowerShell selecionando Iniciar, Programas, arcserve RHA, PowerShell.

Depois de abrir o Arcserve RHA PowerShell, a seguinte janela é exibida, listando todos os snap-ins do Arcserve RHA PowerShell:



Agora você precisa se conectar ao Serviço de controle que gerencia as operações do Arcserve RHA. Para fazer isso, use o <u>comando Connect-XO</u> (na página 18).

Para executar o Arcserve RHA PowerShell a partir do atalho do Windows PowerShell:

Abra o Windows PowerShell selecionando Iniciar, Programas, Windows PowerShell
 1.0, Windows PowerShell.

A janela do Windows PowerShell é exibida.

2. Insira o seguinte comando para alterar o diretório de trabalho para o snap-in do Arcserve RHA PowerShell INSTALLDIR:

CD 'INSTALLDIR\Powershell Snapin'

O diretório é alterado.

3. Digite o seguinte comando para instalar snap-ins do Arcserve RHA PowerShell:

.\xo.ps1

Os snap-ins do Arcserve RHA PowerShell são instalados e você pode começar a usá-los para conectar-se ao serviço de controle que gerencia as operações do Arcserve RHA.

Usando a Ajuda

Há várias formas de obter ajuda e informações adicionais no PowerShell:

Ajuda para um comando específico

 O parâmetro Help - quando é especificado o parâmetro -? para qualquer comando, o comando não é executado. Em vez disso, o Windows PowerShell exibe a ajuda para o comando. A sintaxe é:

```
<command name> -?
```

■ Para exibir o tipo e a sintaxe de um comando, digite:

```
get-command command name>
```

Cada comando tem um arquivo de ajuda detalhado. Para acessar o arquivo de ajuda, digite:

```
get-help <command name> -detailed
```

A exibição detalhada do arquivo de ajuda do comando inclui uma descrição, a sintaxe do comando, descrições dos parâmetros e um exemplo que demonstra o uso do comando.

Para exibir ajuda para um parâmetro em um comando, após o prompt do parâmetro, digite !?:

```
<parameter_name>: !?
```

Lista de comandos disponíveis

■ Para exibir uma lista com os comandos do Windows PowerShell disponíveis, digite:

```
get-command
```

Para exibir uma lista com os comandos disponíveis do snap-in do Arcserve RHA PowerShell, digite:

```
get-command | where {$_.DLL -match "X0"} | format-table
```

■ Para exibir uma lista de todos os aliases definidos para comandos do XO, digite:

```
alias xo*
```

Verificação dos comandos do Arcserve RHA PowerShell

 Para verificar a instalação de snap-ins do Arcserve RHA PowerShell, digite o seguinte comando e procure por snap-ins do Arcserve RHA PowerShell: get-pssnapin

Formatando saída de comando

No Windows PowerShell, há vários comandos que permitem alterar a exibição da saída:

- Format-List
- Format-Custom
- Format-Table
- Format-Wide

Para alterar o formato da saída de qualquer comando, use o operador de pipeline (|) para enviar a saída do comando para um comando Format.

Por exemplo, o comando a seguir envia a saída de um comando Get-Scenario para o comando Format-Table. Como resultado, os dados são formatados como uma tabela:

PS>get-scenario |Format-table

ID	Group	Name	Туре	master	State	Sync	AR
1123633468	Scenarios	File Server 1	FileServer	192.168.1.152	Running	File	False
1123633497	Scenarios	Exchange Server	Exchange	192.168.1.152	Running	Block	True
1123633852	Scenarios	File Server 3	FileServer		Unknown	File	False
3848963840	Scenarios	File Server	FileServer	192.168.1.152	Stopped	File	False
3848982942	Scenarios	File System 1	FileServer	QA99-W2K3-EX8	Running	File	False

Para obter mais detalhes, use os seguintes comandos para ler a ajuda dos comandos Format:

```
get-help format-list
get-help format-table
get-help format-wide
get-help format-custom
```

Capítulo 2: Usando comandos do Arcserve RHA PowerShell

Este capítulo descreve em detalhes a utilização dos comandos do Arcserve RHA PowerShell para controlar, editar e monitorar os processos de DR e HA. Os comandos são exibidos em ordem alfabética e são divididos em quatro grupos: Conexão e registro, Controle, Edição e Monitoramento.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Comandos de conexão e registro (na página 17)
Comandos de controle (na página 26)

<u>Comandos de edição</u> (na página 44) <u>Comandos de monitoramento</u> (na página 68)

Comandos de gerenciamento do usuário (na página 78)

Comandos de conexão e registro

Esta seção descreve como se conectar ao Serviço de controle, como se desconectar dele e como inserir a chave de licença do registro do Arcserve RHA.

Connect-XO - Conectar o PowerShell a um serviço de controle

Para trabalhar com cenários do Arcserve RHA usando o PowerShell, a primeira coisa a fazer é se conectar ao serviço de controle que age como o ponto de controle da operação do Arcserve RHA. O comando **Connect-XO** permite a conexão do PowerShell a um determinado serviço de controle.

Observação: após concluir o trabalho com o PowerShell do Arcserve RHA, não se esqueça de se desconectar do serviço de controle usando o comando <u>Disconnect-XO</u> (na página 20). Fechar a janela do PowerShell também fará com que o PowerShell se desconecte do Serviço de controle.

Sintaxe

Connect-X0 [-Host] <String> [-Credentials] <PSCredential> [[-Protocol] [<String>]]
[[-Port] [<String>]]

Parâmetros

Host

O endereço IP ou nome do host do computador no qual o serviço de controle está em execução.

Credentials\PSCredentials

O domínio\nome do usuário do serviço de controle. Essas credenciais devem pertencer a um usuário com direitos de Administrador para o serviço de controle. Após digitar as credenciais, a caixa de diálogo **Windows PowerShell Credential Request** aparece, solicitando sua senha.

Observação: para evitar a necessidade de inserir manualmente suas credenciais na caixa de diálogo **PSCredentials**, consulte Conectar o PowerShell a um serviço de controle usando um script.

Protocolo

O protocolo usado para se conectar ao serviço de controle. Digite um destes: **http** ou **https**.

Port (opcional)

A porta TCP/IP usada para se conectar ao serviço de controle. Para **http**, o valor padrão é **8088**; para **https**, o valor padrão é **443**.

Exemplo: conectar-se a um serviço de controle

connect-xo 192.168.1.151 qa88-w3k3\administrator https

Resultado

Uma caixa de diálogo **Windows PowerShell Credential Request** aparece, solicitando a senha. Em seguida, o texto abaixo aparece:

```
Conectando...
192.168.1.151 conectado!
```

Conectar o PowerShell a um serviço de controle usando um script

Você pode evitar a necessidade de inserir manualmente suas credenciais na caixa de diálogo **PSCredentials**, criptografando sua senha e executando-a como um objeto.

Para criptografar sua senha e executá-la como um objeto

Digite os seguintes comandos, usando sua senha, quando indicado, e execute-os uma vez:

```
read-host -assecurestring | convertfrom-securestring | out-file C:\
securestring.txt <password>

$pass = cat C:\securestring.txt | convertto-securestring

$mycred = new-object -typename System.Management.Automation.PSCredential
-argumentlist <domain\user_name>, $pass

Connect -X0 [-Host] <String> $mycred [[-Protocol][<String>]] [[-Port]
[<String>]]

O resultado é o mesmo de uma conexão padrão:
Conectando...
<endereço IP> conectado!
```

Para obter mais informações, consulte a documentação do PowerShell ou pesquise na Internet.

Disconnect-XO - Desconectar de um serviço de controle em execução

Após concluir o trabalho com o Arcserve RHA PowerShell, você precisa se desconectar do serviço de controle em execução. O comando **Disconnect-XO** permite que você desconecte o PowerShell do serviço de controle em execução.

Observação: Fechar a janela do PowerShell também fará com que o PowerShell seja desconectado do serviço de controle.

Sintaxe

disconnect-X0

Observação: este comando não tem parâmetros. Ele desconecta automaticamente o serviço de controle em execução.

Exemplo: desconectar-se de um serviço de controle

disconnect-xo

Resultado:

192.168.1.151 disconnected!

Get-License - Exibir a licença do Arcserve RHA

O comando Get-License permite que você exiba os detalhes da licença do Arcserve RHA.

Sintaxe

get-license

Exemplo: exibir os detalhes da sua licença do Arcserve RHA

get-license

Resultado:

Chave: TVC2LF24FTU7G3WJ2QAFMCLGXA5KLPCCYIXTJTWX2M0ZFU5GL7EJ30YZQND7V3G123456

Empresa:

License expires on: 11 2009

Maintenance till: 11 2009

Number of Assured Recovery nodes:240

Number of CDP Repository nodes:240

Product list:

- Application Server, Windows Cluster edition, 30 instances HA
- Application Server, Windows Cluster edition, 130 instances HA
- Application Server, Windows Cluster edition, 130 instances DR
- Application Server, Windows Cluster edition, 30 instances DR
- Application Server, Virtual Machine, 100 instances DR
- Application Server, Virtual Machine, 100 instances HA

Set-License - Registrar Arcserve RHA

O comando **Set-License** permite registrar o Arcserve RHA usando uma chave de licença. Você precisa ter uma chave de registro válida para usar esse comando.

Sintaxe

set-license

Parâmetros

Chave

Uma chave de licença válida.

Exemplo: registrar o Arcserve RHA usando uma chave de licença

set-license TVC2LF24FTU7G3WJ2QAFMCLGXA5KLPCCYIXTJTWX2M0ZFU5GL7EJ30YZQND7V3G123456

Resultado:

Key registered successfully

xo-import-credential

Este comando lê todos os registros da credencial no arquivo XML e o adiciona ao conectar o serviço de controle, por meio do comando Add-Credential.

Sintaxe

xo-import-credential

Parâmetros

Especifique o nome do arquivo XML.

Entrada

Nenhum. Nenhum objeto é conectado ao xo-import-credential.

xo-convertto-securefile

Este comando converte um arquivo de texto sem formatação CVS para um arquivo XML seguro.

Sintaxe

xo-convertto-securefile

Parâmetros

Nome do arquivo de origem e destino são especificados.

A fonte deve ser um arquivo CSV com o seguinte formato:

hostname, username, password host1, user1, pwd1 host2, user2, pwd2

Entrada

Nenhum. Nenhum objeto é conectado.

xo-credential - converter uma sequência de caracteres para um objeto PSCredential

O comando xo-credential permite converter uma sequência de caracteres de nome de usuário e senha para um objeto de credencial protegida, para uso em outros comandos que tenham objetos PSCredential como argumentos do comando.

Sintaxe

xo-credential <nome de usuário> <senha>

Exemplo

xo-credential jorgesantos mypword2

Add-Credential - Adicionar credenciais a um host

O comando Add-Credential permite adicionar credenciais a um host.

Sintaxe

Add-Credential [-Credenciais] <PSCredential> [-Host] <String> [[-Porta] <UInt32>]]

Parâmetros

Credenciais

O objeto de credencial PowerShell do host. Você pode criar esse objeto de credencial usando o cmdlet xo-credential.

Host

O nome de host ou endereço IP do host ao qual você deseja aplicar as credenciais.

Porta

O número da porta do host.

Padrão: 25000.

Exemplo:

```
$c = xo-credential "administrator" "Password";
Add-Credential $c "9.182.102.229" 25000
```

Set-HostUserCredential - Definir a propriedade de credenciais do usuário para um host

O comando Set-HostUserCredential permite definir a propriedade de credenciais do usuário de um host.

Sintaxe

Set-HostUserCredential [-Nome] <String> [-Host] <String> [-Credenciais]
<PSCredential>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O nome de host ou endereço IP do host para o qual você deseja definir as credenciais.

Credenciais

O objeto de credencial PowerShell do host específico. É possível definir esse objeto de credencial usando xo-credential cmdlet.

Exemplo:

```
$c = xo-credential "administrator" "Password";
Set-HostUserCredential -name "scenario 1" -host 9.182.102.229 -credential $c
Saída:
```

Propriedade atualizada com êxito.

Set-ScenarioUserCredential - Definir a propriedade de credenciais do usuário de um cenário

O comando Set-ScenarioUserCredential permite definir a propriedade de credenciais do usuário de um cenário.

Sintaxe

Set-ScenarioUserCredential [-Nome] <String> [-Credenciais] <PSCredential>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Propriedade atualizada com êxito.

Credenciais

O objeto de credencial PowerShell do host. Você pode criar esse objeto de credencial usando o cmdlet xo-credential.

Exemplo:

```
$c = xo-credential "administrator" "Password";
Set-ScenarioUserCredential -name "scenario 1" -credential $c
Saída:
```

Comandos de controle

Esta seção descreve os comandos do Arcserve RHA PowerShell que permitem controlar os processos de DR e HA.

Diff-Scenario - Gerar um Relatório de diferenças

O comando **Diff-Scenario** permite gerar um relatório de diferenças para um determinado cenário.

Importante: não é recomendável iniciar um relatório de diferenças enquanto os dados estiverem sendo atualizados no Mestre, pois todas as atualizações ainda não aplicadas à réplica serão mostradas como diferenças.

Sintaxe

Diff-Scenario [-Name] <seqüência de caracteres> [-Mode] <seqüência de caracteres> [-Ignore] <booleano>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário cujo relatório você deseja gerar. É possível digitar vários nomes de cenários usando o <u>comando Get-Scenario</u> (na página 74).

Modo

O modo de sincronização. Digite uma das seguintes opções:

B=Binário

F=Arquivo

Ignorar

Ignore arquivos com o mesmo nome e tamanho durante a comparação de dados. Digite uma das seguintes opções:

1=Sim

0= Não

Observação: para exibir o relatório de diferenças após sua criação, abra o Centro de relatórios, na página Visão geral, e selecione o relatório necessário.

Exemplo: gerar um relatório de diferenças

```
diff-scenario "File Server 1" F 1
```

Resultado:

Differences report is running for scenario File Server 1... Concluído!

Export-Scenario - Exportar um cenário para um local especificado

O comando **Export-Scenario** permite que você exporte cenários para outros locais de modo a reutilizá-los. O cenário é exportado como um arquivo XMC e você pode especificar seu local.

Sintaxe

Export-Scenario [-Name] <String> [[-File] [<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Arquivo (opcional)

O caminho completo do arquivo exportado. Se você não especificar um caminho, o arquivo será exportado para o diretório atual e terá o nome do cenário com a extensão .xmc.

Exemplo: exportar um cenário para um local especificado

cenário de exportação "Servidor de arquivos 1" C:\Cenários\Scenario_exp_file_1

Resultado:

Cenário do servidor de arquivos 1 exportado com êxito para $C:\Cenários\Scenario_exp_file_1$

Expose-Snapshot - Expor um instantâneo

O comando Expose-Snapshot permite expor um instantâneo. Você pode expor o instantâneo como uma pasta de leitura local, montando-o em uma pasta não utilizada, ou expô-lo como um volume de leitura local, montando-o em uma letra de unidade não utilizada.

Observações:

- Um instantâneo exposto permanece exposto nas inicializações subsequentes. Desmontar um instantâneo exposto libera-o, sem perder o próprio instantâneo.
- As ações Expor e Montar produzem o mesmo resultado montagem do instantâneo em determinado caminho. A diferença entre elas é que, ao montar um instantâneo pela primeira vez, você não pode usar a ação Montar diretamente e deve usar a ação Expor. A ação Expor expõe e monta o instantâneo. Em seguida, você pode usar as ações Desmontar e Montar.

Sintaxe

Expose-Snapshot [-Name] <String> [-Index] <Int32> [-Path] <String> [-Port] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do host cujo instantâneo você deseja expor.

Índice remissivo

O nº do índice do instantâneo, conforme retornado pelo comando Get-Snapshot (na página 75).

Caminho

O caminho no qual você deseja expor o instantâneo. O caminho pode ser uma letra de unidade ou um caminho de pasta completa.

Porta (opcional)

A porta que é usada para se conectar ao host especificado. A porta padrão é 25000.

Exemplo: expor um instantâneo como um volume de leitura local

Expose-Snapshot 192.168.1.153 0 E: 25000

Resultado:

Snapshot {97127d0b-f1c9-4db5-943d-96c39b712fe6} mounted as E:

Import-scenario - importar um cenário para o gerenciador

O comando **Import-Scenario** permite importar um cenário, na forma de um arquivo XMC, a partir de um local especificado. Use essa opção se desejar realocar cenários de um serviço de controle em outro ou se desejar usar cenários antigos que foram mantidos no sistema.

Sintaxe

Import-Scenario [-File] <String>

Parâmetros

Arquivo

O caminho completo do arquivo de cenário importado.

Observações:

- Se um cenário com o mesmo nome já existir, o cenário importado será renomeado.
- Todos os cenários importados são armazenados no grupo Scenarios padrão.

Exemplo: importar um cenário de um local especificado para o gerenciador

import-scenario c:\scenarios

Resultado:

Scenario File Server 2 imported successfully from c:\scenarios

Mount-Snapshot - Montar um instantâneo

O comando **Mount-Snapshot** permite montar um instantâneo exposto. Você pode montar o instantâneo como uma pasta de leitura local em uma pasta não utilizada, ou montá-lo como um volume de leitura local em uma letra de unidade não utilizada.

Sintaxe

Mount-Snapshot [-Name] <String> [[-Index] [<Int32>]] [[-Path] [<String>]] [[-Port]
[<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do host cujo instantâneo você deseja montar.

Índice remissivo

O nº do índice do instantâneo, conforme retornado pelo <u>comando</u> <u>Get-Snapshot</u> (na página 75).

Caminho

O caminho no qual você deseja expor o instantâneo. O caminho pode ser uma letra de unidade ou um caminho de pasta completa.

Porta (opcional)

A porta que é usada para se conectar ao host especificado. A porta padrão é **25000**.

Exemplo: montar um instantâneo como um volume de leitura local

```
mount-snapshot 192.168.1.153 0 F:
```

Resultado:

Snapshot {745d6ce9-d880-40bf-a0cb-d4f0114bb0f8} mounted as F:

Prepare-Reboot - Prepare um host para manutenção

O comando **Prepare-Reboot** permite executar procedimentos de manutenção, como a reinicialização de um host ou a movimentação de grupos entre nós de agrupamento da Microsoft, sem executar uma nova sincronização após a conclusão desses processos.

Os hosts que podem ser preparados para manutenção precisam participar de cenários em execução. A preparação é realizada em um host por vez, mas esse host pode participar de vários cenários. Nesses cenários, o host pode funcionar como mestre e de réplica. Quando um host participa de um cenário que não está em execução, a preparação relacionada a esse cenário não ocorrerá.

Após receber a mensagem informando que o host está preparando a reinicialização, reinicie o host ou alterne os grupos entre os nós do agrupamento. Concluídos os procedimentos de manutenção, o processo de replicação continua automaticamente, sem a necessidade de nova sincronização.

Observação: se depois de preparar o host para a manutenção, você decidir não reiniciá-lo e continuar executando os cenários, será necessário interromper os cenários e executá-los novamente.

Sintaxe

Prepare-Reboot [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do host.

Exemplo: preparar um host de réplica para reinicialização

Prepare-Reboot QA95-W2K3-EX2

Resultado:

Host QA95-W2K3-EX2 Preparando para reinicialização

Recover-Scenario - Recuperar dados perdidos a partir da réplica para o mestre

O comando Recover-Scenario permite recuperar dados que foram perdidos no mestre transferindo-os de quaisquer hosts de réplicas que participam de um cenário. Isso é feito ativando-se um processo de sincronização na direção inversa: de uma réplica para o mestre. Quando você ativa o comando Recover-Scenario, precisa definir de qual host de réplica deseja recuperar os dados e se deseja excluir os dados existentes no mestre, exceto os da réplica, durante o processo de recuperação.

Importante: você deve interromper a replicação para iniciar a recuperação.

Para verificar se o processo de recuperação está concluído, use o comando Get-Events (na página 70). Depois de obter uma mensagem informando-o que "O processo de recuperação foi concluído", você pode reiniciar o processo de replicação do mestre para a réplica usando o comando Run-Scenario (na página 36).

Sintaxe

Recover-Scenario [-Name] <String> [-Host] <String> [-Mode] <String> [-Ignore] <Boolean> [-RemoveMasterFiles] <Boolean> [-RecoveryMode] <String> [-RebootAfterRecovery] <Boolean>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O host da réplica cujos dados você deseja recuperar.

Modo

O modo de sincronização. Digite uma das seguintes opções:

B=Binário

F=Arquivo

Ignorar

Ignore arquivos com o mesmo nome e tamanho durante a comparação de dados. Digite uma das seguintes opções:

1=Sim

0= Não

RemoveMasterFiles

Se deseja excluir os arquivos que existem apenas no mestre durante o processo de recuperação. Digite uma das seguintes opções:

1 = Sim, excluir arquivos que existem apenas no mestre

0 = Sim, excluir arguivos que existem apenas no mestre

RecoveryMode

O tipo de dados a ser recuperado. Digite uma das seguintes opções:

A = Dados do aplicativo

S = Dados do estado do sistema (somente se a opção **Proteção do estado do sistema** estiver ativa)

B = Os dois tipos de dados

O valor padrão é A.

RebootAfterRecovery

Se o host mestre deve ou não ser reinicializado após a conclusão do processo de recuperação. Digite uma das seguintes opções:

1 = Sim, reinicialize o mestre

2 = Não, não reinicialize o mestre

Exemplo: recuperar dados perdidos

Recover-Scenario "File Server 1" 192.168.1.153 F 1 0 A 2

Resultado:

Recover application data process started

Resume-IsAliveCheck - retoma a verificação de atividade de um cenário em execução

O comando **Resume-IsAliveCheck** permite retomar manualmente a verificação de atividade para um determinado cenário de alta disponibilidade em execução.

Sintaxe

Resume-IsAliveCheck [-ScenarioName] <String>

Parâmetros

ScenarioName

O nome do cenário de destino.

Exemplo: retomar a verificação de atividade de cenário de SQL

Resume-IsAliveCheck SOLscenario

Resultado:

Retoma a verificação de atividade periódica do cenário de SQL.

Resume-Scenario - Retomar a replicação de uma réplica suspensa

O comando **Resume-Scenario** permite retomar o processo de replicação em um host de réplica suspensa. Após a retomada da replicação, as alterações acumuladas são transferidas e aplicadas à réplica sem haver a necessidade de executar outra sincronização completa dos dados.

Resume-Scenario [-Name] <seqüência de caracteres> [-Host] <seqüência de caracteres>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O nome do host de réplica suspensa que você deseja retomar.

Exemplo: retomar o processo de replicação em uma réplica suspensa

resume-scenario "File Server 1" 192.168.1.153

Resultado:

Scenario File Server 1 resumed on 192.168.1.153

Run-Scenario - Iniciar um cenário

O comando **Run-Scenario** permite que você inicie um ou diversos cenários.

Sintaxe

Run-Scenario [-Name] <seqüência de caracteres> [-Mode] <seqüência de caracteres> [-Ignore] <booleano>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário. É possível digitar diversos nomes de cenário usando o comando Get-Scenario (na página 74).

Modo

O modo de sincronização. Digite uma das seguintes opções:

B=Binário

F=Arquivo

Ignorar

Ignore arquivos com o mesmo nome e tamanho durante a comparação de dados. Digite uma das seguintes opções:

1=Sim

0= Não

Observações:

- Para verificar se a operação foi concluída com êxito, use os comandos <u>Get-Scenario</u>
 (na página 74) e <u>Get-Events</u> (na página 70).
- Para executar vários cenários ao mesmo tempo, use o comando Get-Scenario (na página 74):

```
Get-Scenario |Run-Scenario
```

Exemplo: iniciar um cenário

```
run-scenario "File Server 1" F 1
```

Resultado:

Scenario File Server 1 Starting...

Run-Assessment - Executar um cenário no Modo de avaliação

O comando **Run-Assessment** permite que você avalie a utilização exata da largura de banda e o desempenho da taxa de compactação necessária para a replicação, sem realmente replicar dados. Nenhuma replicação ocorre quando este comando é executado, mas as estatísticas são obtidas. Um relatório é fornecido após a interrupção do processo de avaliação.

Importante: Não se esqueça de interromper o cenário em execução no Modo de avaliação após o término do período de avaliação desejado usando o <u>comando</u> <u>Stop-Scenario</u> (na página 39).

Observação: para exibir o relatório de avaliação após sua criação, abra o Centro de relatórios, na página Visão geral, e selecione o relatório necessário.

Sintaxe

Run-Assessment [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Exemplo: executar um cenário no Modo de avaliação

run-assessment "File Server 1"

Resultado:

Scenario File Server 1 executed successfully

Set-Bookmark - Definir um marcador de retrocesso

Um marcador é um ponto de verificação definido manualmente para marcar um estado ao qual você possa querer retornar. O **Set-Bookmark** permite definir um marcador para um determinado cenário. Os marcadores são definidos em tempo real, e não para eventos já ocorridos. Recomendamos definir um marcador imediatamente antes de qualquer atividade que possa tornar os dados instáveis.

Observações:

- Você só pode usar essa opção se, na lista Propriedades da réplica, definir a opção
 Recuperação Retrocesso de dados como Ativado.
- Não é possível definir marcadores durante o processo de sincronização.

Sintaxe

```
Set-Bookmark [-Name] <String> [[-Message] <String>]
```

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Message (Opcional)

O nome do marcador. O nome padrão inclui a data e a hora da configuração do marcador.

Observação: é recomendável dar um nome significativo para o indicador que irá ajudá-lo a reconhecer depois.

Exemplo: definir um marcador de retrocesso

```
set-bookmark "File Server 1" Backup1
```

Resultado:

Scenario File Server 1: Rewind bookmark set successfully

Stop-Scenario - Interromper um cenário

O comando **Stop-Scenario** permite que você inicie um ou diversos cenários.

Observação: para verificar se a operação foi concluída com êxito, use os comandos Get-Scenario (na página 74) e Get-Events (na página 70).

Sintaxe

Stop-Scenario [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário que você deseja interromper. É possível digitar diversos nomes de cenário usando o comando Get-Scenario (na página 74).

Exemplo: interromper um cenário

stop-scenario "File Server 1"

Resultado:

Scenario File Server 1 stopped

Suspend-IsAliveCheck - suspende a verificação de atividade de um cenário em execução

O comando Suspend-IsAliveCheck permite suspender manualmente a verificação de atividade para um determinado cenário de alta disponibilidade em execução.

Sintaxe

Suspend-IsAliveCheck [-ScenarioName] <String>

Parâmetros

ScenarioName

O nome do cenário.

Exemplo: suspender a verificação de atividade de cenário de SQL

Suspend-IsAliveCheck SQLscenario

Resultado:

Suspende a verificação de atividade periódica do cenário de SQL.

Suspend-Scenario - Suspender atualizações em uma réplica

O comando **Suspend-Scenario** permite que você interrompa temporariamente o fornecimento de alterações a uma réplica suspensa. Durante a suspensão, as alterações são acumuladas em um spool até a retomada da replicação para que uma nova sincronização não seja necessária.

Importante: é indispensável que, durante a suspensão, não seja realizada nenhuma tarefa que altere de alguma forma os dados da réplica, incluindo iniciar aplicativos como Exchange Server, SQL Server ou Oracle. Se for necessário iniciar programas que alterem dados na réplica, use a opção Recuperação garantida (na página 43).

Observações:

- Não é possível suspender a replicação durante a sincronização. É possível suspender a replicação apenas temporariamente, uma vez que as alterações são acumuladas no diretório de spool do mestre ou da réplica imediatamente acima. Certifique-se de que existe espaço disponível em disco para o spool, a fim de manter as alterações durante o período de suspensão da réplica.
- Para encerrar a suspensão, use o comando Resume-Scenario (na página 35).

Sintaxe

Suspend-Scenario [-Name] <seqüência de caracteres> [-Host] <seqüência de caracteres>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O host de réplica que você deseja suspender.

Exemplo: suspender atualizações em uma réplica

suspend-scenario "File Server 1" 192.168.1.153

Resultado:

Scenario File Server 1 Suspended on 192.168.1.153

Switchover-Scenario - Executar uma alternância

O comando **Switchover-Scenario** permite que você inicie o processo de alternância de um determinado cenário de HA. Para retornar as funções entre o mestre e a réplica, use o comando **Switchover-Scenario** novamente.

Sintaxe

Switchover-Scenario [-Name] <String> -WaitJournal [<Boolean>] -run_reverse_scenario
<string>

Parâmetros

Name

O nome do cenário.

WaitJournal

Especifica se é necessário aguardar os diários.

0: não aguardar diários. Não é possível executar o cenário inverso se optar por 0.

1: aguardar diários.

Run_reverse_scenario

Especifica se o cenário inverso deve ser executado automaticamente.

O valor 1 ou True executa automaticamente o cenário inverso.

O valor O ou False não executa automaticamente o cenário inverso.

Exemplo: executar a alternância

Switchover-Scenario "SQL Server 1" 1

Resultado

SQL Server 1 do cenário sendo alternado para <Hostname>.

Concluído!

Sync-Scenario - Iniciar uma sincronização

O comando **Sync-Scenario** permite que você sincronize o mestre e a réplica de um determinado cenário. O processo de sincronização pode ser ativado manualmente a qualquer momento, esteja a replicação em execução ou não.

Sintaxe

Sync-Scenario [-Name] <seqüência de caracteres> [-Mode] <seqüência de caracteres> [-Ignore] <booleano>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário. É possível digitar diversos nomes de cenário usando o comando Get-Scenario (na página 74).

Modo

O modo de sincronização. Digite uma das seguintes opções:

B=Binário

F=Arquivo

Ignorar

Ignore arquivos com o mesmo nome e tamanho durante a comparação de dados. Digite uma das seguintes opções:

1=Sim

0= Não

Exemplo: iniciar uma sincronização

```
sync-scenario "File Server 1" F 1
```

Resultado:

Synchronization is running for scenario FS 1...

Concluído!

Test-Integrity - Executar teste de integridade para recuperação garantida

O comando **Test-Integrity** permite ativar um teste de integridade automática em um host de réplica para recuperação garantida.

Observações:

- Para ativar o comando Test-Integrity, é necessário usar um cenário com a opção
 Teste de integridade para recuperação garantida ativada.
- A opção Recuperação garantida oferece suporte a soluções de replicação e alta disponibilidade. Porém, é mais adequada à alta disponibilidade, porque, nesse caso, o servidor de réplica contém necessariamente os servidores de banco de dados reais, nos quais o teste é executado, e não apenas dados. Ao usar o teste de recuperação garantida como parte do cenário de replicação, você deve verificar se o caminho dos diretórios raiz é o mesmo no mestre e na réplica. Além disso, se você testar um servidor de arquivos, a réplica deverá ter aplicativos de banco de dados instalados ou arquivos compartilhados e eles deverão estar configurados exatamente da mesma forma no mestre e na réplica. Caso contrário, o teste de recuperação garantida não produzirá resultados significativos.
- O cenário precisa estar em execução antes de você iniciar o teste.

Sintaxe

Test-Integrity [-Name] <String> [-Host] <String> [-Mode] <String> -WaitJournal [<Boolean>]

Parâmetros

Name

O nome do cenário.

Host

O endereço IP ou o nome do host de réplica a ser testado.

Mode

Especifica se é necessário executar o teste de integridade no modo manual ou automático. Digite m, M, manual, ou Manual, para escolher o modo manual. O padrão é o modo automático.

WaitJournal

Inicia o teste quando todos os diários tiverem sido aplicados ao cenário P2V.

0: não aguardar diários

1: aguardar diários

Exemplo: executar teste de integridade para recuperação garantida

Test-Integrity "Exchange Server 1" 192.168.1.153

Resultado

Integrity testing for assured recovery started on 192.168.1.153

Concluído!

Teste de integridade para recuperação garantida concluído em 192.168.1.153

Unmount-Snapshot - Desmontar um instantâneo

O comando **Unmount-Snapshot** permite liberar um instantâneo exposto sem perder o próprio instantâneo. O instantâneo ainda é exposto, mas sem usar um ponto de montagem.

Sintaxe

Unmount-Snapshot [-Name] <String> [[-Index] [<Int32>]] [[-Port] [<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do host cujo instantâneo você deseja expor.

Índice remissivo

O nº do índice do instantâneo, conforme retornado pelo <u>comando</u> <u>Get-Snapshot</u> (na página 75).

Porta (opcional)

A porta que é usada para se conectar ao host especificado. A porta padrão é **25000**.

Exemplo: desmontar um instantâneo

Unmount-Snapshot {97127d0b-f1c9-4db5-943d-96c39b712fe6} 1

Resultado

Instantâneo {97127d0b-f1c9-4db5-943d-96c39b712fe6} desmontado

Comandos de edição

Esta seção descreve os comandos do Arcserve RHA PowerShell que permitem editar cenários e grupos de cenários.

Add-Appliance - Especificar um dispositivo para um cenário de sistema completo

O comando **Add-Appliance** permite adicionar um dispositivo para um cenário de sistema completo.

Sintaxe

Add-Appliance [-Name] <string> [-Host] <string> [-Parent] <string> [-Type] <string> [[-Platform] <string>] [[-Credentials] <PSCredentials>] [[-ResourcePool] <string>] [[-Storage] <string>] [[-Port] <string>] [[-SSL] <Boolean>] [[-Dynamic] <Boolean>]

Parâmetros

Nome

O nome do novo cenário.

Host

O nome do host de réplica.

Pai

O host pai, suportamos 1:m:n.

Tipo

O tipo de plataforma.

- Eoue-ESX
- Houh Hyper-V
- Xoux-Xen
- Vouv-VCenter
- Outros mensagem de aviso

Plataforma

O IP da plataforma virtual. Não aplicável no caso do Hyper-V.

Credentials (opcional)

As credenciais da plataforma virtual.

ResourcePool

O nome do pool de recursos. Se você não selecionar este campo, o padrão será selecionado.

Armazenamento

O nome do armazenamento. Se você não definir esse campo, o padrão será selecionado.

Porta

Número da porta da plataforma virtual. Se você não definir esse campo, o padrão será selecionado.

SSL

Resultado

A alternância da conexão SSL; o valor padrão é verdadeiro.

Dynamic

A alternância da propriedade "provisionar"; o valor padrão é verdadeiro.

Exemplo: adicionar um dispositivo para um cenário de sistema completo

Add-Appliance -Name FULL -Parent 9.181.130.110 -Host 9.181.130.64 -Type H

Réplica 9.181.130.64 adicionada com êxito

Add-Dir - Adicionar diretórios raiz aos hosts mestre e de réplica

O comando **Add-dir** permite que você adicione diretórios raiz aos hosts mestre e de réplica. É possível definir o mesmo caminho de diretório raiz para o mestre e para a réplica ou digitar dois caminhos diferentes. Se você não digitar um caminho diferente para a Réplica, ela terá, por padrão, o mesmo caminho do Mestre.

Sintaxe

Add-Dir [-Name] <String> [-MasterPath] <String> [[-ReplicaPath] [<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

MasterPath

O caminho completo dos diretórios raiz no mestre.

Para um Cenário de sistema completo, insira a letra da unidade e o ponto de montagem. Ao inserir a letra da unidade, ignore ":", "/" ou "\".

Por exemplo, "e", "e:", "e:\", "e:\\\\", "e:////" são iguais.

Observação: esteja ciente das seguintes considerações:

- Ao inserir um ponto de montagem, use "\" ou "/" como o separador.
- Quando não houver nenhum diretório raiz no cenário, o volume padrão também será adicionado, como o volume de inicialização e do sistema.
- Quando você insere tudo, todos os volumes são adicionados.

ReplicaPath (Opcional)

O caminho completo dos diretórios raiz na Réplica. Se nenhum valor for inserido, o mesmo caminho será usado para o Mestre e para a Réplica.

Observação: para um Cenário de sistema completo, ignore esse parâmetro.

Exemplo: adicionar o mesmo diretório raiz ao Mestre e à Réplica.

```
add-dir "File Server 1" C:/Tools
```

Resultado

Diretório raiz: C:/Tools adicionado com êxito.

Add-Group - Criar um grupo de cenários

O comando **Add-Group** permite a criação de um novo grupo de cenários.

Observação: quando nenhum cenário é atribuído, os grupos de cenários vazios não aparecem na página Visão geral.

Sintaxe

Add-Group [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do novo grupo de cenários.

Observação: digite um nome exclusivo, uma vez que não é possível usar o mesmo nome para mais de um grupo de cenários. Se você usar um nome existente para o novo grupo, o sistema o mudará automaticamente.

Exemplo: criar um novo grupo de cenários

add-group "File Server Scenarios"

Resultado

Group File Server Scenarios added successfully

Add-Master - Adicionar um host mestre a um cenário

O comando **Add-Master** permite que você adicione um host mestre a um determinado cenário. Ao definir um host mestre, é necessário digitar seu nome de host. Além disso, também é possível digitar o endereço IP do mestre, mas esse parâmetro não é obrigatório.

Observações:

- é possível digitar o endereço IP como o nome do host.
- Você pode usar esse comando para alterar também um mestre existente.

Sintaxe

Add-Master [-Name] <String> [-Host] <String> [[-IP] [<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O nome do host do novo mestre.

IP (opcional)

O endereço IP do novo mestre. Se nenhum endereço IP for definido, por padrão, o sistema o procura usando o nome do host especificado e usa o primeiro endereço IP encontrado. Por essa razão, se o host tiver vários endereços IP, recomendamos digitar aqui o endereço IP a ser usado.

Exemplo: adicionar um host mestre a um cenário

add-master "File Server 1" 130.119.185.152

Resultado

Master 130.119.185.152 added successfully

Add-Replica - Adicionar um host de réplica a um cenário

O comando **Add-Replica** permite que você adicione um host de réplica a um determinado cenário. Ao definir um host de réplica, você precisa digitar seu nome de host e, como opção, seu endereço IP. Em seguida, você precisa digitar seu host pai, que pode ser o mestre ou outra réplica.

Observação: é possível digitar o endereço IP como o nome do host.

Ao usar as delegações de segurança do ACL, você precisa digitar os valores de três parâmetros adicionais: UserName, Password e DomainName.

Sintaxe

Add-Replica [-Name] <String> [-Host] <String> [[-IP] [<String>]] [-Parent] <String> [[-UserName] <String>] [[-Password] <String>] [[-DomainName] <String>]

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O nome do host da nova réplica.

IP (opcional)

O endereço IP da nova réplica. Se nenhum endereço IP for definido, por padrão, o sistema o procura usando o nome do host especificado e usa o primeiro endereço IP encontrado. Por essa razão, se o host tiver vários endereços IP, recomendamos digitar aqui o endereço IP a ser usado.

Pai

O host pai do host da nova réplica. O pai pode ser o mestre ou uma réplica ascendente e você pode usar seu nome de host ou endereço IP.

UserName; Password; DomainName (somente ACL)

O nome de usuário, senha e domínio de um usuário, que tem o direito de adicionar um novo host de réplica.

Exemplo: adicionar um host de réplica a um cenário

add-replica "File Server 1" 130.119.185.153 -parent 130.119.185.152

Resultado

Replica 130.119.185.153 adicionado com êxito

Add-Replicas - Adicione diversos hosts de réplica a um cenário

O comando **Add-Replicas** permite adicionar diversos hosts de réplica ao mesmo tempo a um determinado cenário. Para adicionar diversos hosts de réplica, você precisa criar um arquivo de texto que contém os nomes e endereços IP dos hosts. Ao usar o comando, defina o nome do cenário e o host pai de todos os hosts de réplica que deseja adicionar. Em seguida, especifique o nome e o caminho do arquivo que contém os detalhes dos novos hosts.

Sintaxe

Add-Replicas [-ScenarioName] <sequência de caracteres> [-ParentHost] <sequência de caracteres> [-FileName] <sequência de caracteres>

Parâmetros

ScenarioName

O nome do cenário.

ParentHost

O host pai do host da nova réplica. O pai pode ser o mestre ou uma réplica ascendente e você pode usar seu nome de host ou endereço IP.

FileName

Um arquivo de texto que contém os nomes dos hosts e seus endereços IP. O texto deve ser formatado da seguinte maneira:

#nome do host endereço IP

QA95-W2K3-SQL1 *130.119.185.155

QA95-W2K3-EX2 *130.119.185.153

UserName; Password; DomainName (somente ACL)

O nome de usuário, senha e domínio de um usuário, que tem o direito de adicionar novos hosts de réplica.

Exemplo: adicionar diversos hosts de réplica a um cenário

add-replicas "Exchange Server" QA95-W2K3-EX1 D:\New_Replica_Hosts.txt

Resultado

130.119.185.151 QA95-W2K3-EX1 130.119.185.152 QA95-W2K3-EX2

2 réplicas foram adicionadas.

Add-scenario - criar um novo cenário

O comando **Add-Scenario** permite a criação de um novo cenário. Ao criar um novo cenário, você precisa definir:

- O nome do cenário
- O grupo de cenários ao qual esse cenário será atribuído (opcional)
- O tipo de servidor de aplicativos ou de bancos de dados a ser protegido
- O tipo de solução de proteção de dados
- Se deve ser ativada a opção de teste de integridade para Recuperação garantida

O novo cenário é criado sem hosts e diretórios raiz. Você define esses parâmetros em uma etapa posterior, usando os comandos <u>Add-master</u> (na página 49), <u>Add-Replica</u> (na página 50) e <u>Add-Dir</u> (na página 47).

Sintaxe

Add-Scenario [-Name] <String> [[-Group] [<String>]] [[-Application] [<String>]] [[-Type] [<String>]] [[-AR] [<Boolean>] [[-IntOpt] <String> [[-ServerURL] <String>]]

Parâmetros

Name

O nome do novo cenário.

Observação: digite um nome exclusivo, uma vez que não é possível usar o mesmo nome para mais de um cenário. Se você usar um nome existente para o novo cenário, o sistema o mudará automaticamente.

Group (opcional)

O nome do grupo de cenários que contém o novo cenário.

Observações:

- Se você não inserir um nome de grupo, o novo cenário será atribuído ao grupo padrão Scenarios.
- É possível criar um novo grupo de cenários, digitando um novo nome de grupo. Também é possível criar um novo grupo de cenários usando o comando Add-Group (na página 48).

Aplicativo

O tipo de servidor cujos dados serão replicados:

- EX Exchange
- SQL SQL server
- ORA Oracle
- IIS Internet Information Server
- **FS** File Server

P2V - Sistema completo

Tipo

O tipo da solução:

- **DR** Replicação/Recuperação de falhas
- HA Alta disponibilidade

AR

Executar um teste de recuperação garantida da recuperabilidade de dados no servidor de réplica:

- **0** Não
- **1** Sim

IntOpt

A integração com outros produtos Arcserve:

- BAB Integração com o Arcserve Backup
- **D2D** Integração com o Arcserve D2D
- HBBU Integração com o Arcserve Central Host-Based VM Backup

Exemplo: Criar um novo cenário

add-scenario "File Server 1" "File Server Scenarios" FS DR 0

Resultado

Scenario File Server 1 added successfully

Create-D2DScenario - Criar o cenário do D2D

O comando Create-D2DScenario permite criar um cenário do D2D.

Sintaxe

create-D2DScenario [-ServerURL] <String> [-Credentials] <PSCredential>
[-ReplicaHostName] <String> [-ScenarioName] <String>

Parâmetros

ServerURL

Define o URL do servidor do D2D.

Credenciais

Define as credenciais de logon no servidor do D2D.

ReplicaHostName

Define o nome ou o endereço IP da réplica.

ScenarioName

Define o nome do cenário.

Exemplo: criar um cenário de integração do D2D

Create-D2DScenario -ServerURL http://test01:8014 -Credentials testserv/testpass -ReplicaHostName test01 -ScenarioName testD2D

Create-HBBUScenario - Criar o cenário de integração do Arcserve Central Applications

O comando **Create-HBBUScenario** permite criar um cenário que se conectará ao servidor do Arcserve Central Applications para obter a diretiva e o destino do backup relacionado como mestre e detectar automaticamente todos os arquivos de backup da VM.

Sintaxe

create-HBBUScenario [-ServerURL] <String> [-Credentials] <PSCredential>
[-ScenarioName] <String> [-MasterHostName] <String> [-ReplicaHostName] <String>
[[-FilterFileName] <String>] [[-InstanceUUID] <String>]

Parâmetros

ServerUrl

Define o URL do servidor do Arcserve Central Host-Based VM Backup.

Credenciais

Define as credenciais de logon no servidor do Arcserve Central Applications.

ScenarioName

Define o nome do cenário.

MasterHostName

Define o nome ou o endereço IP do servidor mestre.

ReplicaHostName

Define o nome ou o endereço IP da réplica.

FilterFileName

Define o nome do arquivo do filtro da máquina virtual

InstanceUUID

Define o UUID da máquina virtual

Exemplo: criar um cenário de integração do Central Applications

 $\label{lem:condition} {\it Create-HBBUScenario - ServerURL http://test01:8015 - ScenarioName testHBBU - Master HostName test02 - Replica HostName test_replica$

Get-D2DBackupDestination - Obter o destino de backup do D2D

O comando **Get-D2DBackupDestination** obtém os detalhes do destino de backup do D2D.

Sintaxe

get-D2DBackupDestination [-ServerUrl] <String> [-Credentials] <PSCredential>

Parâmetros

ServerURL

Define o URL do servidor do D2D.

Credenciais

Define as credenciais de logon no servidor do D2D.

Exemplo: obter o destino de backup do D2D

Get-D2DBackupDestination -ServerURL http://test01:8014 Credentials admin/testpass

Get-HBBUVM - Obter as VMs do servidor Arcserve Central Applications

O comando **Get-HBBUVM** obtém as máquinas virtuais que estão atribuídas à diretiva de backup no servidor do Arcserve Central Applications.

Sintaxe

Get-HBBUVM [-ServerUrl] <String> [-Credentials] <PSCredential>

Parâmetros

ServerUrl

Define o URL do servidor do Arcserve Central Host-Based VM Backup.

Credenciais

Define as credenciais de logon no servidor do Arcserve Central Applications.

Exemplo: obter a máquina virtual do servidor do Central Applications

Get-HBBUVM http://test01:8015

Remove-Dir - Remover diretórios raiz do mestre e da réplica

O comando **Remove-Dir** permite que você remova diretórios raiz dos hosts mestre e de réplica.

Observação: não é possível remover um diretório raiz apenas da réplica usando este comando. Após remover os diretórios raiz do Mestre, os diretórios raiz da Réplica correspondentes também serão removidos.

Sintaxe

Remove-Dir [-Name] <String> [-MasterPath] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

MasterPath

O caminho do diretório raiz no mestre.

Para um cenário P2V, insira a letra da unidade e o ponto de montagem. Ao inserir a letra da unidade, ignore ":", "/" ou "\".

Por exemplo, "e", "e:\", "e:\", "e:\\\\", "e:////" são iguais.

Observação: esteja ciente das seguintes considerações:

- Ao inserir um ponto de montagem, use "\" ou "/" como o separador.
- Às vezes, o volume do sistema não possui uma letra de unidade ou um ponto de montagem, e não é possível adicioná-lo ou removê-lo. Essa letra de unidade ou ponto de montagem é adicionado automaticamente. Não tente remover esse volume.

Exemplo: remover um diretório raiz do mestre e da réplica

remove-dir "File Server 1" C:/Tools

Resultado:

Root Directory: C:/Tools removed

Remove-Group - Excluir um grupo de cenários

O comando Remove-Group permite excluir um determinado grupo de cenários.

Observação: é possível remover apenas um grupo de cenários vazio. Se desejar remover um grupo que contenha cenários, terá de remover os cenários primeiro.

Sintaxe

Remove-Group [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do grupo de cenários que você deseja excluir.

Exemplo: excluir um grupo de cenários

```
remove-group "new group 1"
```

Resultado

Group new group 1 removed

Remove-Replica - Remover um host de réplica de um cenário

O comando **Remove-Replica** permite que você remova um host de réplica de um determinado cenário.

Sintaxe

Remove-Replica [-Name] <String> [-Host] <String> [-Parent] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O nome do host de réplica que você deseja remover.

Pai

O pai do host de réplica que você deseja remover na árvore de replicação. Pode ser o mestre ou uma réplica imediatamente acima.

Exemplo: remover um host de réplica de um cenário

```
remove-replica "FS 1" 130.119.185.153 -parent 130.119.185.152
```

Resultado

Replica 130.119.185.153 removed

Remove-Scenario - Excluir um cenário

O comando Remove-Scenario permite excluir um determinado cenário. O comando também exclui os recursos da VM relacionados quando o cenário for um sistema completo.

Observação: não é possível excluir um cenário em execução.

Sintaxe

Remove-Scenario [-Nome] <Sequência de caracteres> [[-DeleteVM] [<Boolean>]]

Parâmetros

Nome

O nome do cenário que você deseja excluir.

Delete_VM [<Boolean>]

Exclui todos os recursos da VM de um cenário P2V.

- 1 Excluir (Padrão)
- 0 Não excluir

Exemplo: remover um cenário

remove-scenario "File Server 2"

Resultado

Scenario File Server 2 removed

Rename-Group - renomear um grupo de cenários

O comando **Rename-Group** permite que você altere o nome de um determinado grupo de cenários.

Sintaxe

Rename-Group [-Name] <String> [-NewName] <String>

Parâmetros

Nome

O nome atual do grupo de cenários.

NewName

O novo nome do grupo de cenários.

Observação: digite um nome exclusivo, uma vez que não é possível usar o mesmo nome para mais de um grupo de cenários. Se você usar um nome existente para o grupo de cenários, o sistema o altera automaticamente.

Exemplo: renomear um grupo de cenários

rename-group Server "Exchange Server Scenarios"

Resultado

Group Server renamed!

Rename-Scenario - Alterar o nome de um cenário

O comando **Rename-Scenario** permite que você altere o nome de um determinado cenário.

Observação: não é possível renomear um cenário em execução. Para alterar o nome, interrompa o cenário primeiro.

Sintaxe

Rename-Scenario [-Name] <String> [-NewName] <String>

Parâmetros

Nome

O nome atual do cenário.

New Name

O novo nome do cenário.

Exemplo:

rename-scenario "File Server 1" "File Server"

Resultado

Scenario File Server 1 renamed!

Comandos para alteração de cenários durante a execução

Agora, é possível alterar algumas propriedades do cenário enquanto o cenário estiver em execução. Esta seção relaciona a sintaxe e os exemplos para os comandos que se aplicam à edição de um cenário enquanto ele estiver em execução.

- Apply-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties
- Apply-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties
- Discard-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties
- Discard-RuntimeChangeableScenarioProperties
- Get-AllRuntimeChangeableScenarioProperties
- Get-RuntimeChangeableScenarioProperties
- Get-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties
- Get-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties
- Set-RuntimeChangeableScenarioProperty
- Test-RuntimeChangeableScenarioProperty

Apply-AllPendingRuntmeChangeableScenarioProperties

O comando Apply-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties permite aplicar todas as alterações em todos os cenários alterados no tempo de execução.

Sintaxe

Apply-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties

Parâmetros

Nenhum

Exemplo

Suponhamos que você alterou as propriedades em vários cenários. E todas essas alterações estão pendentes. Para aplicá-las imediatamente use o comando.

Apply-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties

O comando **Apply-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties** permite aplicar todas as alterações em todos os cenários alterados no tempo de execução.

Sintaxe

Apply-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties [Nome]

Parâmetros

Nome - o nome do cenário em execução que deseja alterar.

Exemplo

O comando abaixo aplica as alterações ao cenário chamado FileServer:

 ${\tt Apply-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties}\ {\tt FileServer}$

Resultado

O resultado é uma lista de propriedades e seus valores:

```
error\_source: engine\_verification\_error
```

error_level: Erro host_index: 2 root_dir_index: 0 property_xpath:

Scenario. Replication Tree. ReplNode. ReplNode. Specific Replica Props.

Replica Scheduled Task. Suspend. Suspend Script. Path

Discard-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties

O comando Discard-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties cancela todas as alterações configuradas em todos os cenários.

Sintaxe

Discard-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties

Parâmetros

Nenhum

Discard-RuntimeChangeableScenarioProperties

O comando Discard-RuntimeChangeableScenarioProperties permite cancelar todas as alterações feitas em um cenário específico em execução.

Sintaxe

Discard-RuntimeChangeableScenarioProperties [Nome]

Parâmetros

Nome - este é o nome do cenário em execução que deseja descartar as alterações.

Exemplo

Caso tenha feito várias alterações a um cenário em execução chamado FileServer e detectar problemas, use o comando abaixo para definir o cenário de volta para todos os valores originais:

Discard-RuntimeChangeableScenarioProperties FileServer

Resultado

Todas as alterações feitas no cenário chamado FileServer são redefinidas de volta para os valores originais.

Caso queira definir somente uma propriedade específica de volta para seu valor original, use o comando Set-RuntimeChangeableScenarioProperties para alterar apenas a propriedade especificada para o cenário em execução. Observe que, ao descartar as alterações, todos os registros da lista

Get-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties são excluídos. Executando Apply-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties resulta em uma mensagem de aviso que o cenário especificado não foi alterado no tempo de execução.

Get-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties

O comando Get-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties lista todos os cenários alterados durante a execução.

Sintaxe

Get-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties

Parâmetros

Nenhum

Exemplo

O comando abaixo lista todos os cenários alterados durante a execução.

Get-AllPendingRuntimeChangeableScenarioProperties

Resultado

O resultado é uma lista de nomes de cenário.

Get-AllRuntimeChangeableScenarioProperties

O comando Get-AllRuntimeChangeableScenarioProperties permite listar todas as propriedades que podem ser alteradas enquanto um cenário estiver em execução.

Sintaxe

get-AllRuntimeChangeableScenarioProperties

Parâmetros

Nenhum

Exemplo:

O código abaixo emite o comando para listar todas as propriedades editáveis e redirecionar a saída para um arquivo de texto.

Get-AllRuntimeChangeableScenarioProperties > d:\1.txt

Resultado

O resultado é um conjunto de propriedades editáveis no formato Cenário/Mestre/Réplica/Nome da propriedade.

Get-RuntimeChangeableScenarioProperties

O comando Get-RuntimeChangeableScenarioProperties permite listar todas as propriedades que podem ser editadas enquanto o cenário especificado estiver em execução. O comando retorna uma lista de propriedades que podem ser alteradas em tal cenário. Combine com comandos de redirecionamento de E/S para que o formato de saída seja um arquivo de texto.

Sintaxe

Get-RuntimeChangeableScenarioProperties [Nome]

Parâmetros

Nome - o nome do cenário em execução.

Exemplo:

O comando abaixo lista todas as propriedades editáveis para o servidor chamado Cenário 1 do FileServer:

Get-RuntimeChangeableScenarioProperties FileServerScenario1

Resultado

Propriedade: Falso

Host: 10.0.0.0

Valor: Falso

Índice: 111

Categoria: Réplica

Nome: Specific Replica Props. Suspend. Suspend Script

Get-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties

O comando Get-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties permite listar todas as alterações feitas no cenário especificado em execução.

Sintaxe

Get-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties [Nome]

Parâmetros

Nome - o nome do cenário em execução.

Exemplo:

O exemplo abaixo mostra todas a lista de propriedades alteradas para o servidor chamado FileServer:

 ${\tt Get-PendingRuntimeChangeableScenarioProperties} \ \ {\tt FileServer}$

Resultado

O resultado é uma lista de propriedades, seus valores originais e valores novos.

Set-RuntimeChangeableScenarioProperty

O comando Set-RuntimeChangeableScenarioProperty permite atualizar o valor de todas as propriedades especificadas no cenário nomeado enquanto estiver em execução.

Sintaxe

Set-RuntimeChangeableScenarioProperty [Name] [Índice] [Valor] [Host]

Parâmetros

Nome - o nome do cenário em execução cujas propriedades deseja alterar.

Índice - o índice ou nome da propriedade que deseja alterar. Para determinar os nomes corretor, use os comandos Get-AllRuntimeChangeableScenarioProperties ou Get-RuntimeChangeableScenarioProperties. O valor de índice é gerado internamente; para dois cenários, mesmo do mesmo tipo, a mesma propriedade pode ter um índice diferente. Verifique se consegue obter os índices ou nomes corretos.

Valor - a nova configuração para a propriedade especificada.

Host - (opcional) o host deve ser especificado somente para as propriedades alteradas do mestre ou da réplica. Para propriedades genéricas ou de alta disponibilidade, esse valor é opcional.

Exemplo:

O comando abaixo atualiza o argumento da propriedade suspensa do script com base em seu nome:

Set-RuntimeChangeableScenarioProperty FileServer SpecificReplicaProps.Suspend.SuspendScript 456 -Host 10.0.0.1

Resultado

O resultado é uma tabela mostrando a propriedade, seu valor original e o novo valor.

Test-RuntimeChangeableScenarioProperty

O comando Test-RuntimeChangeableScenarioProperty permite confirmar se a propriedade especificada ainda pode ser editada enquanto o cenário estiver em execução.

Sintaxe

Test-RuntimeChangeableScenarioProperty [Nome] [Índice] [Host]

Parâmetros

Nome - o nome do cenário em execução.

Índice - o índice ou nome da propriedade que deseja testar.

Host - opcional

Exemplo

O comando abaixo testa a propriedade cujo índice é 113 para um cenário em execução chamado FileServer.

Test-RuntimeChangeableScenarioProperty FileServer 113 -host 10.0.0.3

Resultado

O resultado é um valor de verdadeiro ou falso para o índice ou nome de propriedade especificados.

Comandos de monitoramento

Esta seção descreve os comandos do Arcserve RHA PowerShell que permitem monitorar os processos de DR e HA.

Get-Dirs - Listar todos os diretórios raiz de um cenário

O comando **Get-Dirs** permite que você liste todos os diretórios raiz de um determinado cenário.

Sintaxe

Get-Dirs [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Exemplo: listar os diretórios raiz de um determinado cenário

get-dirs "File Server 1"

Resultado

ID : 2721474912

Scenario : File Server 1

Master : 192.168.1.152

Path : C:/Tools

DB : False

Get-Events - Listar todos os eventos de um cenário

O comando **Get-Events** exibe uma lista de eventos de replicação de um determinado cenário. A lista de eventos pode incluir eventos informativos, de aviso e de erro. As informações exibidas contêm: a ID, data e hora do evento, nome do cenário, a gravidade e a mensagem do evento.

Sintaxe

Get-Events [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário cujos eventos você deseja exibir.

Exemplo: Listar eventos de um determinado cenário em uma tabela com dimensionamento automático

get-events "File Server 1" | FT -auto

Resultado

ID	Time		!	Scenario)	Severity	/	Message	
					-		-		
SM00165	28/10/08	18:02:52	File	Server	1	Significant	Coni	nected to	
SR00014	30/10/08	19:17:31	File	Server	1	Significant	Sta	rting	
SR00139	30/10/08	19:17:35	File	Server	1	Significant	Sta	rting File	
IR00119	30/10/08	19:18:16	File	Server	1	Info	Roo	t directory	
SR00120	30/10/08	19:18:16	File	Server	1	Significant	Syn	chronization	
IM00405	30/10/08	19:15:06	File	Server	1	Info	Pos	ting	
SR00202	30/10/08	19:18:21	File	Server	1	Significant	All	modifications.	
SR00096	03/11/08	18:47:40	File	e Serve	r 1	l Significant	: St	opping scenario	

Get-Group - Listar grupos que apresentam um determinado nome

O comando **Get-Group** permite que você liste todos os grupos de cenários que apresentam um determinado nome. Para exibir essa lista, você precisa digitar o nome que está procurando.

Além disso, esse comando permite que você liste todos os grupos de cenários existentes. Para listar todos os grupos de cenários, digite apenas o comando sem o nome de um cenário.

Sintaxe

Get-group [[-GroupName] [<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do grupo de cenários.

Observação: é possível usar o caractere curinga '*" ou "?" como parte do nome do grupo de cenários.

Exemplo: listar todos os grupos de cenários que apresentam um determinado nome

get-group *Server*

Resultado

File Server Scenarios 2

File Server Scenarios 1

Exchange Server Scenarios

File Server Scenarios

Get-Hosts - Listar todos os hosts de um cenário

O comando **Get-Hosts** permite que você liste todos os hosts de um determinado cenário.

Sintaxe

Get-Hosts [-Name] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Exemplo: listar os hosts de um determinado cenário em uma tabela com dimensionamento automático

Get-Hosts "File Server 1" |FT -auto

Resultado

Scenario	Name	Role	Parent	State	IP	Port
File Server 1	192.168.1.152	master		Running	192.168.1.152	25000

File Server 1 192.168.1.153 Replica 1192.168.1.152 Running 192.168.1.153 25000

Get-NetworkAdapters - Obter adaptadores de rede do host especificado

O comando Get-NetworkAdapters permite que você liste todos os adaptadores de rede de um host especificado.

Sintaxe

Get-NetworkAdapters [-Name] <string> [-Host] <string>

Parâmetros

Name

O nome do cenário.

Host

O nome do host em um Cenário de sistema completo.

Exemplo: listar todos os adaptadores de rede de um host especificado de um Cenário de sistema completo

Get-NetworkAdapters FULL 9.181.130.64

Resultado: todos os adaptadores de rede são exibidos.

Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection - Comutador virtual

Arcserve RHA interno para AR

Get-Scenario - Listar cenários que apresentam um determinado nome

O comando **Get-Scenario** permite que você liste todos os cenários que apresentam um determinado nome. Para exibir a lista, é preciso inserir o nome que está procurando.

Além disso, esse comando permite que você liste todos os cenários existentes. Para listar todos os cenários, digite o comando sem um nome de cenário.

Sintaxe

Get-Scenario [[-Name] [<String>]]

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Observação: é possível usar o caractere curinga '*" ou "?" como parte do nome do cenário.

Exemplo: listar todos os cenários que apresentam um determinado nome em uma tabela com dimensionamento automático.

get-scenario File* |FT -auto

Resultado

ID	Group	Name	Туре	Master	State	Sync	AR
1123633852	Scenarios	FileServer	FileServer		Unknown	File	False
1123633468	Scenarios	File Server 1	FileServer	192.168.1.153	Stopped	File	False

Get-Snapshot - Exibir instantâneos VSS de um host de réplica

O comando **Get-Snapshot** permite exibir todos os instantâneos do VSS de um determinado host de réplica.

Sintaxe

Get-Snapshot [-Name] <String> [[-Port] <String>]

Parâmetros

Nome

O nome do host como ele aparece no cenário.

Port (opcional)

A porta de conexão com o host especificado. O número da porta padrão é: **25000**.

Exemplo: exibir todos os instantâneos do VSS de um determinado host de réplica em uma tabela com dimensionamento automático

Get-Snapshot 130.119.173.7 | FT -auto

Resultado

Index	Snapshot	Created		Exposed	Mounted		Drive Scenario
0	{4f2bb053-5f2d}	18/11/08	16:03:09	False Not	Mounted	C:/	FileServer
1	{bcbdda2b-6165}	18/11/08	16:06:00	False Not	Mounted	C:/	FileServer
2	{c1f206be-2ad0}	18/11/08	16:07:17	False Not	Mounted	C:/	FileServer

Get-State - Listar todos os cenários definidos por um determinado host

O comando **Get-State** permite que você liste todos os cenários que são definidos por um determinado host, junto com seus detalhes e estados.

Sintaxe

```
Get-State [-Name] <String>
```

Parâmetros

Nome

O nome do host.

Exemplo:

get-state 130.119.185.152

Resultado

ID : 2505374864 Group : FS Scenarios

Name : FS 1 Type : FileServer Master : 130.119.185.152

State : Running Sync : File AR : False

ID : 2721467841

Group : File Server Scenarios

Name : File Server 1 Type : FileServer Master : 130.119.185.152

State : Stopped
Sync : File
AR : False

Get-Stats - Exibir estatísticas de replicação de um cenário

O comando **Get-Stats** permite que você exiba estatísticas de cenário por host durante uma execução.

Sintaxe

```
Get-Stats [-Name] <String>
```

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Exemplo: exibir estatísticas de replicação de um determinado cenário durante uma execução

```
get-stats "File Server 1"
```

Resultado

Scenario : File Server 1

Name : 192.168.1.152

Role : Master

 ${\tt Spool_Size} \;\;:\; 0$

Sync_Files : 345

Sync_MBytes: 86

Rep_MBytes : 0

Scenario : File Server 1

Name : 192.168.1,153

Role : Replica

Spool_Size : 0

Sync_Files : 345

Sync_MBytes: 86

Rep_MBytes : 0

Comandos de gerenciamento do usuário

Esta seção descreve os comandos do Arcserve RHA PowerShell que permitem o monitoramento e gerenciamento de grupos de usuário e de usuários para serviço de controle com base em ACL.

Observação: é necessário ter uma licença especial para usar os comandos do ACL.

Clean-VMResource - Limpar recursos da VM em uma plataforma virtual

O comando **Clean-VMResource** permite que você limpe os recursos de máquina virtual em uma plataforma virtual. Se você inserir um host de réplica, os recursos da VM da réplica serão limpos. Quando você não fornece o parâmetro de host, todos os recursos da VM em uma plataforma virtual são limpos.

Sintaxe

Clean-VMResource - Limpar recursos da VM em uma plataforma virtual

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Host

O host de réplica no cenário.

Exemplo: limpar todos os recursos

Clean-VMResource FULL 9.181.130.64

Resultado

Os recursos da VM foram excluídos com êxito.

Edit-NetworkMapping - Mapear adaptadores de rede para o Mestre e a Réplica

O comando Edit-NetworkMapping permite mapear os adaptadores da rede entre o mestre e a réplica de um Cenário de sistema completo.

Sintaxe

Edit-NetworkMapping [-Name] <string> [-Host] <string> [-SourceAdapter] <string>
[-TargetAdapter] <string> [[IP] <string[]>] [[DNS] <string[]>] [[gateway]
<string[]>] [[PrimaryWins] <string>] [[SecondaryWins] <string>] [[-Type] <string>]

Parâmetros

Name

O nome do cenário. Apenas o cenário HA e P2V são suportados.

Host

O nome do host ou o endereço IP.

SourceAdapter

O nome do adaptador de origem.

TargetAdapter

O nome do adaptador de destino. Nulo do usuário para especificar um valor em branco.

IΡ

A matriz do endereço IP. Use um ":" como separador. Por exemplo, "192.168.1.1:255.255.255.252.0". 255.255.252.0 é uma máscara de sub-rede.

DNS

A matriz do endereço DNS.

Gateway

A matriz do endereço do gateway.

PrimaryWins

Endereço primário do WINS (Windows Internet Name Service).

SecondaryWins

Endereço secundário do WINS (Windows Internet Name Service).

Tipo

A rede AR ou SW. O padrão é a rede SW. Digite "ar" para configurar a rede AR.

Exemplo

Edit-NetworkMapping -Name FULL -Host 9.181.130.61 -SourceAdapter "Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver" -TargetAdapter "Arcserve RHA internal for AR" -Type AR -IP 9.181.130.140:255.255.0.0

Resultado

Êxito ao editar o mapeamento de rede.

Get-SuperUserGroup - Exiba o Nome do grupo de superusuários

O comando **Get-SuperUserGroup** permite exibir o nome do grupo de superusuários do serviço de controle conectado.

Sintaxe

Get-SuperUserGroup

Observação: esse comando não tem parâmetros.

Exemplo: exibir o nome do grupo de superusuários

Get-SuperUserGroup

Resultado

QA95-W2K3-SQL\\<nome do grupo de superusuários>

Set-SuperUserGroup - Altere o grupo de superusuários

O comando **Set-SuperUserGroup** permite alterar o grupo de superusuários.

Sintaxe

Set-SuperUserGroup [-GroupName] <String>

Parâmetros

GoupName

O nome do novo grupo de superusuários.

Exemplo: alterar o grupo de superusuários

Set-SuperUserGroup Administrators

Resultado

O grupo de superusuários foi definido com êxito

Get-Users - Liste todos os usuários do grupo de superusuários

O comando **Get-Users** permite listar todos os usuários que pertencem ao grupo de superusuários.

Sintaxe

get-users

Observação: este comando não tem parâmetros.

Exemplo: listar todos os usuários que pertencem ao grupo de superusuários

get-users

Resultado

QA95-W2K3\Administrador

QA95-W2K3-SQL\Usuário2

QA95-W2K3-SQL\Usuário1

Get-ScenarioUsers - Liste todos os usuários com direitos em um cenário

O comando **Get-ScenarioUsers** permite listar todos os usuários que têm direitos em um determinado cenário.

Sintaxe

get-ScenarioUsers [-ScenarioName] <String>

Parâmetros

ScenarioName

O nome do cenário.

Exemplo: listar todos os usuários que têm direitos sobre um determinado cenário

Get-ScenarioUsers "File Server"

Resultado

name

- - - -

QA95-W2K3-SQL\Usuário2

QA95-W2K3-SQL\Usuário1

Set-ScenarioUser - Atribua direitos de usuários em um cenário

O comando **Set-ScenarioUser** permite atribuir direitos a um determinado usuário em um cenário específico.

Sintaxe

Set-ScenarioUser [-Name] <String> [-User] <String> [-Right] <String>

Parâmetros

Nome

O nome do cenário.

Usuário

O nome completo do usuário.

Direta

O tipo de direitos que o usuário terá no cenário. Digite uma das seguintes opções:

A = Administrador

C = Controle

V = Somente visualização

Exemplo: atribuir direitos de controle a um usuário em um determinado cenário

Set-ScenarioUser "File Server" QA95-W2K3-SQL\User2 C

Resultado

O direito do usuário foi definido com êxito

Remove-ScenarioUser - Cancele os direitos do usuário em um cenário

O comando **Remove-ScenarioUser** permite cancelar os direitos de um usuário em um determinado cenário.

Sintaxe

Remove-ScenarioUser [-Name] <String> [-User] <String>

Parâmetros

ScenarioName

O nome do cenário.

nome do usuário

O nome do usuário.

Exemplo: cancelar os direitos de um usuário em um determinado cenário

Remove-ScenarioUser "File Server" QA95-W2K3-SQL\User2

Resultado

O usuário foi removido com êxito.