Ch4 内核与驱动简介

Enyi Tang
Software Institute of
Nanjing University




Linux内核简介

什么是内核

- 操作系统是一系列程序的集合,其中最重要的部分构成了内核
- 单内核/微内核
 - 单内核是一个很大的进程,内部可以分为若干模块,运行时是一个独立的二进制文件,模块间通讯通过直接调用函数实现
 - 微内核中大部分内核作为独立的进程在特权下运行,通过消息传递进行通讯
- Linux内核的能力
 - 内存管理,文件系统,进程管理,多线程支持,抢占式,多处理支持
- Linux内核区别于其他UNIX商业内核的优点
 - 单内核,模块支持
 - 免费/开源
 - 支持多种CPU,硬件支持能力非常强大
 - Linux开发者都是非常出色的程序员
 - 通过学习Linux内核的源码可以了解现代操作系统的实现原理

层次结构



内核源代码获取

- https://www.kernel.org/
- apt-get方式
 - apt-cache search linux-source //查看内核版本
 - apt-get install linux-source-3.2
 - 下载下来的位置一般在/usr/src
- 从Ubuntu的源码库中获得内核源码
 - git clone git://kernel.ubuntu.com/ubuntu/ubuntuhardy.git

后续操作

- ■解压
 - tar jxvf /home/ldd/linux-3.2.tar.bz2
- ■清除先前编译产生的目标文件
 - make clean
- ■配置内核
 - make menuconfig

```
tey@soft917: ~/Documents/linux-source-3.2
```

. .

File Edit View Search Terminal Help

.config - Linux/x86_64 3.2.54 Kernel Configuration

```
Linux/x86 64 3.2.54 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->.
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes,
<M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>
for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < >
      General setup --->
    [*] Enable loadable module support --->
    -*- Enable the block layer --->
       Processor type and features --->
       Power management and ACPI options --->
       Bus options (PCI etc.) --->
       Executable file formats / Emulations --->
    -*- Networking support --->
       Device Drivers --->
       Firmware Drivers --->
    v(+)
                 <Select> < Exit > < Help >
```

编译选项

- ■内核组件
 - Y(*) 要集成该组件
 - N() 不需要该组件,以后会没有这项功能
 - M 以后再加该组件为一个外部模块

编译内核

- make
- make zImage
- make bzImage
- make modules

启用新内核

- make install 口慎用)
 - 将编译好的内核copy到/boot
- ■配置引导菜单

```
## ## End Default Options ##

title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic

root (hd0,0)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=U

initrd /boot/initrd.img-2.6.24-23-generic

quiet
```



title Win7 chainloader (hd0,0)/bootmgr

title win7 find --set-root /bootmgr chainloader /bootmgr

title XP find --set-root /ntldr chainloader /ntldr

初始化程序的建立

- initrd
 - mkinitrd /boot/initrd.img \$(uname -r)

- initramfs
 - mkinitramfs -o /boot/initrd.img 2.6.24-16
 - update-initramfs -u

Debian和Ubuntu的简便办法

- make-kpkg
 - 用于make menuconfig之后
- 好处
 - ■后面所有的部分自动做完
 - 会把编译好的内核打成deb安装包
 - ■可以拷到其它机器安装



■ 许多常见驱动的源代码集成在内核源码 里

■ 也有第三方开发的驱动,可以单独编译 成模块.ko

■编译需要内核头文件的支持

加载模块

- ■底层命令
 - insmod
 - rmmod

- ■高层命令
 - modprobe
 - modprobe -r

模块依赖

- 一个模块A引用另一个模块B所导出的符号,我们就模块B被模块A引用。
- 如果要装载模块A,必须先要装载模块B。否则,模块B所导出的那些符号的引用就不可能被链接到模块A中。这种模块间的相互关系就叫做模块依赖。

模块的依赖

- ■自动按需加载
- ■自动按需卸载

- moddep
- Ismod
- modinfo

模块之间的通讯

模块是为了完成某种特定任务而设计的。 其功能比较的单一,为了丰富系统的功能 ,所以模块之间常常进行通信。其之间可 以共享变量,数据结构,也可以调用对方 提供的功能函数。

模块相关命令

- insmod <module.ko> [module parameters]
 - Load the module
 - 注意,只有超级用户才能使用这个命令
- rmmod
 - Unload the module
- Ismod
 - List all modules loaded into the kernel
 - 这个命令和cat /proc/modules等价
- modprobe [-r] <module name>
 - Load the module specified and modules it depends



Linux内核模块与应用程序的区别

	C语言程序	Linux内核模块
运行口出行调话	用户空间 main() 无 直接运行 gdb	内核空间 module_init()指定; module_exit()指定; insmod kdbug, kdb, kgdb等

注意点

■ 不能使用C库来开发驱动程序

■ 没有内存保护机制

■ 小内核栈

■ 并发上的考虑

最简单的内核模块例子

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include linux/init.h>
static int ___init hello_init(void)
      printk(KERN_INFO "Hello world\n");
      return 0;
static void __exit hello_exit(void)
      printk(KERN_INFO "Goodbye world\n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
```

- static int __init hello_init(void)
- static void __exit hello_exit(void)
 - Static声明,因为这种函数在特定文件之外没有其它意义
 - __init标记,该函数只在初始化期间使用。模块装载后,将 该函数占用的内存空间释放
 - exit标记该代码仅用于模块卸载。
- Init/exit
 - 宏: module_init/module_exit
 - 声明模块初始化及清除函数所在的位置
 - 装载和卸载模块时,内核可以自动找到相应的函数 module_init(hello_init); module exit(hello exit);

编译内核模块

• Makefile文件

```
obj-m := hello.o
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(shell pwd) modules
clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(shell pwd) clean
```

Module includes more files

```
obj-m:=hello.o
hello-objs := a.o b.o
```

和硬件打交道

```
//file name: ioremap driver.c
#include<linux/module.h>
#include<linux/init.h>
#include<asm/io.h>
//用于存放虚拟地址和物理地址
volatile unsigned long virt, phys;
//用与存放三个寄存器的地址
volatile unsigned long*GPBCON, *GPBDAT, *GPBUP;
void led device init(void) {
   //0x56000010+0x10包揽全所有的IO引脚寄存器地址
   phys=0x56000010;
   // 0x56000010 = GPBCON
   //在虚拟地址空间中申请一块长度为0x10的连续空间
   //这样,物理地址phys到phys+0x10对应虚拟地址
virt到virt+0x10
   virt = (unsigned long) ioremap (phys. 0x10):
```

```
void led device init(void)
   // 0x56000010 + 0x10 包揽全所有的IO引脚寄存
器地址
   phys=0x56000010 ;
   // 0x56000010 = GPBCON
   //在虚拟地址空间中申请一块长度为0x10的连续空间
   //这样,物理地址phys到phys+0x10对应虚拟地址
virt到virt+0x10
   virt=(unsigned long)ioremap(phys,0x10);
   GPBCON=(unsigned long*)(virt+0x00);
   //指定需要操作的三个寄存器的地址
   GPBDAT=(unsigned long*)(virt+0x04);
   GPBUP=(unsigned long*)(virt+0x08);
//led配置函数,配置开发板的GPIO的寄存器
void led configure(void)
```

```
//led配置函数,配置开发板的GPIO的寄存器
void led configure(void)
*GPBCON&=~ (3 << 10) &~ (3 << 12) &~ (3 << 16) &~ (3 << 20);
    //GPB12 defaule 清零
    *GPBCON|=(1 << 10)| (1 << 12)| (1 << 16)| (1 << 20);
    //output 输出模式
    *GPBUP|=(1 << 5)|(1 << 6)|(1 << 8)|(1 << 10);
    //禁止上拉电阻
//点亮led
void led on(void)
*GPBDAT&=~ (1 << 5) &~ (1 << 6) &~ (1 << 8) &~ (1 << 10);
//灭掉led
void led off(void)
```

```
*GPBDAT&=~(1<<5)&~(1<<6)&~(1<<8)&~(1<<10);
//灭掉led
void led off(void)
    *GPBDAT = (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 8) | (1 << 10);
//模块初始化函数
static int init led init (void)
    led device init();
    //实现IO内存的映射
    led configure();
    //配置GPB5 6 8 10为输出
    led on();
    printk("hello ON!\n");
    return 0;
//模块卸载函数
static void exit led exit (void)
```

```
led on();
    printk("hello ON!\n");
    return 0;
//模块卸载函数
static void exit led exit (void)
    led off();
    iounmap((void*)virt);
    //撤销映射关系
    printk("led OFF!\n");
module init(led init);
module exit(led exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("hurryliu<>");
MODULE VERSION ("2012-8-5.1.0");
```

模块参数传递

- 有些模块需要传递一些参数
- 参数在模块加载时传递 #insmod hello.ko test=2
- 参数需要使用module_param宏来声明 module_param(变量名称,类型,访问许可掩码)
- 支持的参数类型

```
Byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, charp Array (module_param_array(name, type, nump, perm))
```

```
#include linux/kernel.h>
#include linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include linux/moduleparam.h>
static int test;
module param(test, int, 0644);
static int init hello init(void)
   printk(KERN INFO "Hello world test=%d \n" , test);
   return 0;
static void exit hello exit(void)
   printk(KERN INFO "Goodbye world\n");
MODULE LICENSE("GPL");
MODULE DESCRIPTION("Test");
MODULE_AUTHOR("xxx");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
```

模块之间的通讯实例

- 本实例通过两个模块来介绍模块之间的通信。模块add_sub提供了两个导出函数add_integer()和sub_integer(),分别完成两个数字的加法和减法。模块test用来调用模块add_sub提供的两个方法,完成加法或者减法操作。
- 1 . add_sub模块
- 2 . test模块
- 3.编译模块

```
#ifndef _ADD_SUB_H_
#define _ADD_SUB_H_
long add_integer(long a, long b);
long sub_integer(long a, long b);
#endif
```

```
01
   #include ux/init.h>
02 #include ux/module.h>
03
   #include "add sub.h"
04
    long add integer (int a, int b)
05
   1
06
         return a+b;
07
08
    long sub integer (int a, int b)
09
10
          return a-b;
11 }
12
   EXPORT SYMBOL (add integer);
13
   EXPORT SYMBOL (sub integer);
14
   MODULE LICENSE ("Dual BSD/GPL");
```

```
#include ux/init.h>
#include ux/module.h>
                                  /* 不要使用<>包含文件, 否则找不到
#include "add sub.h"
/* 定义模块传递的参数 a, b */
static long a = 1;
static long b = 1;
static int AddOrSub =1;
                                  /* 模块加载函数 */
static int test init(void)
       long result=0;
       printk(KERN ALERT "test init\n");
       if (1==AddOrSub)
           result=add integer(a, b);
       else
           result=sub integer(a, b);
       printk(KERN ALERT "The %s result is %ld", AddOrSub==1?"
       "Sub", result);
       return 0;
```

```
obj-m := test.o
KERNELDIR ?= /linux-2.6.29.4/linux-2.6.29.4
PWD := $ (shell pwd)
SYMBOL INC = $(obj)/../include
EXTRA CFLAGS += -I $ (SYMBOL INC)
KBUILD EXTRA SYMBOLS=$(obj)/../print/Module.symvers
modules:
    $ (MAKE) -C $ (KERNELDIR) M=$ (PWD) modules
modules install:
   $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules install
clean:
    rm -rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp vers:
.PHONY: modules modules install clean
```

导出符号表

如果一个模块需要向其他模块导出符号(方法或全局变量),需要使用:

```
EXPORT_SYMBOL(name);
EXPORT_SYMBOL_GPL(name);
```

*注意:符号必须在模块文件的全局部分导出,不能在函数部分导出。 更多信息可参考〈linux/module.h〉文件

• Modules仅可以使用由Kernel或者其他Modules导出的符号不能使用Libc

• /proc/kallsyms 可以显示所有导出的符号

[root@localhost sample]# cat /proc/kallsyms

内核模块操作/proc文件

- /proc文件系统,这是内核模块和系统交互的两种主要方式之一。
- /proc文件系统也是Linux操作系统的特色之一。
- /proc文件系统不是普通意义上的文件系统,它是一个 伪文件系统。
- 通过/proc,可以用标准Unix系统调用(比如open()、read()、write()、ioctl()等等)访问进程地址空间
- 可以用cat、more等命令查看/proc文件中的信息。
- 用户和应用程序可以通过/proc得到系统的信息,并可以改变内核的某些参数。
- 当调试程序或者试图获取指定进程状态的时候,/proc 文件系统将是你强有力的支持者。通过它可以创建更 强大的工具,获取更多信息。

/proc相关函数

- create_proc_entry() 创建一个文件
- proc_symlink() 创建符号链接
- proc_mknod() 创建设备文件
- proc_mkdir() 创建目录
- remove_proc_entry() 删除文件或目录

驱动类型

- Linux系统将设备分为3种类型:字符设备、块设备和网络接口设备。
- 1. 字符设备 Character Driver
- 2. 块设备 Block Driver
- 3. 网络接口设备 Network Driver

简单的字符设备驱动程序

在Linux设备驱动程序的家族中,字符设备驱动程序是较为简单的驱动程序,同时也是应用非常广泛的驱动程序。
 所以学习字符设备驱动程序,对构建Linux设备驱动程序的知识结构非常的重要。

文件操作

——字符设备驱动的对上接口

- ssize_t (*read) (struct file *, char __user
 *, size_t, loff_t *);
- ssize_t (*write) (struct file *, const char user *, size_t, loff_t *);
- int (*flush) (struct file *);
- int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
- •

文件操作(file_operations)

——字符设备驱动的对上接口

```
struct file operations scull fops = {
    .owner = THIS MODULE,
    .llseek = scull llseek,
               scull read,
   .read =
               scull write,
   .write =
   .ioctl =
               scull ioctl,
               scull open,
   .open =
    .release = scull release,
};
```

两个基本结构

• file 结构体

- inode 结构体
 - dev_t i_rdev;
 - struct cdev *i_cdev;

字符设备驱动程序的初始化加载过程

- 申请设备号
- 定义文件操作结构体 file_operations
- 创建并初始化定义结构体 cdev
- 将cdev注册到系统,并和对应的设备号绑定
- 在/dev文件系统中用mknod创建设备文件, 并将该文件绑定到设备号上

主设备号和次设备号

- 一个字符设备或者块设备都有一个主设备号和次设备号。
- 主设备号和次设备号统称为设备号。主设备号用来表示一个特定的驱动程序。
- 次设备号用来表示使用该驱动程序的 各设备。

申请和释放设备号

- int register_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count, char *name);
- int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned int firstminor, unsigned int count, char *name);
- void unregister_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count);

cdev结构体

在linux内核中使用cdev结构体来描述字符设备。该结构体是所有字符设备的抽象,其包含了大量字符设备所共有的特性。

cdev结构体的初始化

- struct cdev *my_cdev = cdev_alloc();
- my_cdev->ops = &my_fops;

 void cdev_init(struct cdev *cdev, struct file_operations *fops);

自定义结构

设备注册

- 将设备注册到系统中:
- int cdev_add(struct cdev *dev, dev_t num, unsigned int count);

- 释放一个已经注册的设备:
- void cdev_del(struct cdev *dev);

实现file_operations中的各个函数

```
int scull open(struct inode *inode, struct file *filp)
   struct scull dev *dev; /* device information */
   dev = container of(inode->i cdev, struct scull dev, cdev);
   filp->private data = dev; /* for other methods */
   /* now trim to 0 the length of the device if open was write-only */
   if ( (filp->f flags & O ACCMODE) == O WRONLY) {
       scull trim(dev); /* ignore errors */
   return 0; /* success */
```

创建设备文件,并绑定到设备号

- 定义设备名device=scull
- 定义主设备号major=15
- 用户可以通过访问/dev/scull0来访问当前的驱动程序

mknod /dev/\${device}0 c \$major 0

End