Leonzilla

verze 1.11.20

Jedním klikem nahraje tvoje projekty z PC na web – přes FTP, FTPS nebo SFTP. Umí i build, zálohy do ZIP a odeslání na GitHub. Na serveru nikdy nic nemaže.

- hesla chráněná hlavním heslem
- portable – nic se neinstaluje
- jen nahrává, nemaže

Tento návod je i přímo součástí programu – v Leonzille klikni na tlačítko **?** v horní liště (vedle nastavení) nebo stiskni **F1**.

OBSAH

01 Rychlý start
02 Tlačítka
03 Vyloučení a vzory
04 Co se nahraje
05 Build
06 Zálohy
07 GitHub
08 FW build a monitor
09 Hesla a bezpečnost
10 Portable a více PC
11 Vzdálený přístup z mobilu
12 Klávesy a triky

Rychlý start

1. **Nová karta** – tlačítko `+` v liště nebo `Ctrl`+`T`. Každý projekt (web, firmware…) má svou kartu.
2. **Vyplň, co karta má umět** – stačí cokoli z toho: *synchronizace na server* (server + dvojice složek PC → server), *build*, *záloha*, *GitHub*, *FW build*. Vše se ukládá hned. Tlačítko *Synchronizovat* se objeví, až je vyplněný server i složka; karta jen na zálohy nechá sekci složek prázdnou.
3. **Záložky nastavení.** V *Upravit kartu* je nastavení rozdělené do záložek *Synchronizace* (složky, server, kontrola, vyloučení), *Vlastní skript*, *Zálohování*, *GitHub*, *FW ESP32* a nakonec *Build (RAD Studio)*. Stejně je rozdělené *Nastavení aplikace*: *Obecné* (vzhled, jazyk, spouštění s Windows, souběžné nahrávání, hlavní heslo, export / import, více PC), *Skupiny* a *Buildy (RAD Studio)*.
4. **Uložit.** Úpravy karty se zapíšou až tlačítkem *Uložit* – pak se karta zamkne a jen ukazuje nastavení (nejde omylem změnit). *Zavřít bez uložení* vrátí kartu, jak byla před úpravami. Při přepnutí na jinou kartu rozpracované úpravy zůstanou (● na záložce), při zavření záložky se Leonzilla zeptá. Úpravy znovu přes *Upravit kartu*.

5 **Přehled** – všechny karty jako dlaždice, rozdělené do skupin (Nastavení → Skupiny). Dlaždice jde přetáhnout do jiné skupiny. Skupinu sbalíš klikem na její název – které skupiny jsou sbalené (i otevřené záložky), si pamatuje každý počítač zvlášť.

6 **Záložky nahoře** = jen otevřené karty. Kartu otevřeš kliknutím na dlaždici, zavřeš × na záložce (nebo `Ctrl` + `W`, prostřední tlačítko myši) – v Přehledu zůstane. Když se záložky nevejdou, objeví se šipky ‹ › (posouvá i kolečko myši).

Podobný projekt? **Duplikovat** zkopíruje celou kartu včetně hesla – pak jen přepíšeš, co se liší. Nepotřebnou kartu smažeš v *Upravit kartu* → *Smazat* nebo pravým tlačítkem na záložce či dlaždici (soubory v PC ani na serveru se nemění).

Tlačítka

↑ Synchronizovat

Porovná složky se serverem a nahraje nové a změněné soubory. Před startem potvrdíš (a odškrtáš kontrolní body, jsou-li nastavené).

Build + Synchronizovat

Nejdřív zkompiluje vybrané buildy, a když všechny projdou, nahraje. *Jen build* / *Jen nahrát* udělá jen jednu část.

Zkontrolovat

Náhled bez nahrávání – ukáže, co by se nahrálo.

Zálohovat

Zabalí nastavené složky do ZIP s datem a časem v názvu.

GitHub

Projde repozitáře karty, ukáže změny a udělá commit a push.

Duplikovat

Nová karta se stejným nastavením hned za originálem.

Na dlaždici karty, která **synchronizuje na server**, je hlavní *Zkontrolovat* a *Synchronizovat*; zálohování, GitHub nebo FW jsou malé čipy pod nimi. U karty **bez synchronizace** jsou si všechny akce (skript, FW, Monitor, Zálohovat, GitHub) rovné – stejně velká tlačítka, dvě vedle sebe; tlačítko s dlouhým popiskem nebo poslední liché zabere celý řádek.

Vyloučení a vzory

Co se nemá nahrávat ani zálohovat. Vyloučení jde zadat u každé dvojice složek / zálohy (tlačítka *složku*, *soubor*, *vzor*) a pro celou kartu v poli *Vyloučit ve všech složkách* (resp. *ve všech zálohách*) – jedno pravidlo na řádek.

VZOR	CO VYLOUČÍ	PŘÍKLAD
`.git/`	složku s tímto názvem **kdekoli**	`.git/` `managed_components/`
`build*/`	složky, jejichž název **začíná** na build – kdekoli	build, build_dev, build_prod
`*.psd`	soubory podle masky – kdekoli	`*.tmp` `~$*`
`img/raw/`	jednu **konkrétní** složku (lomítko uprostřed = cesta od zdrojové složky)	jen img/raw, ne jiné raw
`firmware/esp32/build*/`	maska jen v dané cestě	build složky jen ve firmware/esp32
`docs/navod.pdf`	jeden konkrétní soubor	
`foto?.jpg`	`?` = právě jeden znak	foto1.jpg, fotoA.jpg
`# poznámka`	řádek s # se ignoruje	

- **Lomítko na konci** = jen složky (soubor stejného jména zůstane).
- `*` nepřeskočí lomítko: `a/*/` chytí `a/x/`, ne `a/x/y/`. Vzor bez lomítka uprostřed platí v každé úrovni.
- Velikost písmen se nerozlišuje, `\` i `/` znamenají totéž.
- Vyloučená složka se vůbec neprochází – zrychlí to porovnání.

Co se nahraje

- Soubor na serveru **chybí** nebo má **jinou velikost** → nahraje se.
- Soubor se v PC **změnil od posledního nahrání** (Leonzilla si pamatuje velikost a čas) → nahraje se i při stejné velikosti.
- Na serveru se **nic nemaže** – smazané soubory v PC tam zůstanou.
- Nahrává se přes dočasný soubor, který se po dokončení přejmenuje (web nikdy neuvidí napůl nahraný soubor), a ověřuje se velikost.
- Pro jistotu jde v potvrzení zaškrtnout *Nahrát znovu všechny soubory*.

Build (RAD Studio / TMS WEB Core)

- Buildy se zakládají jednou v *Nastavení aplikace* → *Buildy* (projekt `.dproj`, konfigurace, přepínače) a v kartě se jen vyberou a seřadí.

- Přepínače se čtou z horní části `Predefines.inc` v bloku `{$IFNDEF LEONZILLA} … {$ENDIF}`; když přibude nový, načteš ho tlačítkem *Načíst přepínače*.
- Volitelně převod konců řádků na CRLF a post-build z projektu. Výstup (TMSWeb) se vyřadí z Dropboxu, aby nezamykal soubory.
- **Dropbox při buildu** (Upravit kartu → *Dropbox*, pro vlastní skript, FW ESP32 i RAD Studio; výchozí *nehlídat*): Dropbox sahá na soubory i ve vyřazených složkách a build pak může spadnout na „soubor využívá jiný proces“. *Zkontrolovat, jestli je pozastavený* – před buildem Leonzilla zjistí z popisku ikony Dropboxu u hodin, jestli je pozastavený; když ne, zeptá se (vypnout na dobu buildu – za pár sekund je zpět – nebo pozastavit). *Vždy vypnout na dobu buildu* – bez ptaní ho vypne a po buildu znovu spustí.
- **Přepínače jen pro jeden build**: v potvrzení buildu klikem na přepínač ho *vyškrtneš* (klikem znovu vrátíš) a tlačítkem *+ přepínač* přidáš jiný (nabídne známé přepínače buildu, jde napsat i nový). Platí jen pro tento jeden build – nastavení buildu se nemění a příště jsou zase původní přepínače. Změna je vidět i v logu buildu.
- **Info k verzi** (v nastavení buildu, 1 řádek, max 80 znaků, přednastavené = název buildu): post-build a příkaz po buildu ho dostanou v proměnné `LEONZILLA_VERSION_INFO` – např. pro zápis do `version.json`. Když skript projektu čte jiný název proměnné, doplň ho v *Nastavení aplikace* → *Buildy*. Prázdné = bez info. V potvrzení buildu jde text přepsat – **karta si ho zapamatuje** a příště ho nabídne znovu; ⟲ vrátí výchozí text z nastavení buildu.
- Okno průběhu ukazuje kroky a výpis kompilátoru; *Skrýt* nechá build běžet na pozadí.
- **Vlastní skript** (sekce v nastavení karty; na kartě se pak místo „Build“ píše „Skript“): místo projektu RAD Studia jen **cesta ke skriptu** – Python (`.py`), dávka (`.bat`, `.cmd`) nebo PowerShell (`.ps1`) – a případné parametry. Skript se spustí ve své složce (Python z PATH, jinak spouštěč `py`); když skončí bez chyby (kód 0), karta nahraje složky na server. Na kartě vypadá a chová se jako build – *Build + Synchronizovat*, *Jen build*, *Jen nahrát*. Když má karta i buildy RAD Studia, Build light jde až po nich. Vlastní **popisek tlačítka** (např. *Build a nahrát na web*) nahradí výchozí text – hodí se pro skript, který nahrává sám (třeba vydání programu na web); taková karta nemusí mít server ani složky. **Víc skriptů** (tlačítko *Přidat skript*): na kartě je pak tlačítko *Spustit skripty* a v potvrzení vybereš, **který jeden** skript poběží; karta si volbu pamatuje. Pole popisku je u více skriptů *název v nabídce*. **Víc variant parametrů** (u skriptu tlačítko *Přidat parametry*; varianta může být i prázdná = bez parametrů): v potvrzení vybereš, se kterými parametry skript poběží (pamatuje se). Když skripty a parametry odebereš až na jeden, chová se karta jako dřív i s vlastním popiskem tlačítka – existující karty se nijak nemění.

Zálohy

- Každá záloha = složka → cílová složka. Vznikne `prefix_RRRR-MM-DD_hh-mm-ss.zip` (prázdný prefix = název složky).

- Název ZIPu při potvrzení – u každé zálohy zvlášť, přepínačem *Poznámka* | *Vlastní název*: prázdné pole = výchozí `web_2026-10-18_10-41-14.zip` · *Poznámka* = vloží se mezi název a datum `web_nove cfg_2026-10-18_10-41-14.zip` · *Vlastní název* = přesně tvůj název bez data `fw-160.zip` (když už existuje, vznikne `fw-160 (2).zip` – nic se nepřepíše). Výsledný název hned vidíš; `Enter` skočí na další pole, v posledním spustí zálohu.
- Má-li karta víc záloh, je v potvrzení u každé **zaškrtávátko** (standardně zaškrtnuté). Odškrtnutá záloha se tentokrát přeskočí – nastavení karty se nemění.
- Pole pro název jdou pro celou kartu vypnout: *Upravit kartu → Zálohování → Při zálohování nabídnout poznámku nebo vlastní název ZIP*. Potvrzení pak jen ukáže výchozí názvy ZIPů.
- Vyloučení stejně jako u synchronizace – typicky `.git/`, `build*/`, `managed_components/`.
- ZIP se píše jako `.zip.part` a přejmenuje se až po dokončení. Zamčený soubor se přeskočí s varováním. Staré zálohy Leonzilla nemaže.

GitHub

- V kartě vybereš složky s git repozitáři. Kam patří, ví každý repozitář sám (`origin`).
- Tlačítko GitHub je projde postupně, **bez změn přeskočí**. Jinak ukáže změněné soubory (klik = změny v souboru), popis commitu a tlačítka *Commit + Push*, *Jen commit*, *Přeskočit*.
- Commitují se **jen zaškrtnuté soubory**. Push jde do aktuální větve (obvykle `main`).
- *Před pushem stáhnout změny* – když commituješ i z jiného PC.
- Potřebuje **Git for Windows**. Přihlášení řeší Git sám – Leonzilla žádný token neukládá.

FW build a monitor (ESP-IDF / ESP32)

- **Monitor** (zaškrtávátko v sekci *FW build a monitor*): na kartě i dlaždici přibude tlačítko *Monitor* – vybereš COM port, *Otevřít monitor* a jede to, i bez buildu a nahrávání. Na samotný monitor není potřeba složka projektu.
- V kartě sekce *FW build*: složka projektu (kde je `CMakeLists.txt`), aktivace ESP-IDF (PowerShell profil z EIM – prázdné = najde se v `C:Espressif ools`) a **varianty**. Tlačítko *Načíst z tools uild_*.cmd* je vytvoří samo (název, složka buildu z `-B`, PROD skripty jako „bez nahrávání“).
- Tlačítko **FW build**: vybereš variantu, akci (*Build*, *Build + Nahrát*, *Build + Nahrát + Monitor*, *Jen monitor*) a COM port. Volba se pamatuje u karty.
- **Clean config** se zaškrtává až při spuštění (pokaždé znovu) – smaže `<složka buildu>sdkconfig`, který se pak vytvoří ze `sdkconfig.defaults`. Potřeba po změně `sdkconfig.defaults`, profilu nebo Kconfig.
- **Reconfigure** (standardně zaškrtnuté, při každém otevření okna znovu): před buildem spustí `tools uild_dev.cmd reconfigure` (znovu načte CMake / sdkconfig).

- **Monitor** je přímo v okně: barevný výpis zařízení (chyby červeně, varování žlutě, odpovědi `@…` modře) a dole řádek na příkazy – `Enter` odešle, `↑` `↓` historie, *Reset zařízení* = restart přes RTS. Text ve výpisu jde označit myší a zkopírovat `Ctrl`+`C`; vpravo nahoře *Kopírovat vše* a *Vymazat*. Během označování se výpis neposouvá. *Skrýt* nechá monitor běžet (dlaždice ukazuje „FW monitor běží“).
- *Terminál ESP-IDF* otevře normální PowerShell s aktivním ESP-IDF ve složce projektu – na `menuconfig` a další příkazy.
- Port nesmí mít otevřený jiný program (monitor ve VS Code) – Leonzilla to řekne.

Hesla a bezpečnost

Bez hlavního hesla

Hesla k serverům jsou v `config.json` **zamaskovaná** (AES s klíčem uvnitř aplikace). V souboru nejsou čitelná, ale kdo má soubor i Leonzillu, heslo získá.

S hlavním heslem

Hesla se **zašifrují** – klíč se odvodí z hlavního hesla (scrypt) a šifruje AES-256-GCM. Bez hlavního hesla je z `config.json` nikdo nepřečte. Zapneš v *Nastavení aplikace*; Leonzilla se na něj ptá při spuštění.

- **Zapomenuté hlavní heslo nejde obnovit** – hesla k serverům pak zadáš znovu.
- SFTP: klíč serveru se při prvním připojení zapamatuje; když se změní, Leonzilla připojení odmítne a zeptá se.
- Okno komunikuje jen s Leonzillou na tomto PC (`127.0.0.1`, náhodný port a token). Nikam jinam se nic neposílá.

Portable a více PC

- Nic se neinstaluje: `Leonzilla.exe` a vedle něj složka `Leonzilla_data` (karty, nastavení, stav nahrání, logy). Celé to může ležet v Dropboxu a spouštět se na více PC.
- Na každém PC zvlášť (mimo Dropbox, v `%LOCALAPPDATA%\Leonzilla`) je jen velikost a poloha okna a cache okna.
- Změny z jiného PC se načtou při návratu do okna. Stejnou kartu nesynchronizuj na dvou PC současně.
- Na jednom PC běží jedna Leonzilla – druhé spuštění přepne do otevřeného okna.
- **Spouštění s Windows** (Nastavení aplikace → Spouštění, výchozí vypnuto): Leonzilla se po přihlášení spustí minimalizovaná na hlavním panelu. Nastavuje se na každém PC zvlášť.
- Potřebuje Windows 10/11 s WebView2 (ve Windows 11 vždy je).

- **Export / import.** *Nastavení aplikace → Obecné → Exportovat* uloží karty, skupiny, buildy a obecné nastavení do jednoho souboru (výchozí složka `Leonzilla_data\export`) – na zálohu nebo přenos do jiné instalace. Hesla k serverům jen při zaškrtnutí *Včetně hesel k serverům*, pak zašifrovaná heslem k exportu. *Importovat…* ukáže obsah souboru a zaškrtnuté karty, skupiny a buildy jen **přidá** – nic stávajícího nepřepíše (stejně pojmenovaná skupina či build se použije stávající) a předtím zazálohuje `config.json` do `Leonzilla_data\backup`. Záložka, která má něco nastavené, svítí zeleně s tečkou a krátkým shrnutím (např. „2 skripty“); nenastavené jsou šedé. Mezi záložkami jde přepínat i šipkami ← →.
- **Jazyk** – čeština nebo angličtina: *Nastavení aplikace → Jazyk* (výchozí podle jazyka Windows).

Vzdálený přístup z mobilu

- **K čemu:** spustit kartu z telefonu, když nejsi u PC – synchronizaci, build, skript, zálohu, GitHub, FW build. Telefon musí být v **místní síti nebo ve VPN** do ní (např. WireGuard).
- **Zapnutí** (na PC): *Nastavení aplikace → Obecné → Vzdálený přístup* – nastav heslo pro telefon (aspoň 6 znaků), zapni a případně změň port (výchozí 8765). Zapíná se zvlášť na každém PC. Windows se při prvním zapnutí zeptají na firewall – zaškrtni jen *Soukromé sítě*.
- **Telefon:** otevři zobrazenou adresu (nebo naskenuj QR kód), přihlas se heslem a dej „Přidat na plochu“ – Leonzilla bude mít ikonu jako aplikace. Přihlášení si telefon pamatuje.
- **Z mobilu jde jen spouštět** to, co mají karty nastavené, a sledovat průběh a log. Karty, buildy ani nastavení se tam měnit nedají a nic se na PC neotevírá (složky, soubory, terminál).
- **Bezpečnost:** Leonzilla pustí jen adresy z místní sítě a VPN; heslo je uložené jen jako otisk; po 5 špatných pokusech se adresa na 10 minut zablokuje. Spojení není HTTPS – šifruje ho VPN, proto **port nikdy nepřesměrovávej na routeru do internetu**. Přihlášená zařízení vidíš v nastavení a jedním tlačítkem je odhlásíš; změna hesla odhlásí všechna.
- Co se spustí z mobilu, vidí i okno na PC (a naopak).

Klávesy a triky

Ctrl + **T** nová karta

Ctrl + **Tab** další karta (**Shift** = předchozí)

Ctrl + **Enter**
v popisu commitu = Commit + Push

Esc zavře okno / dialog

Ctrl + **W**
zavře záložku karty (karta zůstane v Přehledu)

pravé tlačítko
na záložce či dlaždici: upravit, duplikovat, barva, smazat (barva jde změnit i nahoře v úpravách karty)

dvojklik
na záložku upravované karty = přejmenovat

- Záložky i dlaždice jde přetahovat (pořadí, skupiny).
- **Klik na logo** vlevo nahoře = *O aplikaci* (verze, odkaz na GitHub a nejnovější verzi, nahlášení chyby).
- Tlačítko *Log* otevře celý záznam karty; při pádu je výpis v `Leonzilla_data\logs\crash.log`.

Děkuji, že používáte Leonzillu.
Užívejte ji!

© 2026 Leoš Vilím · leotech.cz · nahlásit chybu / nápad

☕ Podpořit vývoj – kafe pro autora