# Organización de Computadoras



Clase 8



- Organización de Registros
- Instrucciones



### Organización de registros

- Registros visibles al usuario: son utilizados por el programador.
- Registros de control y estado: son utilizados por la UC para controlar la operación de la CPU (no son visibles por el programador).



#### Registros visibles al usuario

- Propósito general
- Datos
- Dirección
- Códigos de condición



## Registros visibles al usuario(2)

- Pueden ser asignados a una variedad de funciones:
  - cualquier registro de propósito general puede contener el operando para cualquier código de operación (verdadero propósito)
  - pueden existir restricciones (ej. registros dedicados a operaciones en PF)



# Registros visibles al usuario(3)

- se pueden utilizar para direccionamiento (ej. indirecto de registro)
- sólo para datos ó sólo para direcciones
- ✓ los registros de dirección pueden ser asignados para un mdd (ej. reg índice para direccionamiento autoindexado)

# Discusión

- ¿Todos los registros de propósito general ó especializar su uso?
  - Todos de propósito general: afecta al tamaño de las instrucciones.
  - Especializados: puede estar implícito en el código de operación a qué registro se refiere (ej. Acumulador). Se ahorran bits. Limitan la flexibilidad del programador.
  - No hay una receta.

# Número de registros

- Afecta al tamaño de la instrucción.
- Mayor Nº de registros, más bits para especificarlos en la instrucción.
- Pocos registros: más referencias a memoria
- Nº óptimo: entre 8 y 32 reg. Más, no hay gran mejora (aumenta tamaño de la instrucción).
- 2<sup>do</sup> cuatrimestre: discutimos RISC.



- De direcciones: deben ser capaces de almacenar la dirección más grande.
- De datos: deben estar habilitados para almacenar la mayoría de los tipos de datos.
- Algunas máquinas permiten 2 registros contiguos utilizados como un solo registro para almacenar valores de doble longitud.



### Bits de condición (banderas)

- Bits establecidos por la CPU como resultado de operaciones.
- Pueden ser utilizados por las instrucciones de bifurcación condicional.
- Generalmente no son alterados por el programador.


#### Registros de control y estado

- Empleados para controlar la operación de la CPU. En la mayoría de las máquinas no son visibles al usuario.
- Los 4 esenciales para la ejecución de instrucciones:
  - Contador de programa (PC)
  - Registro de instrucción (IR)
  - Registro de dirección de memoria (MAR)
  - Registro buffer de memoria (MBR)

# Reg. de control y estado (2)

- Los 4 reg recién mencionados se emplean para el movimiento de datos entre la cpu y memoria.
- Dentro de la CPU los datos se deben presentar a la ALU para procesamiento, ésta puede acceder al MBR y a los reg visibles por el usuario. Puede haber también reg temporales adicionales para intercambiar datos con el MBR y demás reg visibles.

## Organización de registros CPU PII Intel (principales)




De uso general



No presente en 8086

En el 8086 eran registros de 16 bits AX,BX,CX y DX

# Organización de registros CPU PII Intel (principales)(1)




Punteros e índices



No presente en 8086

En el 8086 eran registros de 16 bits SP,BP,DI y SI

# Organización de registros CPU PII Intel (principales)(2)




No presente en 8086

En el 8086 había 4 registros de segmentos: CS,SS,DS Y ES

Segmentos

Notas de Clase 8

# Organización de registros CPU PII Intel (principales)(3)



PC y banderas

No presente en 8086

En el 8086 eran registros de 16 bits IP y FLAGS




- AX : acumulador, es el principal en las operaciones aritméticas
- BX : puntero base (dir de memoria)
- CX : contador, interviene en instrucciones de ciclo
- DX : datos, participa en multiplicación y división



- SI y DI : apuntadores que utilizan las instrucciones que recorren arreglos o tablas
- BP y SP: también son apuntadores a memoria, pero a una zona especial: pila ó stack
- E: reg de 32 bits

# Organización de registros CPU MOTOROLA 68000



### Organización de registros CPU MOTOROLA 68000 (2)

De A0 Direcciones **A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7** Apuntador del stack usuario **A7**′ Apuntador del stack supervisor





- 8 registros de 32 bits de datos
- 9 registros de direcciones
  - 2 stacks: uno para usuario y otro para S.O.



#### Instrucciones - Intel

Tienen la forma :

instrucción destino, fuente

destino y fuente son 2 operandos, donde c/u de ellos está especificado por alguno de los mdd vistos, el otro operando es un registro de la CPU



#### Instrucciones - Intel (2)

- Llamando :
  - mem = especificación de una dirección de memoria
  - reg = registro de la CPU
  - inm = dato inmediato



Las instrucciones tienen la forma

#### Instrucciones - Intel (3)

- Instrucción mem, reg
- Instrucción reg , mem
- Instrucción reg , reg
- Instrucción reg , inm
- Instrucción mem, inm



#### Instrucciones - Intel (4)

- El nombre destino y fuente proviene del hecho que si hay un movimiento de datos, es desde la derecha (fuente) hacia la izquierda (destino).
- En una suma hay 2 operandos y el resultado se almacena en el lugar del operando izquierdo (destino).



#### Instrucciones - Intel 8086

#### **Ejemplos:**

ADD AX,BX  $\longrightarrow$  AX=AX+BX ADD AL,AH  $\longrightarrow$  AL=AL+AH MOV AL,CH  $\longrightarrow$  AL=CH SUB AX,BX  $\longrightarrow$  AX=AX - BX

Direccionamiento por registro



#### Instrucciones - Intel 8086 (2)

#### **Ejemplos:**

ADD AX,35AFh

ADD AL,15

MOV AL,3Eh

 $\rightarrow$  AX=AX+35AFh

 $\rightarrow$  AL=AL+15

 $\rightarrow$  AL=3Eh

SUB AX,1234h  $\longrightarrow AX=AX - 1234h$ 

Direccionamiento Inmediato

#### Instrucciones - Intel 8086 (3)

Ejemplos:

ADD AX, [35AFh]

- AX = AX + contenido direcc. 35AFh y 35B0h ADD AL, DATO
- AL = AL + contenido variable DATO (8 bits)
  MOV NUM1,CH
- NUM1 = CH (la variable de 8 bits NUM1 queda con el mismo contenido que CH)
  - Direccionamiento Directo



#### Instrucciones - Intel 8086 (4)

#### Ejemplos:

ADD AX, [BX]

AX = AX + dato almacenado en dirección contenida en BX y la que sigue

MOV [BX], AL

dato en la dirección contenida en BX = AL

Direccionamiento Indirecto por registro



#### Instrucciones - Intel 8086 (5)

#### Ejemplos:

MOV CX, [BX+SI]

CX = dato almacenado en la direcc. BX+SI y la siguiente

MOV [BX+DI], AL

dato almacenado en la direcc. BX+DI = AL

Direccionamiento base + índice



#### Instrucciones - Intel 8086 (6)

#### **Ejemplos:**

MOV AL, [BX+2]

AL=dato almacenado en dir BX+2

MOV [BX+2Ah], AX

dato almacenado en dir BX+2Ah y la que sigue = AX (16 bits)

Direccionamiento Relativo por registro

# 4

#### Instrucciones - Intel 8086 (7)

#### Ejemplos:

MOV AL, [BX+SI+2]

- AL = dato almacenado en la dir BX+SI+2 MOV [BX+DI+2Ah], AX
- dato almacenado en la dir BX+DI+2Ah y la que sigue = AX (16 bits)
  - Direccionamiento relativo base+índice

# Formatos de instrucción-Criterios de diseño

- ¿Instrucciones cortas ó largas?
- Nº de bits/seg
  - ancho de banda de la memoria
- Velocidad procesador/Velocidad memoria
- Instrucciones más cortas
  - el procesador "parece" más rápido.



- Suficientes bits para expresar todas las operaciones deseadas.
- La experiencia demuestra dejar bits libres para el futuro.
- Cantidad de bits de datos.

#### Ejemplo para MSX88

- Editar prueba.asm
  - Usar Editor de textos
- Ensamblar prueba.asm
  - Usar Asm88
    - Prueba.o y Prueba.lst
- Enlazar prueba.o
  - Usar Link88
    - Prueba.eje
- Usar MSX88
  - Cargar prueba.eje y ejecutar

ORG 2000H
MOV BX,3000H
MOV AX,[BX]
ADD BX, 02H
MOV CX,[BX]

ADD AX,CX PUSH AX

POP DX


**HLT** 

ORG 3000h DB 55h, 33h, 44h, 22h END


#### Archivo prueba.lst

```
Dir.Código máquina Línea Código en lenguaje ensamble
                        ORG 2000H
2000 BB 00 30
                        MOV BX,3000H
                        MOV AX,[BX]
2003 8B 07
2005 81 C3 02 00
                        ADD BX, 02H
2009 8B 0F
                        MOV CX, [BX]
200B 03 C1
                        ADD AX,CX
200D 50
                        PUSH AX
200E 5A
                        POP DX
                     8
200F F4
                     9
                        HLT
                    10
                        ORG 3000h
                    11
3000 55 33 44 22
                    12
                        DB 55h, 33h, 44h, 22h
                    13
                        END
SIMBOLOS:
Nombre:
                        Valor:
           Tipo:
```

- Descargar MSX88Portable.zip
- Extraer todo en una carpeta
   Esa será la carpeta principal para
   empezar a trabajar.
   Desde ahí luego ejecutaremos el
   programa MSX88Portable.exe que nos
   provee el entorno de trabajo para los el
   simulador, ensamblador y linker (msx88,
   asm88 y link88).
- Dentro de la carpeta principal, está la carpeta msx88, que será nuestra carpeta de trabajo. Ahí estarán nuestros archivos (.asm, .lst, .o y .eje)




- Descargar MSX88Portable.zip
- Extraer todo en una carpeta Esa será la carpeta principal para empezar a trabajar. Desde ahí luego ejecutaremos el programa MSX88Portable.exe que nos provee el entorno de trabajo para los el simulador, ensamblador y linker (msx88, asm88 y link88).
- Dentro de la carpeta principal, está la carpeta msx88, que será nuestra carpeta de trabajo. Ahí estarán nuestros archivos (.asm, .lst, .o y .eje)
- Dentro de la carpeta msx88, creamos y editamos prueba.asm con el block de notas.




1 elemento seleccionado 153 bytes


 Ahora desde la carpeta principal, podremos ejecutar el programa
 MSX88Portable.exe que nos provee el entorno de trabajo para el simulador, ensamblador y linker (msx88, asm88 y link88).




- Ahora desde la carpeta principal, podremos ejecutar el programa
   MSX88Portable.exe que nos provee el entorno de trabajo para el simulador, ensamblador y linker (msx88, asm88 y link88).
- Se abrirán dos ventanas,
  - "DOSBox status windows" que podemos minimizar (no cerrar!)
  - "DOSBox 0.74" que es la ventana de trabajo.



- Ahora desde la carpeta principal, podremos ejecutar el programa MSX88Portable.exe que nos provee el entorno de trabajo para el simulador, ensamblador y linker (msx88, asm88 y link88).
- Se abrirán dos ventanas,
  - "DOSBox status windows" que podemos minimizar (no cerrar!)
  - "DOSBox 0.74" que es la ventana de trabajo.
- En "DOSBox 0.74" podremos escribir
   msx88 para correr el simulador, o
   asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.



- Ahora desde la carpeta principal, podremos ejecutar el programa MSX88Portable.exe que nos provee el entorno de trabajo para el simulador, ensamblador y linker (msx88, asm88 y link88).
- Se abrirán dos ventanas,
  - "DOSBox status windows" que podemos minimizar (no cerrar!)
  - > "DOSBox 0.74" que es la ventana de trabajo.
- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.



- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.
- Corremos asm88 para ensamblar nuestro fuente
  - en la opción .asm ingresamos prueba
  - en la opción .o simplemente apretar enter
  - escribamos **prueba** cuando nos dé la opción de generar .lst, sino no genera nada.
  - Ya tenemos generados prueba.o y prueba.lst

```
DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>asm88


Ensamblador para el MSX88 1990
Programado por:
    Carlos Portasany Sánchez
    Juan Manuel Marrón Maríñez

Nombre del Fichero Fuente [.ASM]: prueba
Nombre del Fichero Objeto [prueba.O]:
Nombre del Listado Fuente [NULO.LST]: prueba

0 Error(es) 0 Aviso(s)

Info.: El nombre del Fichero Objeto sera 'prueba.O'.
Info.: El nombre del Listado Fuente sera 'prueba.LST'.
```

- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.
- Corremos asm88 para ensamblar nuestro fuente
  - en la opción .asm ingresamos prueba
  - en la opción .o simplemente apretar enter
  - escribamos **prueba** cuando nos dé la opción de generar .lst, sino no genera nada.
  - Ya tenemos generados prueba.o y prueba.lst



- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.
- Corremos link88 para enlazar nuestro archivo prueba.o
  - en la opción .o escribir prueba y apretar enter
  - en la opción .eje simplemente apretar enter.
  - o Ya tenemos generado prueba.eje

```
DOSBOX 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

C:\>link88


Montador para el MSX88 1990

Programado por:
Juan Manuel Marrón Maríñez
Carlos Portasany Sánchez


Nombre del Fichero Objeto [.0]: prueba
Nombre del Fichero Ejecutable [prueba.EJE]:

Info.: El nombre del fichero ejecutable sera 'prueba.EJE'.
```

- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.
- Corremos link88 para enlazar nuestro archivo prueba.o
  - en la opción .o escribir prueba y apretar enter
  - en la opción .eje simplemente apretar enter.
  - Ya tenemos generado prueba.eje




- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.
- Corremos el simulador msx88
  - con el comando l cargamos el prueba.eje



- En "DOSBox 0.74" podremos escribir msx88 para correr el simulador, o asm88 o link88 para el ensamblador o el linker.
- Corremos el simulador msx88
  - con el comando l cargamos el prueba.eje

Puede observarse como se cargó en memoria el programa prueba.eje

Ya se puede empezar la ejecución por ej con F6



# mas información ...

- Organización de los registros
  - Capítulo 11 apartado 11.2. Stallings, W., 5º Ed.
- Formatos de instrucciones
  - Capítulo 10 apartado 10.3.y 10.4 Stallings, W., 5º Ed.
- Links de interés
  - http://www.intel.com/museum/online/hist\_micro/hof/index.htm
- Simulador MSX88
  - En Descargas de página web de cátedra